

FLAM-sub (MVS)

FRANKENSTEIN-LIMES-ACCESS-METHOD

BENUTZERHANDBUCH

— Ausgabe Mai 2014 —

Copyright 1992-2014 by limes datentechnik gmbh ■ Louisenstraße 21 ■ D-61348 Bad Homburg
Telefon (06172) 5919-0 ■ Telefax (06172) 5919-39
<http://www.flam.de> ■ <http://www.limesdatentechnik.de>

Benutzerhandbuch FLAM-sub V4.5

© Copyright 1992 - 2014 by limes datentechnikfi gmbh

Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind nicht gestattet, soweit dies nicht ausdrücklich und schriftlich zugestanden wurde.

Zuwendungen verpflichten zu Schadenersatz.

Liefermöglichkeiten und Änderungen vorbehalten.

Vorwort

Das vorliegende Handbuch beschreibt die Handhabung des Subsystems FLAM unter dem Betriebssystem MVS, OS/390 und z/OS von IBM.

FLAM-sub stellt eine Schnittstelle zum Utility FLAM (MVS) dar und setzt eine Lizenz für FLAM V4.x voraus.

Weiterführende Informationen zu FLAM finden Sie in dem Benutzerhandbuch FLAM (MVS), zur Verschlüsselung in dem Handbuch FLAM & AES.

FLAMfi , FLAMFILEfi und limes datentechnikfi sind eingetragene Warenzeichen.

Inhaltsverzeichnis

	~ nderungsprotokoll 7	1
	~ nderungsprotokoll 6	1
	~ nderungsprotokoll 5	1
	~ nderungsprotokoll 4	2
	~ nderungsprotokoll 3	2
	~ nderungsprotokoll 2	3
	~ nderungsprotokoll 1	4
1.	FLAM als Subsystem	6
2.	Aufruf des Subsystems	7
3.	Arbeitsweise	9
4.	Voraussetzungen zum Einsatz	11
5.	Einschr nkungen	12
6.	Parameter f r FLAM	15
7.	Parameter zur Steuerung des Subsystems	22
8.	Meldungen des Subsystems	23
9.	Installation von FLAM-sub	30
9.1	LINKLST und Autorisierung	30
9.1.1	Statische Methode	30
9.1.2	Dynamische Methode	31

9.2	Start des Subsystems	31
9.2.1	Statische Methode	31
9.2.2	Dynamische Methode	33
10.	Beispielsammlung	34
10.1	Ein-/Ausgabe mit katalogisierten Dateien	34
10.2	FLAM Parameter und Subsystem	36
10.3	Neuerstellung einer Datei	37
10.4	Temporäre Dateien	38
10.5	Andere Subsysteme	39
10.6	Laden einer VSAM-KSDS-Datei	40
10.6.1	Laden als VSAM-KSDS	40
10.6.2	Laden über Utilities	41
10.7	TRACE Funktion	42
10.8	Splitten der FLAMFILE	45
10.8.1	Serieller Splitt	45
10.8.2	Paralleler Splitt	46
10.9	Verschlüsselung	47
10.9.1	Verschlüsselung mit Parameter CRYPTOKEY	47
10.9.2	Verschlüsselung mit KMEXIT	47
10.9.3	Verschlüsselung mit FKMEFILE	48

~ nderungsprotokoll 7 FLAM-sub V4.5

Die vorliegende Version FLAM-sub V4.5 ist eine Anpassung an FLAM (MVS) V4.5. Zusätzlich ist folgende Neuerung enthalten:

- **KME=FKMEFILE**

Diese Key Management Extension Routine liest einen Schlüssel aus einer sequentiellen Datei variabler oder fixer Satzlänge. Der Schlüssel kann in Syntax des CRYPTOKEY Parameters enthalten sein.

Die Datei kann selbst wieder mittels RACF geschützt werden, so dass hier auf einfache Weise eine sichere Ver- und Entschlüsselung durch das Subsystem ermöglicht wird.

- **Lizenzprüfung**

Das Subsystem wird jetzt generell mit FLAM (MVS) ausgeliefert, enthält jetzt aber eine eigene Lizenzprüfung.

~ nderungsprotokoll 6 FLAM-sub V4.4

Die vorliegende Version FLAM-sub V4.4 ist eine Anpassung an FLAM (MVS) V4.4. Zusätzlich ist folgende Neuerung implementiert:

- **Unterstützung der KME-Schnittstelle zum Anschluss an ein Key Management System**

Hiermit ist es wie im FLAM-Utility möglich, über ein Interface zu einem Schlüsselverwaltungssystem Passwörter/Schlüssel zu erhalten.

Damit ist eine automatische Ver-/Entschlüsselung möglich, ohne dass Passwörter/Schlüssel im Protokoll zu sehen sind.

~ nderungsprotokoll 5 FLAM-sub V4.3

Die vorliegende Version FLAM-sub V4.3 ist eine Anpassung an FLAM (MVS) V4.3.

- **Unterstützung der AES-Verschlüsselung mittels Hardware**

Mit Einführung von CPACF ist seit den Hardwaregenerationen z9 und z10 eine Verschlüsselung mit Hilfe der Hardware-Routinen möglich. FLAM-sub erkennt selbstständig diese Möglichkeit und benutzt die neuen Routinen.

Performance-Steigerungen bis zu 30% der gesamten CPU-Zeit wurden im MODE=NDC (d.h. keine Komprimierung, nur Verpackung) realisiert.

Allgemein gilt: je mehr Daten zu ver-/entschlüsseln sind, desto größer ist die Einsparung von CPU-Zeit.

~ **Änderungsprotokoll 4 FLAM-sub V4.1**

Die vorliegende Version FLAM-sub V4.1 ist eine Anpassung an FLAM (MVS) V4.1. Neue Funktionen wurden nicht implementiert. Das Handbuch wurde überarbeitet.

- **bessere Unterstützung der AES-Verschlüsselung**

Durch eine verbesserte Implementierung des AES-Algorithmus werden Performance-Steigerungen bis zu 50% gegenüber der alten Version erzielt.

~ **Änderungsprotokoll 3 FLAM-sub V4.0**

Mit der vorliegenden Version FLAM-sub V4.0 ergeben sich einige Neuerungen gegenüber der Version 3:

- **Unterstützung der AES-Verschlüsselung (Advanced Encryption Standard)**

Mit CRYPTOMODE=AES als Parametereingabe werden die Daten nach dem AES-Verfahren verschlüsselt. Diese Methode wurde in FLAM (MVS) V4 eingeführt. Zur Absicherung der Daten werden zusätzliche Kontrollfelder eingefügt, die ebenfalls mit AES gebildet werden (Hash-MACs).

Die verwendete Verschlüsselungsmethode ist im Komprimat gespeichert und muss bei der Entschlüsselung nicht angegeben werden.

- Splitten der FLAMFILE

Es kann beim Erstellen einer Datei die zu erzeugende FLAMFILE seriell oder parallel geteilt (gesplittet) werden. Die Steuerung erfolgt über Parameter (SPLITMODE, SPLITNUMBER, SPLITSIZE). Eine durch das FLAM-Utility gesplittete FLAMFILE wird auch durch das Subsystem korrekt bearbeitet (und umgekehrt).

Bei seriellem Splitt (SPLITMODE=SERIAL) wird nach Erreichen einer vorgegebenen Dateigröße (SPLITSIZE= *zahl in Megabyte*) die aktuelle Datei geschlossen und eine neue Datei erzeugt. Die Anzahl der so erzeugten Fragmente einer gesplitteten FLAMFILE ist nicht beschränkt und hängt nur von der erzeugten Datenmenge ab.

Bei parallelem Splitt (SPLITMODE=PARALLEL) wird in eine vorgegebene Zahl von Dateien (SPLITNUMBER= *zahl*) komprimiert. In der vorliegenden Version können bis zu 4 Dateien erzeugt werden. Die Dateigröße ist von der Menge der erzeugten Komprimatsdaten abhängig.

~ Änderungsprotokoll 2 FLAM-sub V3.0

Mit der vorliegenden Version FLAM-sub V3.0 ergeben sich einige Neuerungen gegenüber der Version 2:

- Unterstützung der Kompressionsmethode ADC (Advanced Data Compression)

Mit MODE=ADC als Parametereingabe werden die Daten nach dem ADC-Verfahren komprimiert. Wurden bisher mit MODE=CX8/VR8 beste Ergebnisse bei strukturierten Daten erzielt, erlangt man mit dieser Methode auch bei unstrukturierten Datensätzen sehr gute Komprimierungsergebnisse bei moderatem Ressourcenverbrauch.

- Laden von VSAM-KSDS Dateien über Utilities wie z.B. IEBGENER, SORT

Das Subsystem stellt sich selbsttätig auf die Art der Ansteuerung ein, d.h. bei Vorlage eines Dateisteuerblocks (DCB) für sequentielle Dateien werden die Daten auch nur als sequentiell im Komprimat beschrieben und eingestellt. Utilities erkennen eine Subsystemdatei nur als sequentielle Datei und sprechen sie damit auch nur als sequentielle Datei an, obgleich die Anwendung das Laden einer VSAM-KSDS Datei vorsieht.

Durch Parameterangabe können für FLAM-sub jetzt die Datensätze als indexsequentiell beschrieben werden, so dass das Komprimat entsprechend für einen Direktzugriff als VSAM-KSDS aufgebaut werden kann, obgleich ein DCB beim OPEN auf die Datei vorgegeben wurde.

- **Starten des Subsystems als Started Task**

Zu Testzwecken kann jetzt FLAM-sub auch als Started Task aktiviert werden (S FLAM). Ein IPL ist dazu nicht mehr notwendig. Entsprechend kann es auch deaktiviert werden (P FLAM).

~ **Änderungsprotokoll 1 FLAM-sub V2.0**

Mit der vorliegenden Version FLAM-sub V2.0 ergeben sich einige Neuerungen gegenüber der Version 1:

- **Unterstützung von VSAM-Zugriffen**

Die aufrufenden Programme können sowohl in Assembler als auch in COBOL geschrieben sein.

Es werden alle logischen VSAM-Zugriffe durch FLAM-sub V2.0 unterstützt, sowohl im MOVE- oder LOCATE-Mode, als auch für synchrone oder asynchrone Aufrufe.

Insbesondere werden VSAM-KSDS-Befehle auch für den UPDATE-Fall folgerichtig umgesetzt.

Die Kompression und Minimierung auch der Index-Einträge bewirkt neben der Speicherplatz-Ersparnis eine Erhöhung der Performance im Gesamtdurchsatz beim Zugriff auf VSAM-Dateien.

Physische Zugriffe über Speicheradressen (RBA) werden nicht unterstützt.

- **Unterstützung von unkomprimierten Dateien zum Lesen**

Liegt als Eingabe eine unkomprimierte Datei vor, kann sie wahlweise ebenfalls über das Subsystem gelesen werden.

Dazu ist der Schlüsselwortparameter IG10 für das Subsystem einzugeben:

```
//... DD ...,SUBSYS=(FLAM,IG10,'flam-parameter')
```

Bei komprimierten Dateien hat dieser Parameter keine Wirkung.

- **TRACE-Funktion**

Zu Testzwecken kann eine TRACE-Funktion eingeschaltet werden.

Dazu ist der Schlüsselwortparameter TRACE für das Subsystem einzugeben:

```
//... DD ...,SUBSYS=(FLAM,TRACE,'flam-parameter')
```

Es werden dann alle Funktionsaufrufe an FLAM sowie ACB und RPL des aufrufenden Programms in eine Datei protokolliert.

Die Protokolldatei muss in der JCL angegeben werden, der FLAM-Parameter 'MSGDDN=ddname' gibt den DD-Namen an. Ohne Angabe wird der Parameter der DEFAULT-Angabe (vgl. Job INST02 vom FLAM-Utility) entnommen (i.d.R. FLPRINT).

Die Protokolldatei kann wiederum als Subsystemdatei angegeben werden:

```
//FLPRINT DD DSN=tracedatei,SUBSYS=FLAM
```

- **Neue Schnittstelle zum FLAM-Utility**

Ab der vorliegenden Version werden alle benötigten Module des FLAM-Utilities nachgeladen, es entfällt das Verknüpfen der Subsystemmodule mit dem Utility. Damit ist auch ein "Neulinken" bei Wechsel der Lizenznummer für das Utility nicht mehr nötig.

Allerdings benötigt die Bibliothek der Lademodule von FLAM-util jetzt ebenfalls die APF-Autorisierung.

Es wird empfohlen, die Lademodule des Subsystems und des Utilities in einer Bibliothek zu führen.

1. FLAM als Subsystem

FLAM (MVS) als Utility komprimiert und verschlüsselt Daten in eine Datei, der FLAMFILE. Diese Datei ist Betriebssystembergreifend austauschbar und wird vom dortigen FLAM wieder dekomprimiert und entschlüsselt.

FLAM (MVS) enthält Interfaces, die von Anwendungsprogrammen genutzt werden können. Damit ist eine flexible Anpassung an bestehende Aufgaben möglich, die vom Utility allein nicht bewältigt werden können.

Wenn bei einer Neuprogrammierung eine Benutzung des Interfaces sicher kein Problem darstellt, ist eine Einbettung in bestehende Programme immer mit Aufwand verbunden.

Hier setzt FLAM-sub ein.

FLAM-sub ist ein Subsystem des Betriebssystems und wird aktiviert durch die Subsystemschnittstelle der Kommandosprache (JCL) des Betriebssystems (MVS, OS/390, z/OS).

Alle Aufrufe eines Anwendungsprogramms zu Dateioperationen (wie z.B. Öffnen, Schließen einer Datei, Lesen und Schreiben von Sätzen) werden durch FLAM-sub entgegen genommen und verarbeitet.

Änderungen sind in den aufrufenden Programmen in der Regel nicht notwendig, das aufrufende Programm bemerkt keinen Unterschied zur herkömmlichen Dateiverarbeitung.

Öffnet das Anwendungsprogramm seine Datei, wird durch FLAM-sub eine FLAMFILE geöffnet. Wird ein Datensatz geschrieben, komprimiert und verschlüsselt FLAM-sub ihn in die FLAMFILE. Wird ein Datensatz gelesen, entnimmt ihn FLAM-sub der FLAMFILE und übergibt ihn dekomprimiert und entschlüsselt dem Anwendungsprogramm. Schließen der Originaldatei bewirkt ein Schließen der FLAMFILE.

Es wird somit niemals die FLAMFILE komplett dekomprimiert/entschlüsselt sondern nur der gerade benötigte Teil!

Mit Hilfe von FLAM-sub ist es sogar möglich, Programme mit Dateiformaten zu unterstützen, für die sie nicht geschrieben worden sind, d.h. Programm und Datenformate sind voneinander entkoppelbar.

Die vom Subsystem erzeugten Komprimatsdateien (FLAMFILEs) lassen sich vom FLAM-Utility jederzeit dekomprimieren, und alle vom FLAM-Utility erzeugten FLAMFILEs werden vom Subsystem FLAM akzeptiert und folgerichtig verarbeitet. Die gleiche Aussage trifft für FLAMFILEs zu, die über die Satzschnittstelle von FLAM erzeugt/gelesen werden (vgl. Handbuch zu FLAM V4.x).

2. Aufruf des Subsystems

FLAM-sub ist ein Subsystem des Betriebssystems und wird aktiviert durch die Subsystemschnittstelle der Kommandosprache (JCL) des Betriebssystems (MVS, OS/390, z/OS). Der Name des Subsystems ist FLAM.

```
//ddname      DD   DSN=dateiname,
//
//              SUBSYS=(FLAM, 'flam-parameter')
```

Damit wird die katalogisierte Datei *dateiname* zur Bearbeitung mit dem Subsystem FLAM angewiesen.

Zusätzlich können FLAM Parameter zum Ablauf mitgegeben werden, wie man es beim Utility FLAM gewohnt ist.

Fehlerhafte Parameter werden von FLAM als JCL-Fehler abgewiesen, der Job startet somit erst gar nicht. Die Überprüfung des DD-Kommandos durch JES bleibt weiterhin erhalten.

Der Katalogeintrag der Datei wird durch FLAM nicht verändert. Alle Einträge wie Dateiname, Satz- und Blocklänge, Volume, usw. bleiben voll erhalten.

Damit unterliegen die mit dem Subsystem FLAM zu bearbeitenden Dateien weiterhin den Kontrollmechanismen wie SMS oder RACF.

Die Zahl der vom Subsystem "gleichzeitig" zu verarbeitenden Dateien ist seitens FLAM nicht beschränkt. Eher wirken Systemgrenzen, wie z.B. der maximal zur Verfügung stehende Speicher oder die Zahl der möglichen DD-Statements.

Sollen Dateien bearbeitet werden, bei denen die SUBSYS-Angabe im DD-Statement nicht unterstützt wird (wie z.B. JES-Dateien), kann durch Angabe eines FLAM-Parameters und eines zweiten DD-Statements das Problem umgangen werden:

```
//ddname      DD   SUBSYS=(FLAM, 'FLAMDDN=ddname1' ),
//              DCB=(LRECL=...,BLKSIZE=...)
//ddname1     DD   SYSOUT=G,DEST=(...),
//              DCB=(LRECL=80,....)
```

Durch Angabe eines DD-Namens *ddname1* als FLAM Parameter wird das Subsystem veranlasst, die durch *ddname1* zugewiesene Datei zu bearbeiten (hier: zu beschreiben). Diese muss in der JCL angegeben sein. Analog könnte *ddname1* als Eingabe zur Dekomprimierung dienen. Das aufrufende Programm dagegen benutzt die mit *ddname* zugewiesene Datei!

-

Mit dieser Technik kann jede Datei (JES, RJE, weiteres Subsystem, Magnetbänder, temporäre Dateien, ...) schreibend oder lesend bearbeitet werden, die im ersten Fall sonst nicht behandelt werden könnten (vgl. die Beispielsammlung).

Werden für ddname DCB-Attribute mitgegeben, so interpretiert FLAM sie als Werte für die originale (unkomprimierte) Datei. DCB-Angaben für *ddname1* gelten für das Komprimat, der FLAMFILE.

Damit lassen sich völlig unterschiedliche Satz- und Blockformate für die Original- und Komprimatsdatei einstellen, wie es das Problem erfordert. D.h. eine Applikation kann mit dem Subsystem jetzt Dateien benutzen, die mit den Einträgen im Programm nichts mehr gemein haben (siehe Beispielsammlung) und ggf. ohne Subsystem konvertiert werden müssen.

Wird die FLAMFILE ohne SUBSYS-Angabe angesprochen, verhält sie sich wie eine "normale" Datei. D.h. sie kann durch Utilities oder File-Transfer-Programme gelesen (kopiert, transferiert) werden, ohne dass es einer Dekomprimierung bedarf!

Analog dazu kann auch eine z.B. vom File Transfer übertragene FLAMFILE über das Subsystem gelesen und verarbeitet werden.

3. Arbeitsweise

Bevor ein Batch-Job von JES gestartet wird, werden alle Angaben der JCL überprüft. Dabei werden die Parameter für das Subsystem übergeben und von FLAM-sub geprüft. Im Fehlerfall wird das DD-Statement als JCL-Fehler abgewiesen. Zusätzlich wird eine Meldung in der JCL-Liste ausgegeben (vgl. Beispielsammlung; Meldungen). Der Job wird somit nur bei Fehlerfreiheit gestartet und wird andernfalls wie gewohnt abgebrochen.

Durch Aufruf des OPEN-Befehls im Programm wird die Verbindung zum Subsystem FLAM hergestellt. Ob komprimiert oder dekomprimiert werden soll, entscheidet FLAM-sub zu diesem Zeitpunkt. Für Open Input wird nur gelesen und dabei dekomprimiert und ggf. entschlüsselt, für Open Output wird nur geschrieben, komprimiert und ggf. verschlüsselt, Open I/O erlaubt vollen I/O auf die FLAMFILE über den Schlüssel der Originalsätze. Beim OPEN werden Dateityp, Dateioorganisation, Satz- und Blocklänge dem Programm des Aufrufers (oder den DCB-Angaben in der JCL) entnommen und bei Open Output zusätzlich in den FLAM Fileheader der FLAMFILE übertragen.

Zum Open-Zeitpunkt werden auch die in der JCL angegebenen FLAM-Parameter aktiv und die Komprimierungs-/Dekomprimierungsroutinen entsprechend eingestellt.

Es sind alle Zugriffe (GET, WRITE, PUT, POINT, ERASE, CHECK) mit entsprechenden RPL-Modifikationen bei VSAM über das Subsystem möglich.

Alle Lese- und Schreibzugriffe werden gemäß den Angaben im Programm befolgt.

Asynchrone VSAM-Aufrufe werden vom Subsystem synchron durchgeführt, Returncodes aber erst beim CHECK-Aufruf zurückgeliefert (bzw. die Fehlerrountinen angesprungen).

Es ist nicht von Bedeutung, ob die Datei als BSAM, QSAM oder VSAM vom Programm angesprochen wird. FLAM-sub bildet alle Aufrufe auf die vorliegende FLAMFILE ab.

Das Satzformat kann in allen Fällen variabel oder fix sein.

Im Fehlerfall bleibt die Fehlerroutine im aufrufenden Programm aktiv und wird nicht durch das Subsystem abgelagert. Die vom Subsystem zurückgegebenen Fehler-Returncodes entsprechen denen des DMS (siehe auch 'MVS/DFP Macro Instructions for VSAM Data Sets' für VSAM Fehlercodes), d.h. die Fehlerrountinen müssen nicht geändert werden; die IEC... Meldungen des DMS (MVS Message Library: System Messages) werden ggf. weiterhin protokolliert. Bei FLAM-Fehlern und Fehlern des Subsystems werden zusätzlich Meldungen mittels WTO, Routcode=11 durch FLAM-sub ausgegeben (vgl. Meldungen; Beispielsammlung). Sie werden sowohl im Systemlog als auch in der JCL-Liste dokumentiert.

Ansonsten werden keine Protokolle erstellt (der FLAM-Parameter des Utilities, SHOW=ALL, bleibt wirkungslos).

-

Beim CLOSE auf die Datei schließt FLAM die FLAMFILE und gibt alle beim OPEN angeforderten Arbeitsbereiche wieder frei. Ein erneuter OPEN-Aufruf ist erlaubt.

FLAM-sub arbeitet im Adressraum des Anwenders. Ein eventueller Fehler oder Abbruch eines Programms, Dateizugriffs o. . hat keinen Einfluss auf Subsystem-Zugriffe anderer Prozesse und Anwender.

Der Dateiname *name* des DD-Statements (DD DSN=*name*,SUBSYS=FLAM) wird beim Komprimieren (OPEN OUTPUT) mit in das Komprimat übernommen. Das kann durch den FILEINFO-Parameter ggf. ausgeschaltet werden.

4. Voraussetzungen zum Einsatz

FLAM muss sowohl als Utility (ab V4.0) als auch als Subsystem auf dem aktuellen Rechner installiert sein (vgl. Installationsanweisung).

Es können je nach verwendetem Dateityp Datensätze geschrieben und gelesen, je nach verwendetem Komprimierungsmodus auch geändert, eingefügt oder gelöscht werden. Die Zugriffe müssen logisch, d.h. über die sequentielle Reihenfolge oder über einen Schlüssel erfolgen. Zugriffe über die RBA (relative byte address) eines Datensatzes oder über Alternate Index sind nicht möglich!

Sind im Anwendungsprogramm keine Dateiattribute definiert (wie z.B. Satz- oder Blockgröße), müssen diese Angaben im DD-Statement definiert werden (siehe Beispielsammlung).

Im aufrufenden Programm kann ein DCB für PS-Dateien oder ein ACB für VSAM-Dateien codiert worden sein.

Runtime Systeme (von z.B. COBOL, PL/I, LE) beibringen oftmals zugeordnete Dateien, die bearbeitet werden sollen. Dann muss die FLAMFILE dem Typ der Originaldatei entsprechen, d.h. bei Zugriff auf eine VSAM-ESDS Datei muss auch die FLAMFILE eine VSAM-ESDS Datei sein. Ist die originale Datei vom Typ VSAM-KSDS, so ist auch die FLAMFILE als KSDS anzulegen.

Eine FLAMFILE im KSDS-Format muss wie im FLAM-Utility aufgebaut sein (siehe Handbuch zu FLAM (MVS)), d.h.

Relative Key Position	0
Keylänge	1 Byte länger als das Original
Satzlänge	zwischen 80 und 32760 Bytes
Control Interval Size	beliebig je nach Satzlänge

Die Satzlänge der VSAM-KSDS-Datei kann zwar beliebig eingestellt werden und FLAM kann sich entsprechend darauf einstellen, es sind aber ein paar Gesichtspunkte zu beachten, die die Performance unmittelbar betrifft:

FLAM komprimiert je nach MAXR- und MAXB-Angabe eine Menge von Datensätzen 'in einem Rutsch'. D.h. dass z.B. bei MAXB=64 eine Datenmenge von 64 KB komprimiert wird. Bei einer Komprimierungsrate von 90% ergibt es eine Komprimatslänge von ca. 6,4 KB! Hatte ihre Originaldatei z.B. eine Satzlänge von 400 Byte und Sie würden auch die FLAMFILE so anlegen, müsste FLAM 17 VSAM-Sätze schreiben, um dieses Komprimat wegschreiben zu können. Damit müssten auch 17 Sätze gelesen werden, um einen Originalsatz dekomprimieren zu können. Der Durchsatz wäre wesentlich höher, wenn die FLAMFILE mit einer mittleren Satzlänge von ca. 7KB angelegt worden wäre. Dann müsste pro 'Matrix' auch nur ein VSAM-Satz gelesen oder geschrieben werden.

Hinweis:

Programm FLAMCKV der FLAM (MVS) Auslieferung unterstützt die Analyse einer VSAM-KSDS FLAMFILE (siehe Handbuch zu FLAM (MVS) V4.3 und neuer).

5. Einschränkungen

Allgemein:

- AES-Verschlüsselung einer VSAM-KSDS Datei ist nicht zulässig.
- MODE=ADC ist im Updatemode nicht zulässig.
- Alle direkt über FLAM-sub zugewiesenen Dateien (// DD DSN=name,...,SUBSYS=FLAM) müssen katalogisiert sein.
- Dateigenerationen können nicht mit relativen Namen angesprochen werden (wie z.B. DATEI(+3)) sondern es muss der absolute Dateiname angegeben werden (z.B. DATEI.G0008V00). Ggf. kann ein zweites DD-Statement angegeben werden:

```
//ddname    DD  SUBSYS=(FLAM,'FLAMDDN=KOMPRI')
//KOMPRI    DD  DSN=DATEI(+3),
              DISP=(NEW,CATLG),
              UNIT=...,SPACE=...
```

- Der Parameter DISP des DD-Statements (wie z.B. DISP=NEW oder DISP=OLD, DELETE) kann nicht ausgewertet werden und hat somit keine Wirkung.

Sollen Dateien neu angelegt werden, so kann das über ein zweites DD-Statement erfolgen:

```
//ddname    DD  SUBSYS=(FLAM,'FLAMDDN=NEUDAT')
//NEUDAT    DD  DSN=...,
              DISP=(NEW,CATLG),
              UNIT=...,SPACE=...
```

oder die Datei muss in einem früheren STEP angelegt worden sein.

- Der Parameter AMP darf nicht angegeben sein.

Falls weiterhin notwendig ist er beim zweiten DD-Statement anzugeben.

Es sind alle Zugriffe (GET, WRITE, PUT, POINT, ERASE, CHECK) mit entsprechenden RPL-Modifikationen bei VSAM über das Subsystem möglich.

Folgende Einschränkungen gelten (siehe auch Handbuch DFSMS Macro Instructions for Data Sets):

DCB-Aufrufe (PS-Dateien):

- Werden in Programmen Angaben wie Satz- und Blocklänge weggelassen (Utilities wie IEBGENER oder SORT arbeiten so), müssen DCB-Angaben im DD-Statement gemacht werden!

Die übliche Technik, dass in diesem Fall beim OPEN die Werte aus einem Katalogeintrag automatisch übernommen werden, funktioniert bei Einsatz eines Subsystems nicht. Eine OPEN-Routine erkennt nur, dass eine Subsystemdatei vorliegt und greift dann nicht mehr auf einen (sogar vorhandenen) Katalogeintrag zu.

- Schreiben im LOCATE Mode wird abgewiesen.
- Ein temporärer Close-Aufruf bei BSAM-Zugriffen (CLOSE ...,TYPE=T) wird nicht zum Subsystem weitergereicht und hat keine Wirkung.
- POINT bei BSAM-Zugriffen wird mit der Fehlermeldung IEC141I 013-BC .. abgewiesen (wird erst gar nicht zum Subsystem durchgereicht).
- Eine Datei mit RECFM=VS oder VBS (spanned records) lässt sich zwar beschreiben, aber über die Subsystemschnittstelle nicht mehr lesen (Fehlermeldung IEC141I 013-A8 ...).

ACB/RPL-Aufrufe (VSAM-Dateien):

- Zugriffe mit mehreren RPL's (RPL-Liste) werden nicht unterstützt (es wird nur die erste RPL ausgewertet).
- Asynchrone Aufrufe werden synchron von FLAM-sub ausgeführt (aber die Reaktion auf Fehler erfolgt erst bei CHECK wie gewohnt).
- CNVTAD gibt ungenügende Angaben zur ck, bzw. Null.
- ENDREQ (Terminate a Request) bleibt ohne Wirkung (FLAM kennt keine Sperren und hält nur den letzten Key).
- VERIFY (Synchronize End of Data) bleibt ohne Wirkung (VSAM-Steuerblöcke werden nicht aktualisiert).

-
- SHOWCB ACB=...
Die Felder CINV, KEYLEN, LRECL, RKP geben die Werte der originalen Datei wieder, alle anderen Angaben (wie z.B. ENDRBA, HALCRBA, ...) beziehen sich auf die FLAMFILE.

Soll eine VSAM-KSDS-Datei über FLAM-sub geladen werden (OPEN OUTPUT im Programm auf eine VSAM-KSDS-Datei), müssen dem Subsystem Angaben über Schlüsselposition und -länge mitgegeben werden (Achtung: die Schlüsselposition ist bei FLAM gegenüber der RKP bei IDCAMS um 1 Byte erhöht!), beim Laden über Utilities auch der Dateityp KSDS:

```
// DD ...,SUBSYS=(FLAM, 'OKEYP=wert1,OKEYL=wert2,ODSORG=KSDS')
```

Das hat folgenden Grund:

üblicherweise werden diese Angaben bei der Katalogisierung mittels IDCAMS mitgegeben. Bei VSAM-Zugriffen enthält nicht der ACB diese Angaben sondern der Katalogeintrag. Hier ist aber die FLAMFILE mit vielen anderen Werten katalogisiert worden, somit stehen die Parameter der Originaldatei nicht mehr zur Verfügung. Bei späteren Zugriffen (INPUT oder I/O) stehen diese Angaben im Komprimat und müssen nicht mehr angegeben werden.

6. Parameter für FLAM

Parameter für FLAM werden im DD-Statement bei der SUBSYS-Angabe angegeben:

```
SUBSYS=(FLAM,'parameter1=wert1,parameter2=wert2,...')
```

oder auch

```
SUBSYS=(FLAM,'parameter1=wert1','parameter2=wert2','...')
```

Die Parameter entsprechen denen des FLAM Utilities (vgl. Handbuch FLAM V4.x).

Statt des Gleichheitszeichens '=' können auch Klammern () verwendet werden, wie z.B. MO(VR8).

Enthalten Parameterwerte ein Hochkomma, so sind zwei Hochkommata anzugeben (wie z.B. SUBSYS=(FLAM,'CRYPTOK=C''PASS WORD'')).

CRYPTOKEY CRYPTOK

Schlüssel zur Ver- bzw. Entschlüsselung des Komprimats
Mit der Angabe des Schlüssels wird das eingestellte Verschlüsselungsverfahren aktiviert (siehe Parameter CRYPTOMODE).

Mögliche Werte

1 - 64 Zeichen in der Form A'...', C'...', X'...' oder als String

Bei A'...' werden die Zeichen gemäß der internen FLAM Tabelle E/A in ASCII umkodiert.

Standard: kein Schlüssel

Gehtig für: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass abdruckbare Zeichen nationaler Zeichensätze auch bei der Dekomprimierung identisch (d.h. binär-kompatibel) eingegeben werden müssen. Für heterogenen Austausch empfehlen wir die hexadezimale Eingabe X'...'.

**CRYPTOMODE
CRYPTOM**

Art des Verschlüsselungsverfahrens
Mögliche Werte:

AES Advanced Encryption Standard

FLAM das interne FLAM Verfahren

Standard: FLAM

Gültig für: Komprimierung.

Hinweis: AES wurde mit FLAM V4.0 eingeführt und ist in älteren Versionen nicht entschlüsselbar.

Die Verschlüsselung wird erst durch Angabe eines Schlüssels (Parameter CRYPTOKEY) aktiviert. Das Verschlüsselungsverfahren ist im Komprimat gespeichert und muss zur Dekomprimierung nicht angegeben werden.

Verschlüsselung setzt MODE=ADC oder NDC voraus. Ohne Angabe des Kompressionsmodus wird ADC eingestellt.

**FILEINFO
FI**

Dateinamen des Originals in Fileheader übernehmen.

Mögliche Werte:

YES Dateinamen übernehmen

NO Dateinamen nicht übernehmen

Standard: YES

Gültig für: Komprimierung

**FLAMDDN
FLAMD**

DD-Name einer durch JCL zugewiesenen FLAMFILE.

Damit wird in diese Datei komprimiert bzw. aus dieser dekomprimiert.

Mögliche Werte:

DD-Name bis max. 8 Zeichen

Standard: kein Name

Gültig für: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Der Dateiname (DSN=*name*) des DD-Statements des Subsystems wird bei der Komprimierung in die FLAMFILE übernommen, nicht der, auf den FLAMD zeigt.

**HEADER
HE**

Einen Fileheader erzeugen

Mögliche Werte:

YES Fileheader erzeugen

NO keinen Fileheader erzeugen

Standard: YES

Gültig für: Komprimierung

Hinweis: Der Header sollte stets erzeugt werden, damit das Subsystem bei späterer Verarbeitung darauf zugreifen kann. HEADER=YES wird bei AES-Verschlüsselung automatisch gesetzt.

**KMEXIT
KME**

Anwendungsprogramm zur Schlüsselverwaltung bei Ver-/Entschlüsselung aktivieren.

Mögliche Werte:

name Name des Moduls (max. 8 Zeichen)

Standard: kein Exit

Gültig für: Verschlüsselung, Entschlüsselung

Der Modul wird dynamisch geladen.

Hinweis: Hiermit kann ein Schlüssel zur Ver-/Entschlüsselung bereitgestellt werden (siehe Kap. 3.5.5 im FLAM Handbuch).

Dieser Schlüssel beschreibt eine evtl. CRYPTOKEY-Angabe.

Achtung: Diese Anwendungsprogramme müssen in Assembler geschrieben sein! Programme in Hochsprachen mit einem Runtime-System (wie Cobol, C, ...) führen zu einem Systemfehler.

KMPARM

Parameter für den KMEXIT

KMP

Diese Parameter werden an das Anwendungsprogramm zur Schlüsselverwaltung übergeben (siehe Kapitel 3.5.5 KMEXIT im FLAM Handbuch).

Mögliche Werte:

1 – 256 Zeichen in der Form A'...', C'...', X'...' oder als String

Bei A'...' werden die Zeichen gemäss der internen FLAM-Tabelle E/A (siehe Anhang im FLAM Handbuch) in ASCII umkodiert.
Standard: keine Parameter

Gültig für: Verschlüsselung, Entschlüsselung

MAXBUFFER MAXB

Maximale Größe der Komprimatmatrix.

Mögliche Werte:

0 - 7 (Kompatibilität zu FLAM V2.0)

8 - 2047 Größe in Kilobyte

Standard: 64 KByte

Gültig für: Komprimierung

Hinweis: Nur einstellbar für die Komprimierungsmodi CX7/CX8/VR8, ADC und NDC verwenden stets 64 KB.

MAXRECORDS MAXR

Maximale Anzahl Sätze in einer Komprimatmatrix.

Mögliche Werte:

1 - 255 für MODE=CX7/CX8/VR8
1-4095 für MODE=ADC

Standard: 255, bzw. 4095 je nach MODE-Angabe

Gültig für: Komprimierung

Hinweis: für FLAMFILEs im KSDS-Format:
Wird überwiegend direkt zugegriffen, sollte MAXR kleiner gewählt werden (<= 64).

MAXSIZE MAXS

Maximale Satzlänge der Komprimatsdatei.

Mögliche Werte:

80 - 32760

Standard: 512 Byte

Gültig für: Komprimierung

-

Hinweis: Bei fixen Dateien (RECFM=F, FB, FBS) hat LRECL des Katalogs Vorrang, bei variablen Dateien und bei VSAM wird MAXS als max. Länge benutzt, auch wenn LRECL oder RECSIZE im Katalog größer definiert sind.

**MODE
MO**

Komprimierungsvariante

Mögliche Werte:

ADC	8-Bit Komprimat höchster Effizienz
CX7	transformierbares 7-Bit Komprimat
CX8	8-Bit Komprimat (laufzeitoptimiert)
VR8	8-Bit Komprimat (Speicherplatz optimiert)
NDC	keine Komprimierung

Standard: VR8

Gültig für: Komprimierung

Hinweis: Bei Verschlüsselung wird automatisch MODE=ADC gesetzt.

**MSGDDN
MSGD**

DD-Name einer durch JCL zugewiesenen Protokolldatei. In diese Datei wird ein TRACE-Protokoll (siehe Parameter TRACE) geschrieben.

Mögliche Werte:

DD-Name bis max. 8 Zeichen

Standard: FLPRINT

Gültig für: Komprimierung, Dekomprimierung

**ODSORG
ODSO**

Dateiorganisation einer Ausgabedatei

Mögliche Werte:

PS, KSDS

Standard: PS, d.h. Erstellen einer sequentiellen Datei

Gültig für: Komprimierung

-

Dieser Parameter ist nur n tig, wenn eine VSAM-KSDS-Datei geladen werden soll, obgleich ein OPEN auf eine sequentielle Datei erfolgt (z.B. bei IEBGENER, SORT).

**OKEYLEN
OKEYL**

Schl ssel nge der Originaldatei bei Ausgabe

M gliche Werte:

0, 1 - 255

Standard: 8

G ltig f r: Komprimierung

**OKEYPOS
OKEYP**

Schl sselposition der Originaldatei bei Ausgabe

M gliche Werte:

0, 1 bis Satzl nge minus Schl ssel nge

Standard: 1

G ltig f r: Komprimierung

**SECUREINFO
SEC**

Zusatzinformationen in der FLAMFILE, die die Sicherheit erh hen (Verriegeln der FLAMFILE, Manipulationsschutz). Jede Ver nderung an dieser FLAMFILE f hrt zum Abbruch der Dekomprimierung.

M gliche Werte:

YES Erzeugen dieser Informationen (Standard bei Verschl sselung)

NO Keine zus tzlichen Informationen speichern

IGNORE Beim Dekomprimieren Fehler durch Verletzung dieser Sicherheitsinformationen ignorieren

Standard: NO (ohne Verschl sselung)
YES (mit AES-Verschl sselung)

G ltig f r: Komprimierung mit MO=ADC/NDC, Dekomprimierung

-

Hinweis: Bei AES-Verschlüsselung wird automatisch SECURE=YES gesetzt.

Verletzungen können z.B. entstehen durch Konkatinieren mehrerer so gesicherter FLAMFILES, durch unbemerkte Abbrüche eines Filetransfers (z.B. bei FTP), durch Manipulation, durch Updatefunktionen.

SPLITMODE SPLITM

Art des Splittens einer Komprimatsdatei
M gleiche Werte:

NONE	kein Splitt
SERIAL	serieller Splitt
PARALLEL	paralleler Splitt

Standard: NONE

Gültig für: Komprimierung

Hinweis: Splitting von FLAMFILES wurde in FLAM (MVS) V4.0 eingeführt und ist mit älteren Versionen nicht zu bearbeiten.

Die Information ist im Komprimat gespeichert und muss zur Dekomprimierung nicht angegeben werden.

Datei- oder DD-Namen müssen Ziffernfolgen im Namen haben (siehe Handbuch FLAM (MVS) V4.x Kapitel 3.1.5, Beispiel in Kapitel 5.1.3 oder hier Beispiel 10.8).

Bei parallelem Splitt müssen ALLE Dateien katalogisiert sein und in der JCL angegeben werden, die Zuordnung muss über den DD-Namen erfolgen (z.B. FLAMDD=CMP01).

SPLITNUMBER SPLITN

Anzahl paralleler Splitts
M gleiche Werte:

2 - 4	Anzahl ‚gleichzeitig‘ zu schreibender Dateien
-------	---

Standard: 4

Gültig für: Komprimierung

Hinweis: Die Information ist im Komprimat gespeichert und muss zur Dekomprimierung nicht angegeben werden.

Bei Dekomprimierung müssen alle Dateien gleichzeitig im Zugriff sein. Einzelne Dateien können nicht dekomprimiert werden.

-

Dieser Parameter setzt SPLITMODE=PARALLEL voraus.

SPLITSIZE SPLITS

Splittgrenze in MB bei seriellem Splitt
M gliche Werte:

1 - 4095

Standard: 100

G ltig f r: Komprimierung

Hinweis: Die Zahl der insgesamt erzeugten Dateien ist von der Datenmenge abh ngig. Sie ist im Komprimat gespeichert und muss zur Dekomprimierung nicht angegeben werden.

Dieser Parameter setzt SPLITMODE=SERIAL voraus.

TRANSLATE TRA

Daten-Konvertierung

M gliche Werte:

E/A Konvertiert von EBCDIC nach ASCII

A/E Konvertiert von ASCII nach EBCDIC

name Name (max. 8 Zeichen) eines Daten-Moduls, der eine 256 Byte lange bersetzungstabelle enth lt.

Standard: keine Konvertierung

G ltig f r: Komprimierung oder Dekomprimierung (aber nicht gleichzeitig, d.h. I/O-Modus)

7. Parameter zur Steuerung des Subsystems

Parameter zur Steuerung des FLAM Subsystems sind Schlüsselwortparameter, die separat von FLAM-Parametern angegeben werden müssen. Sie dienen nur der Steuerung des Subsystems und haben mit FLAM im eigentlichen Sinne nichts zu tun.

...SUBSYS=(FLAM,**parm**, 'flam-parameter')

IG10 Ignorieren des Returncodes 10 (keine FLAMFILE) beim Öffnen zum Lesen. Es werden die Sätze ohne Dekomprimierung an den Aufrufer übergeben.

Dieser Parameter ist in Systemen sinnvoll, in denen sowohl komprimierte als auch unkomprimierte Dateien vorliegen können (z.B. bei Tests).

TRACE Einschalten der TRACE-Funktion.

Es werden alle Funktionsaufrufe an FLAM sowie die Kontrollblöcke (ACB, RPL) des Aufrufenden Programms protokolliert.

Die Protokolldatei muss in der JCL angegeben werden, der FLAM-Parameter 'MSGDDN=ddname' gibt den DD-Namen an (ohne Angabe wird in die Datei FLPRINT geschrieben). Ist die Datei nicht in der JCL zugeordnet, wird keine Fehlermeldung ausgegeben sondern ohne TRACE gearbeitet.

8. Meldungen des Subsystems

FLAM-sub gibt nur im Fehlerfall an der Konsole eine Meldung aus (mittels WTO ,ROUTCODE=11). Sie wird ebenfalls im JCL-Log protokolliert.

Ein Buchstabe nach der Meldungsnummer gibt den Zeitpunkt der Fehlererkennung an:

I	bei der Initialisierung
C	bei der Analyse der JCL
A	bei der Datei-Allokation
O	beim Eröffnen einer Datei
D	während des I/O-Vorgangs
E	beim Schließen einer Datei

Außer bei der Initialisierung des Subsystems betreffen Fehler nur die angegebene Datei des jeweiligen Jobs, d.h. das Subsystem bleibt aktiv für die anderen Dateien.

FLM0500I INITIALIZATION OF SUBSYSTEM FLAM COMPLETED

Das Subsystem FLAM wurde korrekt initialisiert und steht zur Verfügung.

Reaktion: keine

FLM0501I SUBSYSTEM FLAM NOT INSTALLED ON THIS SYSTEM

Das Subsystem konnte nicht initialisiert werden. Es wurde auf dem Rechner nicht installiert.

Reaktion: in SYS1.PARMLIB(IEFSSN..) den Eintrag FLAM,FLSSIPL ergänzen oder mit S FLAM die Started Task aktivieren.

FLM0502I SUBSYSTEM FLAM ALREADY INITIALIZED

Das Programm zur Initialisierung des Subsystems wurde nach dem IPL erneut gestartet und wurde abgewiesen. Das bereits aktive Subsystem bleibt tätig.

Reaktion: ein erneuter Start von FLAM-sub ist nicht notwendig

FLM0503I NO MEMORY RECEIVED FOR INITIALIZATION

Das Betriebssystem hat keinen Arbeitsbereich zur Initialisierung bereitstellen können.
Das Subsystem ist nicht aktiv.

Reaktion: eine Analyse ist erforderlich (Systemdump)

FLM0504I SUBSYSTEM COULD NOT FREE SYSTEM MEMORY

Der vom Betriebssystem erhaltene Arbeitsbereich konnte nicht freigegeben werden.
Das Subsystem wurde aber initialisiert und steht bereit.

Reaktion: eine Analyse ist erforderlich (Systemdump)

FLM0505I SUBSYSTEM FLAM FUNCTION MODULE NOT FOUND

Zur Initialisierung des Subsystems fehlt ein Modul aus FLAM-sub. Eine vorige Betriebssystemmeldung benennt den Modul. Das Subsystem ist nicht initialisiert.

Reaktion: die Subsystemmodule in einer Bibliothek der Masterkennung (SYS1.) einstellen und mit der LINKLIB verketteten (vgl. Installationsanweisung).

FLM0506I MODULE IEFJSVEC NOT FOUND

Es fehlt der Betriebssystemmodul IEFJSVEC zur Initialisierung. Das Subsystem ist nicht initialisiert.

Reaktion: fehlenden Modul in eine mit der LINKLIB verketteten Bibliothek einstellen.

FLM0507I IEFJSVEC: NO MEMORY FOR SSVT

Der Betriebssystemmodul IEFJSVEC hat die Initialisierung des Subsystems wegen Speichermangels abgebrochen.

Reaktion: Analyse erforderlich (Systemdump)

FLM0508I LOGIC ERROR IN IEFJSVEC

Der Betriebssystemmodul IEFJSVEC hat die Initialisierung des Subsystems wegen eines internen Fehlers abgebrochen.

Reaktion: Analyse erforderlich (Systemdump)

FLM0510I INTERNAL ERROR. RC = nr

Es wurde ein interner Fehler erkannt. Das Subsystem wurde nicht initialisiert.

Reaktion: bitte verständigen Sie Ihren Vertriebspartner

FLM0515I INITIALIZATION OF SUBSYSTEM FLAM FAILED

Das Subsystem konnte wegen eines Fehlers nicht initialisiert werden. Der Fehler wurde in einer vorherigen Meldung protokolliert.

FLM0519I FLAM SUBSYSTEM IS NOT LICENSED

Die Lizenz umfasst nicht die Nutzung des Subsystems. Bitte informieren Sie Ihren Vertriebspartner.

**FLM0520C PARAMETER ERROR: ...
FLM0502C SYNTAX ERROR: ...**

Es wurde im DD-Statement der JCL ein fehlerhafter Parameter für FLAM-sub eingegeben.

Reaktion: Parameter korrigieren (siehe: Parameter) und den Job neu starten.

FLM0523C NO MEMORY RECEIVED FOR JCL-CONVERSION

Ein Subsystemmodul hat keinen Arbeitsspeicher vom Betriebssystem erhalten.

Reaktion: Analyse erforderlich (Systemdump)

**FLM0530A PARAMETER ERROR: ...
FLM0530A SYNTAX ERROR: ...**

Es wurde im DD-Statement der JCL ein fehlerhafter Parameter für FLAM-sub eingegeben. Die fehlerhaften Parameter werden angezeigt.

Reaktion: Parameter korrigieren (siehe: Parameter) und den Job neu starten.

FLM0531A NO MEMORY RECEIVED FOR ALLOCATION

Ein Subsystemmodul hat keinen Arbeitsspeicher vom Betriebssystem erhalten.

Reaktion: Analyse erforderlich (Systemdump)

FLM05400 OPEN ERROR. DDNAME=*ddname*. RC= *nr* (FLAM)/(VSAM)

Für die mit *ddname* in der JCL zugewiesenen Datei wurde zum Open-Zeitpunkt ein Fehler erkannt. FLAM-Returncodes werden dezimal angegeben, VSAM-Fehler sedezimal (vgl. Manual FLAM-utility; oder z.B. DFSMS/MVS Macro Instructions for Data Sets, SC26-4913)

Dieser Meldung folgt die IEC141I 013-C0 Message des Data Management Systems, wobei der vom Programm verwendete DD-Name ausgegeben wird. Bei VSAM-Zugriffen wird ggf. die Message IEC161 ausgegeben.

Die FLAM-Fehlercodes entsprechen dem Utility, siehe Kapitel 8 im Handbuch zu FLAM (MVS).

Hier die wichtigsten:

nr:

- 1** Speichermangel (evtl. Lizenzschutzverletzung)
- 10** Datei ist keine FLAMFILE (bei Input oder I/O)
- 11** FLAMFILE Formatfehler
- 12** Satzlängefehler
- 13** Dateilängefehler
- 14** Checksummenfehler
- 21** Unzulässiger Matrixpuffer
- 22** Unzulässiges Kompressionsverfahren
- 23** Unzulässiger CODE in FLAMFILE
- 24** Unzulässiger BLOCKMODE
- 25** Unzulässige Satzlänge
- 29** Fehlender oder falscher Crypto-Schlüssel
- 31** Datei nicht zugewiesen (DD-Statement fehlt)
- 33** Ungültiger Dateityp
- 34** Ungültiges Satzformat
- 35** Ungültige Satzlänge
- 36** Ungültige Blocklänge
- 40** Modul oder Tabelle (TRANSLATE-Parameter!) nicht ladbar
- 60-78** FLAM-Syntaxfehler
- 120** Beim Teilen oder Zusammenfügen einer FLAMFILE kann kein weiterer Dateiname (oder DD-Name) gebildet werden. Z.B. mußte nach Datei Nummer 9 die Nummer 10 generiert werden, der Name enthält aber nur eine einstellige Ziffernfolge.
- 121** Beim Zusammenfügen einer gesplitteten FLAMFILE fehlt ein Fragment (Datei).
- 122** Beim Zusammenfügen einer seriell gesplitteten FLAMFILE liegen die Fragmente (Dateien) in falscher Reihenfolge vor.
- 123** Fragmente (Dateien) einer gesplitteten FLAMFILE gehen nicht zusammen.
- 124** Eine FLAMFILE wurde in mehr Dateien geteilt, als die aktuelle Version zusammenfügen kann.
- 125** Formatfehler im letzten Satz einer parallel gesplitteten FLAMFILE.
- 130** Eine mit SECURE=YES komprimierte FLAMFILE ist beim Lesen nicht mehr im originalen Zustand.
Kann z.B. durch Änderung, Ergänzung (Konkatinierung) geschehen sein, dann ggf. mit SECURE=IGNORE dekomprimieren.

- 131 In einer mit SECURE=YES komprimierten FLAMFILE fehlen beim Lesen Datensätze (z.B. auch fehlendes oder unvollständiges Member in einer Sammel-FLAMFILE).
Falls erlaubt, mit SECURE=IGNORE dekomprimieren.
- 132 In eine mit SECURE=YES komprimierten Sammel- FLAMFILE wurde ein Member eingefügt. Wird beim Dekomprimieren erkannt.
Falls erlaubt, mit SECURE=IGNORE dekomprimieren.
- 133 Die Reihenfolge der Sätze einer mit SECURE=YES komprimierten FLAMFILE wurde verändert.
Falls erlaubt (z.B. wegen Update), mit SECURE=IGNORE dekomprimieren.
- 134 Eine mit SECUREINFO=NO komprimierte FLAMFILE enthält Security-Informationen.
Dieser Fehler läßt sich nicht ignorieren. Im einfachsten Fall wurden FLAMFILES ohne und mit Security-Informationen konkatinert, dann muss die Konkatinierung aufgehoben werden.
- 531 bei parallelem Splitt sind nicht alle Fragmente (Dateien) in der JCL zugeordnet

Reaktion: bei RC = -1 und korrekter Lizenzierung von FLAM die REGION-Angabe im EXEC-Statement vergrößern, bei RC = 11 - 14 liegt die Datei nicht im ursprünglichen Zustand vor, der Dateninhalt wurde verändert (evtl. durch File-Transfer-Programme), ansonsten gemäß der Erklärung Fehler beheben (siehe auch Manual zu FLAM-utility, Kapitel 8).

**FLM05410 ALLOCATION FAILED FOR DSN *dateiname*
SVC99 ERROR CODE = *nr1*. INFO CODE = *nr2*.**

Bei der dynamischen Allokation der Datei *dateiname* wurde ein Fehler erkannt. Die Codes sind sexdezimal angegeben.

Reaktion: Error- und Info Code des SVC99 (Dynamic Allocation) gemäß Handbuch (z.B. 'MVS Authorized Assembler Services Guide, GC28-1763') analysieren.

z.B. **Error Code = 1708**: die angegebene **Datei ist nicht katalogisiert** (FLAM-sub kann direkt nur auf katalogisierte Daten zugreifen)

FLM05430 TRANSLATE-PARAMETER INVALID WITH OPEN I/O - IGNORED

Der TRANSLATE-Parameter wird bei OPEN I/O ignoriert.
Nur bei OPEN INPUT oder OPEN OUTPUT können Eingabe- oder Ausgabesätze gemäß der angegebenen Tabelle umgesetzt werden.

Die Verarbeitung wird ohne Datenumsetzung weitergeführt.

FLM0544O FORCED BY PARAMETER TO ACCESS AS UNCOMPRESSED DATA

Beim Öffnen einer Subsystemdatei wurde keine FLAMFILE erkannt (Meldung FLM0440O mit RC=10), der gesetzte Subsystemparameter IG10 erzwingt eine weitere Verarbeitung, bei der eine unkomprimierte (Original-) Datei angenommen wird.

Achtung: liegt keine Originaldatei vor, kann es zu nicht vorhersehbaren Fehlern führen.

FLM0552D I/O ERROR. DDNAME = *ddname*. RC = *nr* (FLAM)/(VSAM) *dateiname*

Ein Fehler wurde vom Subsystem FLAM während des Lesens oder Schreibens der angegebenen Datei *ddname* erkannt. Der Returncode ist dezimal für FLAM-Returncodes angegeben, Security-Verletzungen werden sedezimal ausgegeben, VSAM-Returncodes sind sedezimal dargestellt.

Alle FLAM-Returncodes sind im Handbuch zu FLAM (Kapitel 8) beschrieben.

VSAM-Returncodes finden Sie z.B. im Handbuch 'DFSMS/MVS Macro Instructions for Data Sets, SC26-4913'.

Der Meldung folgt ggf. die IEC020I 001-... Message des DMS.

nr:

- 11 FLAMFILE Formatfehler
- 12 Satzlängenfehler
- 13 Dateilängenfehler
- 14 Checksummenfehler

Bei o.a. Returncodes liegt eine Datenverfälschung der FLAMFILE vor (z.B. durch File Transfer).

- 7 Passwort ist nicht angegeben
- 15 Satzlänge größer als 32 KB
- 16 Satzlänge größer als MAXB - 4
- 25 Unzulässige Satzlänge
- 29 Passwortfehler

120-134 siehe FLM0540O.

Werden bei Überprüfung der Security Informationen Fehler festgestellt, so wird der Fehlercode sedezimal (nnmmmm) ausgegeben. Nn bezeichnet den Fehlerort, mit nn =

- 01 Header
- 02 Segment
- 03 Membertrailer
- 04 Filetrailer

Mit mmmm wird der Fehler selbst beschrieben:

0001 MAC1, Mac ber das Komprimat
0002 MAC2, Verkettungs MAC
0004 MAC3, Mac ber Macs
0010 Daten fehlen
0020 Daten eingef gt
0040 Daten aktualisiert (update)
0080 Satzz hler Komprimat
0100 Bytez hler Komprimat
0200 Satzz hler Originaldaten
0400 Bytez hler Originaldaten
0800 Verkettung bei FLAM-Verschl sselung

Es k nnen mehrere Fehler gleichzeitig gemeldet werden.

Z.B. besagt der Fehlercode 030180, dass sowohl die Anzahl Komprimatss tze (0080) als auch die Anzahl der Komprimatsbytes (0100) nicht mit den gespeicherten Werten bereinstimmen.

Um die FLAMFILE bei Verletzung der Security evtl. trotzdem dekomprimieren zu k nnen, kann SECUREINFO=IGNORE angegeben werden.

FLM0553D NO MEMORY RECEIVED FOR I/O OPERATIONS

Ein Subsystemmodul hat keinen Arbeitsspeicher vom Betriebssystem erhalten. Es k nnen dadurch auch keine weiteren Angaben gemacht werden.

Reaktion: vergr ern Sie die REGION-Angabe im EXEC-Statement.

FLM0570E CLOSE ERROR. DDNAME = ddname. RC = nr dateiname

Ein Fehler wurde beim Schlie en der angegebenen Datei erkannt.

Da beim Schlie en einer Datei noch evtl. Komprimatss tze geschrieben werden m ssen vgl. Meldung FLM0552D.

9. Installation von FLAM-sub

Das Subsystem ist in der Auslieferung von FLAM (MVS) enthalten. Es bedarf aber einer gültigen Lizenz zur Nutzung, ohne die das Subsystem FLAM nicht startet.

9.1 LINKLST und Autorisierung

Das Subsystem lädt bei der Initialisierung seine Module und zum OPEN-Zeitpunkt Module des FLAM-Utilities nach, daher muss die LOAD-Bibliothek mit der Systembibliothek SYS1.LINKLST verkettet und APF-autorisiert sein.

Es gibt mehrere Wege, Verkettung und Autorisierung zu erreichen (vgl. z.B. z/OS MVS Initialization and Tuning Reference).

In beiden Fällen sind Einträge in Mitgliedern der Bibliothek SYS1.PARMLIB notwendig, xx ist die laufende Nummerierung Ihrer aktiven Systemgenerierung.

9.1.1 Statische Methode

Dieser Weg ist gerade in älteren Systemversionen verbreitet. Zum Systemstart sind alle Bibliotheken definiert, der Zustand ist statisch und erwartet während eines Systemlaufs keine Veränderung.

Zur Verkettung mit der Systembibliothek ist

im Member LNKLSTxx die Zeile

```
SYS1.FLAMLIB,
```

einzufügen.

In der Regel sind die so konkatenierten Bibliotheken standardmäßig APF-autorisiert. Andernfalls ist zur Autorisierung

im Member IEAAPFxx einzufügen:

```
SYS1.FLAMLIB volume,
```

mit *volume* als Name der Platte, auf der die Bibliothek SYS1.FLAMLIB gespeichert ist (ist dieser Eintrag der letzte im Member, entfernt das Komma).

9.1.2 Dynamische Methode

Diese wird in neueren Betriebssystemversionen verwendet und erlaubt eine flexiblere Handhabung und Änderungen während eines Systemlaufs.

Das Member PROGxx erhält neue Einträge. Das Member I ist eine große Anzahl von Varianten zu, deshalb hier nur als Beispiel:

Zur Verkettung

```
LINKLST  ADD
          NAME(LNKLSTxx)
          DSNAME(SYS1.FLAMLIB)
          VOLUME(volume)
```

Und ggf. zur Autorisierung

```
APF      ADD
          DSNAME(SYS1.FLAMLIB)
          VOLUME(volume)
```

9.2 Start des Subsystems

9.2.1 Statische Methode

Diese Methode ist eine Änderung des Subsystems während eines Systemlaufs nicht zu. Damit bleibt während der gesamten Zeit FLAM-sub im beim IPL definierten Zustand, eine Deaktivierung oder Aktualisierung ist nicht möglich.

Das Subsystem FLAM wird während eines System-IPL's initialisiert. Dazu ist im Member IEFSSNxx der Bibliothek SYS1.PARMLIB eine Zeile einzufügen:

```
FLAM,FLSSIPL
```

Der Eintrag darf nicht vor den Zeilen mit JES, RACF oder SMS vorgenommen werden.

Die Reihenfolge der Einträge richtet sich danach, wie häufig die Programme angesprochen werden. Je öfter sie aufgerufen werden, desto eher sollten die Einträge im ersten Drittel des Members erfolgen.

Ggf. muss der Eintrag in der Form

```
SUBSYS SUBNAME(FLAM) INITRTN(FLSSIPL)
```

erfolgen, weil die anderen Subsysteme des IEFSSNxx Members so eingetragen sind (Mischeinträge sind nicht erlaubt). Das Subsystem bleibt statisch.

Nach dem nächsten System-IPL steht das Subsystem FLAM zur Verfügung.

Der Start des Subsystems auch per Konsol-Kommando erfolgen:

```
SETSSI ADD,S=FLAM,I=FLSSIPL
```

9.2.2 Dynamische Methode

Im Rechenzentrum mit einem 24 X 7 Stunden-Betrieb ist die statische Methode sicherlich zu unflexibel.

FLAM-sub kann deshalb als Started Task von der Konsole aktiviert werden:

```
S FLAM
```

Die zugehörige Prozedur liegt der Auslieferung bei.

Wird die Befehlszeile

```
COM='S FLAM'
```

in das Member COMMNDxx in SYS1.PARMLIB eingefügt, wird FLAM-sub beim IPL des Betriebssystems automatisch gestartet und muss nicht extra an der Konsole eingegeben werden.

Mit dem Konsolaufruf

```
P FLAM
```

wird FLAM-sub deaktiviert.

Mit

```
F FLAM,VER
```

können die Programmversionen der Subsystemmodule an der Konsole ausgegeben und somit überprüft werden.

Nach einer Deaktivierung lassen sich z.B. Module einer neueren FLAM-sub Version installieren, die dann (nach einem LLA REFRESH auf die Bibliothek) durch ein erneutes S FLAM aktiviert werden können.

10. Beispielsammlung

10.1 Ein-/Ausgabe mit katalogisierten Dateien

Die Datei USER.BEISPIEL.EINGABE ist als Komprimatsdatei (FLAMFILE) erstellt worden (z.B. mit FLAM-Utility). Sie soll jetzt von einem anderen Programm gelesen werden. Die Datei USER.BEISPIEL.AUSGABE wurde bisher von diesem Programm erstellt und soll jetzt ebenfalls komprimiert werden. Beide Dateien sind katalogisiert.

Dazu sind zwei Fälle zu unterscheiden.

a) Das Programm hat zum Open-Zeitpunkt der Datei die Satz- und Blocklänge im ACB oder DCB (oder in der FD Section bei COBOL) angegeben.

Lösung: es genügt die SUBSYS-Angabe im DD-Statement.

```
//stepname EXEC PGM=programm
//EINGABE DD DSN=USER.BEISPIEL.EINGABE,
//          DISP=SHR,
//          SUBSYS=FLAM
//AUSGABE DD DSN=USER.BEISPIEL.AUSGABE,
//          DISP=OLD,
//          SUBSYS=FLAM
```

Da im aufrufenden Programm die "richtigen" Werte angegeben sind, werden die Datensätze vom Subsystem gemäß dieser Angaben vergeben bzw. übernommen.

b) Das aufrufende Programm geht von einem "originalen" Katalogeintrag aus, d.h. im Programm sind weder Satz- noch Blocklänge angegeben (IEBGENER, SORT und viele Dienstprogramme arbeiten so).

Lösung: zusätzliche Angabe von DCB-Attributen im DD-Statement.

```
//stepname EXEC PGM=programm
//EINGABE DD DSN=USER.BEISPIEL.EINGABE,
//          DISP=SHR,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=121,BLKSIZE=3025),
//          SUBSYS=FLAM
//AUSGABE DD DSN=USER.BEISPIEL.AUSGABE,
//          DISP=OLD,
//          DCB=(RECFM=VB,LRECL=438,BLKSIZE=4096),
//          SUBSYS=FLAM
```

Dem Programm werden unabhängig vom tatsächlichen Katalogeintrag die angegebenen DCB-Attribute vorgegeben. Das Subsystem vergibt oder übernimmt Sätze gemäß diesen Angaben. FLAM dagegen liest oder schreibt Komprimatsätze im katalogisierten Format auf die Platte.

-

Im JCL-Listing erkennt man die Subsystemaktivität an den Systemmeldungen.

```
IEF237I FLAM ALLOCATED TO EINGABE
IEF237I FLAM ALLOCATED TO AUSGABE
.
.
.
IEF285I USER.BEISPIEL.EINGABE          SUBSYSTEM
IEF285I USER.BEISPIEL.AUSGABE        SUBSYSTEM
```

10.2 FLAM-Parameter und Subsystem

Wie im Beispiel 1. Zusätzlich soll für die Ausgabedatei die Kompressionsmethode ADC (Advanced Data Compression) eingestellt werden.

Lösung:

Die dazu notwendigen Parameter werden in der SUBSYS-Angabe des DD-Statements angegeben.

```
//stepname EXEC PGM=programm
//EINGABE DD DSN=USER.BEISPIEL.EINGABE,
//          DISP=SHR,
//          SUBSYS=FLAM
//AUSGABE DD DSN=USER.BEISPIEL.AUSGABE,
//          DISP=OLD,
//          SUBSYS=(FLAM, 'MO=ADC')
```

Mit FLAM-Utility und den Parametern 'D,SHOW=DIR' oder der OPTION I in den FLAM-Panels kann man sich vom Erfolg der Komprimierung überzeugen.

10.3 Neuerstellung einer Datei

Die Datei USER.BEISPIEL.NEUDAT soll erzeugt werden. Sie ist nicht katalogisiert:

```
//AUSGABE DD DSN=USER.BEISPIEL.NEUDAT,
//          DISP=(NEW,CATLG, ),
//          UNIT=SYSDA,SPACE=(CYL,(24,24)),
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=121,BLKSIZE=3025)
```

Lsung: Angabe eines zweiten DD-Statements f r FLAM-sub.

Die originale Dateibeschreibung erh lt einen neuen DD-Namen, auf den ein FLAM-Parameter bei der SUBSYS-Angabe hinweist.

```
//AUSGABE DD SUBSYS=(FLAM, 'FLAMDD=NEUDAT' ),
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=121,BLKSIZE=3025)
//NEUDAT DD DSN=USER.BEISPIEL.NEUDAT,
//          DISP=(NEW,CATLG, ),
//          UNIT=SYSDA,SPACE=(CYL,(6,6)),
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=121,BLKSIZE=3025)
```

Damit wird das Komprimat USER.BEISPIEL.NEUDAT genau wie das Original angelegt. Der Vorteil besteht darin, dass evtl. folgende Kopier- und Transferprogramme, die ohne die SUBSYS-Angabe arbeiten, den gleichen Katalogeintrag vorfinden wie beim Original und nicht angepasst werden mssen.

Das neue DD-Statement ben tigt die DCB-Angabe, da im Original die Angabe ebenfalls erforderlich war.

Andernfalls kann das Komprimat beliebig eingestellt werden, z.B.:

```
//AUSGABE DD SUBSYS=(FLAM, 'FLAMDD=NEUDAT' ),
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=121,BLKSIZE=3025)
//*
//NEUDAT DD DSN=USER.BEISPIEL.NEUDAT,
//          DISP=(NEW,CATLG, ),
//          UNIT=SYSDA,SPACE=(CYL,(6,6)),
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=1024,BLKSIZE=0)
```

Dem aufrufenden Programm gegen ber (und auch dem Subsystem) sind die Originals tze 121 Byte lang.

Die FLAMFILE dagegen erh lt aus Performancegr nden eine gr ere Satz- und Blockl nge.

Die Dateibeschreibungen sind somit voneinander entkoppelbar.

Diese Vorgehensweise ist zu empfehlen und sollte die Regel sein !

10.4 Temporäre Dateien

FLAM-sub kann direkt keine temporären Dateien bearbeiten. Dazu ist ein weiteres DD-Statement erforderlich.

```
//DDNAME DD SUBSYS=(FLAM,'FLAMDD=tempdat')  
//tempdat DD DSN=&&DATEI,DISP=...
```

Die Angabe eines Dateinamens ist wegen der FLAMDD-Angabe für DDNAME nicht notwendig. Es wird direkt auf die temporäre Datei verzweigt.

10.5 Andere Subsysteme

Andere Subsysteme, wie z.B. JES für SYSOUT/SYSIN, müssen über ein weiteres DD-Statement angesprochen werden.

```
//DDNAME DD SUBSYS=(FLAM,'FLAMDD=subdat')  
//subdat DD SYSOUT=A,DEST=(....),...
```

Unter Umständen müssen je nach verwendetem Programm DCB-Parameter für die Verarbeitung der Originaldatei (DDNAME-Statement) angegeben werden (vgl. Beispiel 1).

10.6 Laden einer VSAM-KSDS Datei

Laden einer KSDS-Datei heißt, die (VSAM-)Datei zum Schreiben (OUTPUT) zu öffnen. Dabei müssen die Schlüssel in aufsteigender Reihenfolge an VSAM übergeben werden (wird auch durch FLAM-sub geprüft).

Laden im I/O Modus ist möglich, d.h. die Datei enthält mindestens einen Satz, verschlechtert aber die Performance und erhöht die Anzahl der Zugriffe.

Die Datei selbst wird in der Regel mittels IDCAMS erstellt und ist beim Jobablauf bereits katalogisiert.

Am einfachsten wird eine komprimierte KSDS-Datei mit dem FLAM-Utility erzeugt.

10.6.1 Laden als VSAM-KSDS

Hier wird die Subsystemdatei als VSAM-KSDS Datei angesprochen, d.h. es wurde ein ACB für diese Datei aufgebaut.

Beim Laden über das Subsystem muss die Schlüsselbeschreibung der Originaldaten als Parameter mitgegeben werden:

```
//AUSGABE DD DSN=USER.BEISPIEL.AUSGABE,
//          SUBSYS=(FLAM, 'OKEYPOS=21,OKEYLEN=64,MAXS=7168'),
//          DCB=(LRECL=512,BLKSIZE=20480)
```

Die Originalsätze sind hier max. 512 Byte lang, das Controlintervall belegt 20480 Byte, der Schlüssel beginnt auf Position 21 und ist 64 Byte lang.

Das Subsystem soll die max. Satzlänge der VSAM-Datei ausnutzen (7168 Byte).

Hinweis: FLAM zahlt die Schlüsselposition von 1 an (entspricht RKP=0).

Die FLAMFILE-VSAM-Datei USER.BEISPIEL.AUSGABE selbst benützt die Einträge (vgl. Kapitel 'Voraussetzungen zum Einsatz') für das Beispiel

```
KEYS(65 0)
RECSZ(7168 7168)
```

Achtung: auch bei größerer RECSZ-Angabe wird durch den MAXS-Parameter die FLAMFILE-Satzlänge auf 7168 Byte begrenzt.

Anmerkung:

Zum Laden einer VSAM-Datei muss diese leer sein, d.h. sie darf keinen Satz enthalten, oder der Parameter REUSE zum Überschreiben der Datei muss bei IDCAMS angegeben worden sein.

10.6.2 Laden über Utilities

Die meisten Utilities (wie z.B. SORT, IEBGENER) stellen sich selbstständig auf die Ausgabedatei ein, d.h. eine sequentielle (PS-)Datei wird mittels eines DCBs angesprochen, eine VSAM-KSDS-Datei über einen ACB.

Eine Subsystemdatei wird in der Regel nur als sequentielle (PS-)Datei erkannt und angesprochen, d.h. es wird ein DCB für diese Datei aufgebaut.

Normalerweise würde FLAM-sub diese Daten sequentiell (d.h. ohne Schlüsselkenntnis) ablegen und mit einem PS-Eintrag versehen.

Parameter 'übersteuern' diese Vorgehensweise, so dass die Daten als VSAM-KSDS abgelegt werden können. Bei Vorlage einer VSAM-KSDS-FLAMFILE kann somit eine Komprimatsdatei für Direktzugriffe erstellt werden.

Beim Laden über das Subsystem muss die Schlüsselbeschreibung der Originaldaten und die Dateioorganisation KSDS als Parameter mitgegeben werden:

```
//AUSGABE DD DSN=USER.BEISPIEL.AUSGABE,
// SUBSYS=(FLAM, 'ODSORG=KSDS, OKEYPOS=21, OKEYLEN=64, MAXS=7168'),
// DCB=(LRECL=512, BLKSIZE=20480)
```

Die Originalschlüssel sind hier max. 512 Byte lang, das Controlintervall belegt 20480 Byte, der Schlüssel beginnt auf Position 21 und ist 64 Byte lang.

Das Subsystem soll die max. Satzlänge der VSAM-Datei ausnutzen (7168 Byte).

Hinweis: FLAM zahlt die Schlüsselposition von 1 an (entspricht RKP=0).

Die VSAM-KSDS-FLAMFILE selbst benennt die Einträge (vgl. Kapitel 'Voraussetzungen zum Einsatz') für das Beispiel

```
KEYS(65 0)
RECSZ(7168 7168)
```

Anmerkung:

FLAM-sub berichtet beim Laden die aufsteigende Reihenfolge der Schlüssel und gibt im Fehlerfall den entsprechenden VSAM-Returncode zurück. Die Utilities geben diesen Fehlerfall in der Regel nur als allgemeinen „WRITE-ERROR“ wieder.

10.7 TRACE-Funktion

Zu Testzwecken wird sowohl f r die Eingabe- als auch die Ausgabedatei ein Trace eingeschaltet:

```
//EINGABE DD SUBSYS=(FLAM,TRACE)
//AUSGABE DD DSN=dateiname1,
// SUBSYS=(FLAM,TRACE,'MSGDDN=FLTRACE')
//*
//FLPRINT DD SYSOUT=*
//FLTRACE DD DSN=dateiname3,DISP=(NEW,CATLG),
SPACE=(TRK,(12,12),RLSE),UNIT=SYSDA
```

Es m ssen unterschiedliche Dateien f r den Trace angegeben werden. FLTRACE ist die Zuordnung f r den Trace der Datei AUSGABE, FLPRINT wird, da ohne Parametereingabe im DD-Statement, als Standardname f r die Datei EINGABE angenommen.

Das Protokoll f r die EINGABE sieht dann wie folgt aus (die S tze sind hier verk rzt):

FLAM - TRACE FUNCTION - COPYRIGHT 1995-2012 BY LIMES DATENTECHNIK GMBH

```
ACB DURING OPEN: 009E13A0
(A000004C 00000000 00000000 54000000 00000000 00000000 48900008 00000000
00000000 00000000 002C0041 009E12A8 03000000 0000521C 00000000 0C300005
00000000 00000000 00000000)

FLMOPN, ON ENTRY:
1:03700C04(037008A0) 2:03700C08(8349A192) 3:0349AA90(00000001) 4:0349AA
FLMOPN, ON RETURN:
1:03700C04(0372CD88) 2:03700C08(00000000) 3:0349AA90(00000001) 4:0349AA
FLMOPD, ON ENTRY:
1:03700C04(0372CD88) 2:03700C08(00000000) 3:0349AA90(00000001) 4:03700C
5:03700CC4()
6:03700C20(00000000) 7:03700C24(00000009) 8:03700C28(00000200) 9:03700C
10:03700C5C(00000000 00000000
00000001 00000008 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
11:03700C34(00001800) 12:03700C38(00000000) 13:03700C3C(00000000)
FLMOPD, ON RETURN:
1:03700C04(0372CD88) 2:03700C08(00000000) 3:0349AA90(00000001) 4:03700CC
5:03700CC4()
6:03700C20(00000000) 7:03700C24(00000008) 8:03700C28(00000100) 9:03700CC
10:03700C5C(00000000 00000000
00000000 00000000 00000001 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
11:03700C34(00001800) 12:03700C38(00000000) 13:03700C3C(00000000)
FLMOPF, ON ENTRY:
1:03700C04(0372CD88) 2:03700C08(00000000) 3:03700C40(00000000) 4:03700C4
7:03700C50(00000001) 8:03700C54(000000FF) 9:03700C5C(00000000 00000000
00000001 00000008 00000001 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
10:03700C58(00000001) 11:03700CC4( ) 12:03700CC( )
```


FLMOPF, ON RETURN:

1:03700C04(0372CD88) 2:03700C08(00000000) 3:03700C40(000000C8) 4:03700C4
7:03700C50(00000001) 8:03700C54(000000FF) 9:03700C5C(00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
10:03700C58(00000001) 11:03700CC4() 12:03700CC()

FLMGHD, ON ENTRY:

1:03700C04(0372CD88) 2:03700C08(00000000) 3:03700E54(00000036)
4:03700E58(FLAM.DAT.CMP)
5:03700E4C(00000000) 6:03700E48(00000009) 7:03700E3C(00000050) 8:03700E0
9:03700C5C(00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
10:03700E40(00000C30) 11:03700E38(00000000) 12:03700E28(01010000)

FLMGHD, ON RETURN:

1:03700C04(0372CD88) 2:03700C08(00000000) 3:03700E54(0000001C)
4:03700E58(FLAM.FLAMV27C.CLIST(ORGFLAM))
5:03700E4C(00000000) 6:03700E48(00000009) 7:03700E3C(00000050) 8:03700E0
9:03700C5C(00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
10:03700E40(00000C30) 11:03700E38(00000000) 12:03700E28(01010000)

I/O-REQUEST: 00000000 GET

ACB: 000052F0

(A000004C 000147C0 8003E170 54000000 00000000 00000000 48900008 0000000
00000000 00000000 002C0041 009E12A8 12000000 0000521C 00000000 0C30005
00000000 00000000 00000000)

RPL: 00005390

(0000004C 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 000052F0 0000000
00045E5C 00000000 20000000 00000000 00000050 00000050 00000000 0000000
00000000 00000000 000053EC)

FLMGET, ON ENTRY:

1:03700C04(0372CD88) 2:03700C08(00000000) 3:000053C0(00000050)
4:00045E5C(
5:000053C4(00000050)

FLMGET, ON RETURN:

1:03700C04(0372CD88) 2:03700C08(00000000) 3:000053C0(00000050)
4:00045E5C(PROC 0
5:000053C4(00000050)

I/O-REQUEST: 00000000 GET

ACB: 000052F0

(A000004C 000147C0 8003E170 54000000 00000000 00000000 48900008 0000000
00000000 00000000 002C0041 009E12A8 12000000 0000521C 00000000 0C3000
00000000 00000000 00000000)

RPL: 00005390

(0000004C 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 000052F0 0000000
00045EAC 00000000 20000000 00000000 00000050 00000050 00000000 0000000
00000000 00000000 000053EC)

FLMGET, ON ENTRY:

1:03700C04(0372CD88) 2:03700C08(00000000) 3:000053C0(00000050)
4:00045EAC(
5:000053C4(00000050)

FLMGET, ON RETURN:
1:03700C04(0372CD88) 2:03700C08(00000000) 3:000053C0(00000050)
4:00045EAC(CONTROL NOLIST NOSYMLIST NOCONLIST NOFLUSH NOMSG NOCAPS
5:000053C4(00000050)

.
FLMCLS, ON ENTRY:
1:03700C04(0372CD88) 2:03700C08(00000002)
FLMCLS, ON RETURN:
1:03700C04(FFFFFFFF) 2:03700C08(00000000)

Die Namen der FLAM-Funktionen (FLMOPN, FLMGET, ...) und deren Parameter sind analog dem Handbuch von FLAM V4.x (Kapitel 3, Schnittstellen) angegeben, die Parameter sind wie im Handbuch nummeriert. Die n chste Angabe ist die Adresse des Parameters, der Parameterinhalt steht in Klammern '()'.

Die Kontrollbl cke ACB und RPL sind durch das Subsystem-Interface vorgegeben, auch wenn der Zugriff auf eine PS-Datei erfolgen sollte.

Zum Verst ndnis dieser Kontrollbl cke sei auf die Handb cher der IBM verwiesen, z.B. 'Macro Instructions for VSAM Data Sets', 'Data Areas' oder die Makros 'SYS1.AMODGEN(IFGACB)' UND 'SYS1.AMODGEN(IFGRPL)'.

10.8 Splitten der FLAMFILE

10.8.1 Serieller Splitt

Werden sehr gro ße Dateien erzeugt oder sind maximale Dateigrößen vorgegeben, so ist serieller Splitt der FLAMFILE möglich.

```
//AUSGABE DD DSN=dateiname1,
//          SUBSYS=(FLAM, 'MO=ADC, SPLITM=SER, SPLITS=200')
```

Dateiname1 muss eine bereits katalogisierte Datei sein, der Name muss mindestens eine Ziffer enthalten. Bei Erreichen von 200 MB, wird *dateiname1* geschlossen und *dateiname2* erstellt. Diese und die folgenden Dateien müssen nicht katalogisiert sein. Der ADC-Mode wurde hier nur wegen der besseren Komprimierung zusätzlich eingeschaltet.

Heißt die katalogisierte Datei z.B. FLAM.SUBDAT.ADC01, so werden die Dateien FLAM.SUBDAT.ADC02, FLAM.SUBDAT.ADC03, usw. im Katalog gesucht oder ggf. erzeugt werden.

Sind die Dateinamen fest vorgegeben oder sollen flexiblere Allokationen gefordert sein, so empfiehlt sich die Verwendung der Zuordnung über weitere DD-Statements.

```
//AUSGABE DD SUBSYS=(FLAM, ' SPLITM=SER, SPLITS=200, FLAMDD=CMP01' )
//*
//CMP01 DD DSN=beliebig1, DISP=OLD
//CMP02 DD DSN=beliebig2, DISP=OLD
//CMP03 DD DSN=beliebig3, DISP=(NEW, CATLG) ,
//          UNIT=TAPE, ...
```

Bitte beachten, dass alle Dateien die gleiche Satzlänge haben müssen.

Zum Lesen einer seriell gesplitteten FLAMFILE sind keine Parameter notwendig:

```
//EINGABE DD DSN=dateiname1,
//          SUBSYS=FLAM
```

Weitere Dateien werden selbstständig allokiert.

Die Zuordnung über DD-Statements ist auch möglich:

```
//EINGABE DD SUBSYS=(FLAM, ' FLAMDD=CMP01' )
//*
//CMP01 DD DSN=beliebig1, DISP=SHR
//CMP02 DD DSN=beliebig2, DISP=SHR
//CMP03 DD DSN=beliebig3, DISP=SHR
```

Die Reihenfolge der Dateien muss der bei der Erstellung entsprechen, d.h. CMP01 muss auch das erste Fragment der FLAMFILE zuordnen, usw.

10.8.2 Paralleler Splitt

Bei parallelem Splitt müssen alle Dateien katalogisiert und in der JCL angegeben sein! Damit ist nur der Weg über mehrere DD-Statements möglich.

Sind nicht alle Dateien zugeordnet, wird der FLAM-Fehlercode 531 protokolliert und das aufrufende Programm meldet einen OPEN-Fehler.

Sind die Dateien nicht alle katalogisiert (sondern werden z.B. mit DISP=NEW in der JCL angegeben), so kann es zum Systemfehler 50D führen.

FLAM-sub bekommt den ersten DD-Namen als Parameter übergeben. Die weiteren werden selbstständig gebildet.

```
//AUSGABE DD DSN=beliebig,
//          SUBSYS=(FLAM, 'MO=ADC, SPLITM=PAR, SPLITN=3, FLAMDD=CMP01')
//*
//CMP01    DD DSN=beliebig1, DISP=OLD
//CMP02    DD DSN=beliebig2, DISP=OLD
//CMP03    DD DSN=beliebig3, DISP=OLD
```

Bitte beachten, dass alle Dateien die gleiche Satzlänge haben müssen. Es empfiehlt sich, alle Dateien mit gleichen Attributen anzulegen.

Analog zum Lesen:

```
//EINGABE DD DSN=beliebig,
//          SUBSYS=(FLAM, 'FLAMDD=CMP01')
//*
//CMP01    DD DSN=beliebig1, DISP=SHR
//CMP02    DD DSN=beliebig2, DISP=SHR
//CMP03    DD DSN=beliebig3, DISP=SHR
```

Die Reihenfolge der Dateien muss bei parallelem Splitt nicht identisch der Erstellung sein. FLAM-sub sortiert intern selbstständig.

10.9 Verschlüsselung

Zur Ver-/Entschlüsselung während des Lesens/Schreibens von Daten muss dem Subsystem ein Schlüssel übergeben werden.

Beim Schreiben muss der Verschlüsselungsmodus (CRYPTOMODE) angegeben werden. Ohne Angabe wird FLAM angenommen (kompatibel zu FLAM-sub V3).

Beim Lesen ist das Verfahren in der FLAMFILE gespeichert und muss nicht extra angegeben werden.

10.9.1 Verschlüsselung mit Parameter CRYPTOKEY

```
//DDNAME DD DSN=dateiname,
// SUBSYS=(FLAM, 'CRYPTOM=AES, CRYPTOK=OTTO')
```

Statt CRYPTOKEY kann auch PASSWORD angegeben werden (wie in FLAM-sub V3).

Bitte beachten, dass bei Schlüsselangabe mit Hochkomma diese jeweils zu verdoppeln sind:

```
//DDNAME DD DSN=dateiname,
// SUBSYS=(FLAM, 'CRYPTOM=AES, CRYPTOK=X' 'AE01EA' '')
```

10.9.2 Verschlüsselung mit KMEXIT

Das Programm *name* bedient die KME-Schnittstelle und übergibt an das Subsystem einen Schlüssel. Dazu werden die Parameter *parameter* übergeben.

Es ist Angelegenheit dieses Programms, wie es an einen Schlüssel kommt (z.B. über einen Anschluss an das HSM (Hoch Sicherheit Modul) im z/OS, über die genormte KMI-Schnittstelle, ...).

```
//DDNAME DD DSN=dateiname,
// SUBSYS=(FLAM, 'CRYPTOM=AES',
// 'KME=name, KMP=C' 'parameter' '')
```

10.9.3 Verschlüsselung mit FKMEFILE

Das Programm FKMEFILE bedient die KME-Schnittstelle, liest aus einer Datei den Schlüssel und übergibt ihn an das Subsystem. Dazu werden der Parameter *ddname* übergeben.

Der erste Satz der Datei muss den Schlüssel enthalten. Der Schlüssel kann wie der Parameter CRYPTOKEY als String, in der Form C'string mit Leerzeichen, A'schlüssel' oder X'hexwerte' eingetragen sein. Leerzeichen nach dem Schlüssel werden im Datensatz ignoriert.

```
//DDNAME DD DSN=dateiname,
// SUBSYS=(FLAM, 'CRYPTOM=AES',
// 'KME=FKMEFILE, KMP=C' 'ddname' ' ' )
//* DIESE DATEI ENTHAELT DEN SCHLUESSEL
//ddname DD DSN=dateiname, DISP=SHR
```

Zum einfachen Test geht natürlich auch

```
//ddname DD *
C'Das ist der Schlüssel'
/*
```

aber damit wird der Schlüssel im Job protokolliert, was ja genau vermieden werden soll.