

FLAM^{fi}

FRANKENSTEIN-LIMES-ACCESS-METHOD

(MVS^{fi})

BENUTZERHANDBUCH

— Ausgabe Februar 2015 Version 4.5 —

© Copyright 1989-2015 by limes datentechnikfi gmbh ■ Louisenstraße 21 ■ D-61348 Bad Homburg.
Telefon (06172) 5919-0 ■ Telefax (06172) 5919-39

Benutzerhandbuch FLAMfi V4.5 (MVS)

' Copyright 2015 by limes datentechnikfi gmbh

Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und

Mitteilung ihres Inhaltes sind nicht gestattet, soweit dies nicht ausdrücklich und schriftlich zugestanden wurde.

Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Liefermöglichkeiten und Änderungen vorbehalten.

Vorwort

Dieses Handbuch beschreibt die Komprimierung und Dekomprimierung sowie die Verschlüsselung von Daten mit der Frankenstein-Limes-Access-Method. Diese Methode wird durch das Produkt FLAM realisiert.

FLAM komprimiert u.a. strukturorientiert nach dem Algorithmus, der auch Bestandteil des in der Bundesrepublik Deutschland und in den USA sowie beim europäischen Patentamt patentierten Frankenstein-Limes-Verfahrens ist; angemeldet durch die Erfinder am 19.07.1985.

FLAMfi, FLAMFILEfi, FLIESfi, FLUCfi, und limes datentechnikfi sind eingetragene Warenzeichen / international trademarks.

Das Handbuch besteht aus folgenden Kapiteln:

Einführung	Hier werden Begriffe und Grundlagen erläutert und diverse Einsatzvorschläge gemacht.
Funktionen	Alle Funktionen werden allgemein dargestellt.
Schnittstellen	Es werden alle Parameter und Programmschnittstellen formal beschrieben.
Arbeitsweise	Die interne Arbeitsweise wird soweit erklärt, wie das für den effizienten Einsatz des Produktes notwendig erscheint.
Anwendungsbeispiele	Es wird gezeigt, wie der Anwender zielig zu Ergebnissen kommen kann. Dazu gibt es diverse Beispiele, praktische Hinweise und Tipps für FLAM-Anwender.
Installation	Hier wird beschrieben, wie FLAM installiert wird und wie die Standardwerte geändert werden können.
Technische Daten	Dieses Kapitel enthält Angaben über die Systemumgebung. Typische Leistungsmerkmale von FLAM werden dokumentiert.
Meldungen	Alle FLAM-Meldungen sind mit Bedeutung und Maßnahmen aufgeführt.
Benutzerführung	Eine Benutzerführung erleichtert den Umgang mit FLAM, sie ist hier dokumentiert.
Anhang	Hier sind die Code-Konvertierungstabellen angegeben.

Welche Vorkenntnisse sind notwendig?

Sie sollten über Kenntnisse des Betriebssystems (MVS, OS/390, z/OS) verfügen und insbesondere mit der Kommandosprache vertraut sein.

Als Unterlagen dienen Ihnen hierzu die Handbücher:

- JCL
- Data Administration Guide
- VSAM Access Method Services

Wie finden Sie sich in diesem Handbuch zurecht?

Die Neuerungen gegenüber dem Vorgängermanual sind im Änderungsprotokoll zusammengefasst.

limes datentechnik gmbh

FLAM (MVS)

Benutzerhandbuch

~ **nderungsprotokolle**

~ nderungsprotokoll 11 - FLAM V4.5

~ nderung des Handbuchs FLAM V4.4 vom August 2012 durch diesen Nachtrag vom Februar 2015 (FLAM V4.5).

FLAM V4.5 ist aufwärtskompatibel zu allen Vorgängerversionen. Programmänderungen (z.B. bei Benutzung von Schnittstellen) sind nicht nötig.

Abwärtskompatibilität der Komprimierte ist gewährleistet für alle Vorgänger Versionen, sofern keine Funktionen verwendet werden, die in den älteren Versionen noch nicht unterstützt wurden. Die AES-Verschlüsselung z.B. setzt mindestens FLAM V4.0 voraus.

FLAM V4.5 ist nun Teil der FLAM-, FLIES- und FLUC Familie der Version 5.x.

Um diese Version von den Erweiterungen in Programmen in Version 5 zu unterscheiden, sprechen wir hier von FLAM4. So entspricht z.B. eine FLAM4-FLAMFILE dem in diesem Handbuch beschriebenen Aufbau.

Alle Schnittstellen, Parameter, Funktionen, ... bleiben auch in späteren Versionen kompatibel erhalten.

Lizenzen

Ein neues Lizenzverfahren wurde implementiert. Registrierte Kunden können sich die jeweils nötige Lizenz aus dem Internet herunterladen. Manipulationen von LOAD-Modulen findet nicht mehr statt.

Updates

Die jeweils neueste Version von FLAM steht im Internet zum download zur Verfügung:

<http://www.flam.de/de/download/flam/zSeries/zos/>

Zwischenreleases mit kleinen neuen Features und/oder Korrekturen werden spätestens monatlich hochgeladen. Bei sogen. Major-Releases (z.B. V5.1 -> V5.2) werden registrierte Kunden automatisch benachrichtigt.

Umsetztabelle

Viele neue Umsetztabelle stehen im Internet unter

<http://www.flam.de/de/download/addons/Flam4-TranslationTables/zSeries/zos/>

im Sourcecode und als LOAD Module zum download bereit.

~ nderungsprotokoll 10 - FLAM V4.4

~ nderung des Handbuchs FLAM V4.3 vom Oktober 2009 durch diesen Nachtrag vom August 2012 (FLAM V4.4).

FLAM V4.4 ist eine Funktionserweiterung der Version 4.3. Sie ist aufwärtskompatibel zu allen Vorgängerversionen. Programmänderungen (z.B. bei Benutzung von Schnittstellen) sind nicht nötig.

Abwärtskompatibilität der Komprimierte ist gewährleistet für alle Vorgängerversionen, sofern keine neuen Funktionen verwendet werden. Die AES-Verschlüsselung z.B. setzt mindestens FLAM V4.0 voraus.

Large Files

Es werden jetzt auch große Dateien (> 65.535 Tracks) von FLAM bei der Dekomprimierung / Entschlüsselung selbstständig angelegt.

Neue Parameter

Zur automatischen Dateiallokation der FLAMFILE und der dekomprimierten Datei (FLAMOUT) werden DISP-Angaben wie in der JCL akzeptiert.

Satzschnittstelle

Einige zusätzliche Möglichkeiten wurden Schnittstellenneutral implementiert.

DDNAME

Wird beim FLMOPN kein DD-Name angegeben, aber im FLMOPD ist ein Dateiname vorhanden, erzeugt FLAM einen eigenen DD-Namen.

FLMSET

DISP-Angaben wie in der JCL können für die FLAMFILE angegeben werden.

Benutzerführung

Die Benutzerführung unter TSO/ISPF wurde ergänzt.

FLCKV

Die Analyse einer KSDS-FLAMFILE kann jetzt auch mittels FLCKV unter ISPF 3.4 erfolgen.

Protokoll

Zur Verbesserung der Übersicht wurden die Start-Meldungen verändert.

FLM0400, FLM0450

Beide Meldungen enthalten jetzt jeweils Datum und Uhrzeit des Starts von FLAM.

~ nderungsprotokoll 9 - FLAM V4.3

~ nderung des Manuals FLAM V4.2 vom November 2007 durch diesen Nachtrag vom Oktober 2009 (FLAM V4.3).

FLAM V4.3 ist eine Funktionserweiterung der Version 4.2. Sie ist aufwärtskompatibel zu allen Vorgängerversionen. Programmänderungen (z.B. Benutzung von Schnittstellen) sind nicht nötig.

Abwärtskompatibilität der Komprimierte ist gewährleistet für alle Vorgängerversionen, sofern keine neuen Funktionen verwendet werden. Die AES-Verschlüsselung z.B. setzt mindestens FLAM V4.0 voraus.

MODE=ADC Standard

Die Komprimierungsmethode ADC ist als Standard eingeführt. D.h. ohne Angabe des MODE-Parameters wird ADC angenommen. Diese ersetzt den bisherigen Defaultwert VR8, der hauptsächlich bei strukturverwandten Datensätzen seine Effizienz zeigt. Seit 10 Jahren beherrschen die FLAM-Programme aller Betriebssysteme diese Art der Komprimierung, so dass keine Kompatibilitätsprobleme im heterogenen Austausch auftreten.

Achtung: Wurden FLAMFILES fortgeschrieben (DISP=MOD im DD-Statement der JCL) und kein MODE-Parameter beim Aufruf angegeben, so ist MODE=VR8 anzugeben, oder es muss mit einer neuen Datei begonnen werden.

HW-AES

FLAM verwendet jetzt die Hardware Unterstützung von System z zur Kryptographie (CPACF), sofern sie vorhanden und aktiviert ist. Das ist bei allen Rechnern des Typs z10 und folgende die Regel.

Die Erkennung erfolgt selbstständig ohne Zutun des Anwenders, der Parameter COMPMODE=AES genügt weiterhin.

Eine Ersparnis von CPU-Zeit ist die Folge. Die Höhe hängt ab von der Größe der Kompression. Wird z.B. nur verpackt (MODE=NDC), so kann die Ersparnis über 30% der Gesamtzeit liegen.

Allgemein gilt: je mehr Daten zu verschlüsseln sind, desto größer ist die Einsparung von CPU-Zeit.

Wildcard Syntax

Die Möglichkeit von Wildcardangaben für Eingabedateien ist jetzt auch in Dateilisten realisiert.

Das bedeutet eine noch bessere Unterstützung bei der Erstellung von Sammel-FLAMFILES.

- Neue Utilities** Neue Dienstprogramme sind freigegeben, die den Umgang mit FLAMFILEs und FLAM erleichtern.
- FLAMCKV** Analysiert eine VSAM-KSDS FLAMFILE. Das Protokoll ermöglicht eine Aussage über die korrekte Parametrisierung der VSAM-Datei. Gerade bei indexsequentiellm Zugriff ist eine ‚richtig katalogisierte‘ KSDS-Datei Voraussetzung für eine performante Verarbeitung.
- FLAMCTAB** Erzeugt aus einem 256 Byte langen Datenstring einen nachladbaren Umsetztabelle-Modul. Die 256 Byte können als Sätze beliebiger Länge einer beliebigen Datei vorliegen.
Damit entfällt die Notwendigkeit einer Assemblierung und Linken einer Assembler-Source bei der Erstellung einer Zeichen-Umsetztabelle (siehe Parameter TRANSLATE).
- FLAMDIR** Erzeugt eine Übersicht über den Inhalt einer (Sammel-) FLAMFILE in knapper Form als Druckliste ähnlich der ISPF-Funktion 3.4 oder FLTOC der FLAM Benutzerführung.

~ nderungsprotokoll 8 - FLAM V4.2

~ nderung des Manuals FLAM V4.1 vom April 2005 durch diesen Nachtrag vom November 2007 (FLAM V4.2).

FLAM V4.2 ist eine Funktionserweiterung der Version 4.1. Sie ist aufw rtskompatibel zu allen Vorg ngerversionen. Programm nderungen (z.B. von Schnittstellen) sind nur n tig, wenn neue Funktionen benutzt werden sollen.

Abw rtskompatibilit t der Komprimrate ist gew hrleistet f r alle ‚alten‘ Versionen, sofern keine neuen Funktionen verwendet werden. Die AES-Verschl sselung z.B. setzt mindestens FLAM V4.0 voraus.

Diese ~ nderungen verbessern in erster Linie die Benutzerfreundlichkeit von FLAM.

Neue Parameter

Neue Parameter DATACLAS, MGMTCLAS, SPACE, STORCLAS, VOLUME, UNIT, ODATCLAS, OSPACE, OSTORCLAS, OMGMTCLAS, OVOLUME, OUNIT) auf Kommandoebene oder in der Parameterdatei steuern die Datenablage sowohl f r die FLAMFILE als auch f r die zu dekomprimierenden Dateien. So k nnen die Dateien jetzt auch ohne JCL auf bestimmte Platten angelegt werden, SMS-Klassenangaben werden ber cksichtigt, Speichergr en k nnen vorgegeben werden.

Dateiallokation

Bei der Allokation einer Ausgabedatei versucht FLAM zun chst, die Datei in einem St ck (extend) anzulegen. Ist nicht gen gend Platz auf der angegebenen Platte, wird der Platzbedarf bei der prim ren Allokation bis auf 1/8 oder 1/16 der Ursprungsgr e reduziert.

Erweiterung der Satzchnittstelle

Die Satzchnittstelle wurde kompatibel um weitere Parameter erg nzt, Funktionen angepasst.

FLMSET

Erweitert die M glichkeit der Parameter bergabe zur Datenablage. So k nnen jetzt die neuen Parameter des Dienstprogramms zur Dateierstellung auch auf der Satzchnittstelle angegeben werden und damit die FLAMFILE genauer den Anforderungen angepasst werden.

FLMFKY

Die Funktion ‚Find Key‘ ist f r ADC/NDC-Komprimrate angepasst worden.

FLMGRN

Die Funktion ‚Get Record by Number‘ wurde f r ADC/-NDC-Komprimrate zugelassen.

FLMUPD	Die Update Funktion ist jetzt um ‚update in place‘ für ADC/NDC-Komprimierte erweitert worden.
Meldungen	Einige Meldungen wurden verbessert
COMMENT	Kommentare der Komprimierung werden bei der Dekomprimierung zur Anzeige automatisch von ASCII nach EBCDIC gemäß der internen Codetabelle umgesetzt (bei Angabe einer Tabelle mittels TRANSLATE-Parameters wird diese genommen). Nicht abdruckbare Zeichen werden durch Punkte dargestellt.
Dateiallokation	Bisher wurden Dateiallokationsfehler nur mit dem Returncode 31 im FLAM-Protokoll gekennzeichnet. Jetzt werden zusätzlich die Systemmeldungen der dynamischen Allokation im JES-Protokoll bzw. am Bildschirm angezeigt. Das gilt auch für die Satzschnittstelle.
Benutzerführung	Die Benutzerführung im TSO wurde bearbeitet.
Start	Die Startprozedur erlaubt einen einfachen Aufruf der FLAM-Benutzerführung aus anderen Prozeduren und Panels, wahlweise mit oder ohne Einbindung der zugehörigen Bibliotheken. Anpassungen an Folgereleases sind nicht nötig.
Wildcards	Bei der Komprimierung führt die Eingabe von Wildcards (*,%) im Dateinamen der Eingabedatei zu einer Auswahlliste, die ggf. noch editiert werden kann. So wird der gewohnte Wildcardmechanismus des FLAM Utilities im Dialog ergonomischer.
Parameter	Die Parameter werden nicht mehr als String dem (TSO-) Aufruf von FLAM übergeben sondern sie werden in eine temporäre Parameterdatei gespeichert. Damit entfällt die doppelte Angabe von Apostrophen bei Verwendung eines Apostrophs im Parameter (also statt z.B. CRYPTOK=X'1234' jetzt nur noch CRYPTOK= X'1234'). Damit ist die Parameterangabe vereinheitlicht worden und ist unabhängig vom Eingabemedium.
LOAD	Ohne Angabe einer LOAD-Bibliothek im ‚Option-Panel‘ wird jetzt in den Bibliotheken der Systemverkettung gesucht. Dazu muss die Bibliothek FLAM.LOAD in der LINKLIST-Verkettung enthalten sein.

FLTOC

Mittels FLTOC oder Option ‚I‘ im FLAM-Panel lassen sich jetzt in einer Sammel-FLAMFILE auch doppelte, ‚exotische‘ oder überlange Dateinamen selektieren und korrekt dekomprimieren.

~ nderungsprotokoll 7 - FLAM V4.1

~ nderung des Manuals FLAM V4.0 vom April 2003 durch diesen Nachtrag vom April 2005 (FLAM V4.1).

FLAM V4.1 ist eine Funktionserweiterung der Version 4.0. Sie ist aufw rtskompatibel zu allen Vorg ngerversionen. Programm nderungen (z.B. von Schnittstellen) sind nur n tig, wenn neue Funktionen benutzt werden sollen.

Abw rtskompatibilit t der Komprimate ist gew hrleistet f r alle ‚alten‘ Versionen, sofern keine neuen Funktionen verwendet werden. Die AES-Verschl sselung z.B. setzt mindestens FLAM V4.0 voraus.

Verschl sselung

Der in FLAM V4.0 erstmalig implementierte Verschl sselungsalgorithmus AES (Advanced Encryption Standard) wurde so beschleunigt, dass eine Ersparnis bis zu 50 % der CPU-Zeit erreicht wird.

KMEXIT

Durch Einf hrung des Parameters KMEXIT wird der Anschluss des FLAM-Dienstprogramms an eine Schl sselverwaltung erm glicht. Damit wird eine Benutzerroutine aufgerufen, die zur Ver-/Entschl sselung einen Schl ssel zur Verf gung stellt.

KMPARM

Die KMEXIT-Routine kann ber den Parameter KMPARM Steueranweisungen f r den Ablauf erhalten. Zus tzliche Informationen k nnen bei der Verschl sselung in die FLAMFILE bernommen werden, die dem Exit bei der Entschl sselung wieder zur Verf gung stehen.

COMMENT

Mit dem Parameter COMMENT kann bei der Komprimierung mit dem Dienstprogramm ein Kommentar in die FLAMFILE eingef gt werden. Dieser wird bei der Dekomprimierung im Protokoll ausgewiesen.

Erweiterung der Satzchnittstelle

Die Satzchnittstelle wurde um weitere Aufrufe erg nzt:

FLMEME

Beenden der eines Members in einer Sammel-FLAMFILE (End Member). Ggf. werden Sicherheitsinformationen in der FLAMFILE gespeichert (Membertrailer), bei AES-Verschl sselung wird der Hash-Mac dieses Members (Member-Mac) eingetragen und dem Aufrufer zur ckgegeben.

FLMSET Erweitert die Möglichkeit der Parameterübergabe. So können hier Anweisungen zum Splitten der FLAMFILE oder der Verschlüsselungsmethode übergeben werden.

FLMQRY Erweitert die Möglichkeit der Parameterabfrage. So können hier Informationen zum Splitten der FLAMFILE oder zur Verschlüsselung abgefragt werden.

Dateinamen Um Konflikte mit unterschiedlichen Namenskonventionen anderer Betriebssysteme zu entschärfen, werden die im ASCII-Code gespeicherten Dateinamen in einer FLAMFILE zur Anzeige und Auswahl umgesetzt. Alle nationalen Sonderzeichen (wie ~ {[]}) werden als großes X dargestellt, der Backslash ‚\‘ umgesetzt in ‚/‘. Leerzeichen werden zum Unterstrich ‚_‘. Entsprechend kann ein so umgesetzter Name (wie alle Parameter in Großbuchstaben) zur Dateiauswahl eingegeben werden.

Die Angabe *DUMMY als Parametereingabe für Dateinamen ist analog des Dateikommandos //ddname DD DUMMY implementiert. D.h. als Eingabedatei wird sofort auf EOF (End-of-File) verzweigt, als Ausgabedatei erfolgt keine Datenausgabe.

Meldungen Die Protokollierung wurde um neue Meldungen ergänzt (FLM0435, FLM0445, FLM0485, FLM0487). Diese dienen der Information zum Integritätsschutz, zum KMEXIT und zum Kommentar in der FLAMFILE. Sie benötigen keine Reaktion des Anwenders.

~ nderungsprotokoll 6 - FLAM V4.0

~ nderung des Manuals FLAM V3.0 vom April 1999 durch diesen Nachtrag vom April 2003 (FLAM V4.0).

FLAM V4.0 ist eine Funktionserweiterung der Version 3.0. Sie ist aufwärtskompatibel zu allen Vorgängerversionen. Die Komprimierte der Versionen sind gleich und beliebig austauschbar, sofern keine neuen Funktionen oder Dateiformate dieser Version verwendet werden.

OS/390 und z/OS

Der Name FLAM (MVS) soll nur ausdrücken, dass sich FLAM gemäß der Konvention eines MVS-Programms verhält. FLAM ist unter allen OS/390 und z/OS Betriebssystem-Versionen ablauffähig.

AES-Verschlüsselung

Vom National Institute of Standards (NIST) wurde der **Advanced Encryption Standard** (AES) zur Verschlüsselung von Daten festgelegt. Im November 2001 wurde dieses Verfahren im Federal Information Processing Standard (FIPS-197) beschrieben und mit Wirkung vom 26. Mai 2002 frei gegeben.

FLAM verwendet diesen Algorithmus zur Verschlüsselung der komprimierten Daten. Als Schlüssel können bis zu 64 Zeichen angegeben werden. Intern wird eine Schlüsselgröße von 128 Bit verwendet (AES-128). Zur Absicherung der Daten werden Kontrollfelder eingefügt (MACs), die ebenfalls mit AES gebildet werden.

Diese Verschlüsselungsmethode wird aktiviert durch die Parameter CRYPTOMODE=AES und CRYPTOKEY=key und ist nur für die Kompressionsmethoden ADC und NDC (MODE=ADC bzw. MODE=NDC) implementiert.

Sichern der FLAMFILE

Mit SECUREINFO=YES werden im ADC-/NDC-Modus zusätzliche Informationen im Komprimat gespeichert, die eine Vollständigkeit und Unversehrtheit des Komprimats sicherstellen, ohne dass die FLAMFILE dekomprimiert werden muss. Ist eine so gesicherte FLAMFILE verändert worden (z.B. durch Update, Ergänzungen, Löschen von Membern in einer Sammel-FLAMFILE) wird dies bereits bei der formalen Überprüfung erkannt.

Diese zusätzlichen Informationen werden bei Verschlüsselung immer geschrieben.

In FLAM V3.0 werden diese Informationen überlesen, sie führen nicht zu einem Fehler in der Dekomprimierung.

Mit SECUREINFO=IGNORE können bei der Dekomprimierung diese Daten ignoriert werden. Das ist z.B. sinnvoll bei konkatenierten gesicherten FLAMFILES

oder wenn trotz einer Sicherheitsverletzung die Daten dekomprimiert werden sollen.

Mit SECUREINFO=MEMBER wird bei Dekomprimierung einzelner Member aus einer Sammel-FLAMFILE nur die Integrität und Vollständigkeit dieser Member geprüft.

Splitten der FLAMFILE Es kann beim Komprimieren die zu erstellende FLAMFILE parallel oder seriell geteilt (gesplittet) werden. Die Steuerung erfolgt durch Parameter (SPLITMODE, SPLITNUMBER, SPLITSIZE).

Beim Dekomprimieren genügt die Angabe des ersten Fragments der gesplitteten FLAMFILE. Parameter sind nicht notwendig. FLAM erkennt selbstständig, ob und wie gesplittet wurde und sucht sich ggf. die zugehörigen Fragmente selbst.

Splitten der FLAMFILE ist nur für binäre Komprimatsdateien erlaubt (MODE=CX8,VR8,ADC,NDC), die einzelnen Fragmente der gesplitteten FLAMFILE enthalten zusätzliche binäre Informationen.

Serieller Splitt Bei seriellem Splitt (SPLITMODE=SERIAL) wird nach Erreichen einer vorgegebenen Dateigröße (SPLITSIZE=*zahl in Megabyte*) die aktuelle Datei geschlossen und eine neue Datei erzeugt. Die Anzahl der so erzeugten Fragmente einer gesplitteten FLAMFILE ist nicht beschränkt und hängt nur von der erzeugten Datenmenge ab.

Beim Dekomprimieren prüft FLAM die Reihenfolge, Vollständigkeit und Zusammengehörigkeit der Fragmente.

Hiermit ist es z.B. möglich, Einschränkungen bei Dateigrößen (z.B. bei eMail-Attachments oder Filetransfer) zu unterstützen. Auch können so schon Fragmente im Netz übertragen werden, obwohl die Originaldatei noch nicht komplett komprimiert wurde.

Paralleler Splitt Bei parallelem Splitt (SPLITMODE=PARALLEL) wird in eine vorgegebene Zahl von Dateien (SPLITNUMBER=*zahl*) komprimiert. In der vorliegenden Version können bis zu 4 Dateien erzeugt werden. Die Dateigröße ist von der Menge der erzeugten Komprimatsdaten abhängig.

Beim Dekomprimieren prüft FLAM die Reihenfolge, Vollständigkeit und Zusammengehörigkeit der Fragmente.

Eine Dekomprimierung ist nur möglich, wenn alle Fragmente der gesplitteten FLAMFILE im Zugriff sind. Fehlt auch nur ein Fragment, ist eine Dekomprimierung nicht möglich.

Mit dem parallelen Splitt ist es z.B. möglich, mehrere Übertragungswege gleichzeitig zu bedienen und damit einen höheren Durchsatz zu erzielen. Aber auch eine

sichere Datenarchivierung ist möglich. Verteilen der Fragmente auf verschiedene Orte verhindert eine Dekomprimierung, ohne dass eine Verschlüsselung beim Komprimieren benutzt werden muss.

Prüfen der FLAMFILE

Mit dem Parameter CHECKFAST wird eine formale Überprüfung der FLAMFILE vorgenommen. Dabei werden alle Checksummen, die Vollständigkeit und Integrität der Daten überprüft. Es erfolgt aber keine Dekomprimierung! Wird der Parameter CRYPTOKEY mit angegeben, werden zusätzlich sämtliche MACs überprüft.

Mit dem Parameter CHECKALL wird wie bei CHECKFAST die FLAMFILE überprüft, zusätzlich werden alle Daten dekomprimiert, ohne diese in eine Datei auszugeben. Bei einer verschlüsselten FLAMFILE wird auch der Schlüssel benötigt.

MODE=NDC

Mit dieser Methode (NDC=NoDataCompression) werden eingelesene Daten unkomprimiert verarbeitet. Sie sind dann nur entsprechend der FLAM-Syntax verpackt, gesichert und ggf. verschlüsselt.

Hiermit wird Rechenzeit gespart bei Daten, die nur unwesentlich komprimiert werden können, z.B. wenn FLAMFILES erneut zusammengefasst werden sollen oder eine FLAMFILE erneut komprimiert und verschlüsselt werden soll.

NDC ist kompatibel zu FLAM Version 3.

Benutzerführung

Die Benutzerführung im TSO/ISPF wurde bzgl. der Verschlüsselung angepasst. Insbesondere können in der FLTOC-übersicht Parameter zur Dekomprimierung angegeben werden (siehe Kapitel 9.8.1).

~ nderungsprotokoll 5 - FLAM V3.0A

~ nderung des Manuals FLAM V2.7E vom April 1995 durch diesen Nachtrag vom April 1999 (FLAM V3.0A).

FLAM V3.0A ist eine Funktionserweiterung der Version 2.7E. Sie ist aufwärtskompatibel zu allen Vorgängerversionen. Die Komprimierte der Versionen sind gleich und beliebig austauschbar, sofern keine neuen Funktionen oder Dateiformate dieser Version verwendet werden.

Neue Komprimierungsmethode ADC

Mit *MODE=ADC* (**A**dvanced **D**ata **C**ompression) wird "straight forward" komprimiert. Die relative Optimierung zwischen verschiedenen Such- und Darstellungstechniken erfolgt fließend (adaptives Modell). Die Zuordnung der Codierung ändert sich *permanent*.

Komprimiert werden *autarke Datensegmente* von bis zu 64 KB. Der Anwender kann auf diese Größe nur über die Satzanzahl (*MAXRECORDS*) Einfluss nehmen. Die maximal zulässige Satzanzahl wurde auf *4.095* erweitert (bisher *255*). *MAXBUFFER* ist 64 KB statisch (*ADC*).

Dieses Verfahren ist unabhängig von einer Satzstruktur und zeigt hier Komprimierungsergebnisse als die Vorgängerverfahren.

Neue Komprimatssyntax

Mit *MODE=ADC* unterscheidet sich jedes Komprimat (*FLAMFILE*) voneinander, auch bei identischer Eingabe. Damit wird die Sicherheit gegen eventuelle Angriffe von außen (bzw. Lesen auf der Leitung) erhöht. Zusätzlich kann so ein "Neukomprimieren" zwischendurch erkannt werden.

Mit *MODE=ADC* wurde eine neue Checksummenteknik eingeführt, um den neuen File-Transfer-Produkten mit geringerer Übertragungssicherheit Rechnung zu tragen.

Durch verschlüsselte Übernahme eines hardware-spezifischen Kennzeichens ist die (anonyme aber bestimmte) Herkunft einer *FLAMFILE* ermittelbar (sozusagen ein Quellenstempel, ohne aber die Quelle selbst preiszugeben).

Passwort

Mit *MODE=ADC* können jetzt Komprimierte mit einem Passwort versehen werden. Dieses Passwort kann bis zu 64 Zeichen (512 Bit) umfassen, es kann sowohl als abdruckbare Zeichen oder als Hex-String eingegeben werden.

Erweiterung der Satzschnittstelle

Die Satzchnittstelle wurde um einen Aufruf ergänzt:

FLMPWD

Übergabe eines Passwortes zur Komprimierung bzw. Dekomprimierung für *MODE=ADC*.

Benutzerführung	Diese Prozedur ist für den Einsatz im ISPF-Panel 3.4 erstellt:
FLTOC	Anzeigen der 'Directory'-Informationen einer Sammel-FLAMFILE analog ISPF-Panel 3.4 mit der Möglichkeit der Direktanzeige eines FLAMFILE-Members und dessen Dekomprimierung.

Änderungsprotokoll 4 - FLAM V2.7E

Änderung des Manuals FLAM V2.7 vom August 1993 durch diesen Nachtrag vom März 1995 (FLAM V2.7E).

FLAM V2.7E ist eine Funktionserweiterung der Version 2.7C. Sie ist aufwärtskompatibel zu allen Vorgängerversionen. Die Komprimierte der Versionen 2.x sind gleich und beliebig austauschbar, sofern keine neuen Funktionen oder Dateiformate verwendet werden.

Neben weiteren Funktionen der Satzchnittstelle wurde die Performance beim Zugriff auf komprimierte Dateien über die Satzchnittstelle verbessert (z.B. Laden im I/O-Modus, Masseneinfügungen bei KSDS).

Die Parametereingabe wurde bzgl. der Stringeingabe verbessert.

Erweiterung der Satzchnittstelle

Die Satzchnittstelle wurde um zwei Aufrufe erweitert:

FLMIKY

Einfügen eines Satzes mit Schlüssel (Key) (bei existierendem Key wird nicht in die Datei geschrieben)

FLMLCR

sequentielles Lesen rückwärts im Locate Mode

Die Satzchnittstelle ist jetzt generell nachladbar. Der Modul FLMOPN (1. Aufruf an FLAM) lädt jetzt die Satzchnittstelle FLAMREC nach und gibt dem Lader alle FLM...-Entries bekannt.

Damit können alle Programme mit FLAM statisch oder dynamisch (Parameter NODYNAM oder DYNAM bei COBOL) gebunden werden. Es entfernt dann das "Neulinken" der Programme bei neuen FLAM-Versionen oder neuen Lizenz-Nummern.

Verbesserung der Parametereingabe

Alle Strings (Dateinamen, Modulnamen, Satztrenner, ...) können jetzt mit C'...' (d.h. Zeichendarstellung) oder X'...' (Hexwerte) eingegeben werden. Mit C'...' gekennzeichnete Strings können Leerzeichen enthalten (z.B. FLAMOUT=<C'datei name'>).

Damit wird die unterschiedliche Namensgebung der verschiedenen Systeme (wie z.B. bei OS/2 oder UNIX) berücksichtigt.

Neuer Parameter PADCHAR

Mit dem Parameter PADCHAR kann das Füllzeichen zum Auffüllen von Sätzen bei der Dekomprimierung definiert werden.

Die Eingabe PADCHAR=X'00' bewirkt dann, dass die Sätze der Originaldatei bei Konvertierung in eine größere (fixe) Satzlänge mit binären Nullen anstelle von Leerzeichen (default) aufgefüllt werden.

~ nderungsprotokoll 3 - FLAM V2.7

~ nderung des Manuals FLAM V2.6 vom Oktober 1992 durch diesen Nachtrag vom August 1993 (FLAM V2.7).

FLAM V2.7 ist eine Funktionserweiterung der Version 2.6. Sie ist aufw rtskompatibel zu allen Vorg ngerversionen. Die Komprimrate der Version 2.6 und 2.7 sind gleich und beliebig austauschbar, sofern keine neuen Funktionen oder Dateiformate verwendet werden.

Neben weiteren Funktionen der Satzchnittstelle wurden im Bereich des FLAM-Utilities Erweiterungen vorgenommen.

Unterstützung weiterer Dateiformate:

VSAM Linear Data Set

LDS-Dateien können als Eingabe- oder als Ausgabedateien zugewiesen werden.

FLAM liest oder schreibt standardmäßig jeweils LDS-Blöcke von 4 KB aus Gründen der Performance in Einheiten von 64 KB. Zusätzlich kann eine logische Satz- und Blocklänge vorgegeben werden, in der die LDS-Datei gelesen oder geschrieben werden soll (z.B. FLAMIN=LDS.DATEI, IRECSIZE=100,IBLKSIZE=65536, IDSORG=LDS), d.h. die LDS-Datei hat bei einer Blockung von 64 KB fixe Sätze von 100 Byte Länge).

Da von jedem Dateiformat in LDS dekomprimiert und dabei noch eine Struktur aufgebaut werden kann, eignet es sich sehr gut zum Laden zu Testzwecken.

PO - Bibliotheken

Es können PO-Bibliotheken gesamt oder selektiv (FLAMIN=USER.PO(MEM*)) komprimiert/dekomprimiert werden. Die Directory-Einträge bleiben dabei erhalten (das gilt auch für Lade-Bibliotheken!), ALIAS-Member werden unterstützt. Insbesondere kann die FLAMFILE selbst eine PO-Datei sein.

Bei Übertragung zu fremden Rechnern (z.B. BS2000) kann aus dem Komprimat wieder eine Bibliothek (z.B. LMS) entstehen.

Die Dekomprimierung kann wieder komplett erfolgen, oder es können auch nur gezielt einzelne Member selektiert werden.

Automatisches Anlegen von Dateien bei fehlender JCL

ber Parametereingabe (FLAMIN=dateiname, FLAMFILE=dateiname, FLAMOUT=dateiname) werden die angegebenen Dateien automatisch durch FLAM allokiert, sofern keine JCL vorgegeben ist. Bei Angabe von FLAMOUT=<*> werden bei der Dekomprimierung alle Werte (wie Dateiname, Dateityp, Satzformat, Satz-, Blocklänge, Dateigröße (bei Komprimaten von MVS)) dem Fileheader der FLAMFILE entnommen. Damit entsteht wieder die Originaldatei komplett reorganisiert und mit einem Extend auf der Platte. Vorgegebene JCL hat dabei Vorrang gegen über eingestellten Parametern. Das Anlegen von Dateien setzt SMS voraus. (Kapitel 3.1.2.1)

Komprimieren vieler Dateien in eine FLAMFILE

Werden mehrere Dateien in eine FLAMFILE komprimiert, so sprechen wir von einer 'Sammeldatei'.

Bisher konnten Sammeldateien nur durch Anlegen (DISP=MOD in der JCL) der FLAMFILES in mehreren Steps erzeugt werden.

Ab dem jetzigen Release können mehrere Dateien gleichzeitig in einem Aufruf komprimiert werden.

WILDCARD-Syntax

Durch Eingabe eines teilqualifizierten Dateinamens (z.B. USER.*.LIST, USER.A*.OBJ(FL*), ...) oder Vorgabe einer Dateiliste werden nun alle Dateien komprimiert in einer Komprimatsdatei (Sammeldatei) abgelegt (N:1-Beziehung).

Sammeldatei

Dabei werden alle Dateien durch FLAM dynamisch zugewiesen und der Dateityp (PS, PO, VSAM-ESDS, VSAM-KSDS, VSAM-RRDS, VSAM-LDS) sowie Satzformat (F, V, B, S, M, A) und Satz- und Blocklänge selbstständig erkannt.

Aus dieser Sammeldatei können die Dateien einzeln, selektiert nach Namen oder insgesamt dekomprimiert werden.

Beispiele:

Es sollen alle Dateien mit 1. Qualifier USER und 3. Qualifier LIST in die FLAMFILE USER.CMP komprimiert werden (siehe auch Kapitel 3.1.4):

```
// . EXEC PGM=FLAM, PARM='C, FLAMIN=USER.*.LIST,  
FLAMFILE=USER.CMP'
```

Hier wird ein DD-Name als Eingabe zugewiesen. Die Datei enth lt Dateinamen, die in diesem Aufruf zu komprimieren sind:

```
// . . EXEC PGM=FLAM, PARM=' C, IDDN=>DIRIN'  
//DIRIN DD *  
USER1.DATEI.VSAMESDS  
USER1.DATEN.PSDATEI  
USER2.DATEN.POLIB  
USER3.DATEN.POLIB(MEMBER)  
//FLAMFILE DD DSN=...
```

Komprimieren von vielen Dateien in viele Komprimatsdateien

Umsetzregeln f r Dateinamen (FLAM-FILES)

Durch Eingabe eines teilqualifizierten Dateinamens (z.B. USER.*.LIST, USER.A*.OBJ(FL*), ...) oder Vorgabe einer Dateiliste werden alle Dateien komprimiert in viele Komprimatsdateien abgelegt (N:N-Beziehung).

Der Name der FLAMFILE wird dann gem einer anzugegebenden Umsetzvorschrift gebildet (z.B. FLAMFILE= <*.LIST=*.CMP>, d.h. alle Dateien mit Endung LIST erhalten die Endung CMP). So ist es auch m glich, alle Komprimatsdateien eines Laufes als Member einer PO-Bibliothek einzustellen. (Kapitel 3.1.4)

Beispiel: In der FLAMFILE-PO-Bibliothek erhalten alle Member den Namen der jeweilig komprimierten Liste:

```
// . . . EXEC PGM=FLAM,  
//PARM=' C, FLAMIN=USER.*.LIST,  
FLAMFILE=<USER.*.LIST=USER.PO(*)>'
```

Dekomprimierung von Sammeldateien

Wie bisher kann durch Angabe einer Ausgabedatei in der JCL die gesamte Sammeldatei in diese dekomprimiert werden.

Umsetzregeln f r Dateinamen (FLAMOUT)

Durch Eingabe einer Umsetzvorschrift f r den Dateinamen der Dekomprimierung k nnen jetzt alle Dateien automatisch durch FLAM angelegt werden.

Es ist dabei nicht wichtig, ob das Komprimat unter einem fremden Betriebssystem (VSE, DPPX, UNIX, OS/2, ...) erstellt wurde. Alle Dateien werden in ein dem MVS-System entsprechendem Dateiformat erstellt.

Voraussetzung ist nur die Existenz des Fileheaders in der FLAMFILE (Parameter HEADER=YES (Default-Einstellung)).

Fehlen Angaben zur Erstellung der Dateien, so wird standardm ig eine PS-Datei mit LRECL=32756, BLKSIZE=32760, RECFM=VB erzeugt.

Stammt das Komprimat von einem MVS-Rechner, so kann zus tzlich die Datei in einem Extend auf der Platte angelegt werden.

Beispiele

Eine Sammeldatei wurde auf MVS erzeugt, auf dem aktuellen Rechner existiert der gleiche User-Eintrag (siehe Kapitel 3.1.4):

```
// . . EXEC PGM=FLAM, PARM=' D, FLAMO=<*>, FLAMFILE= . . . '
```

Damit werden alle Dateien gem ihrem Originalnamen dekomprimiert. Sollten Dateien bereits katalogisiert sein, so werden diese Katalogeintr ge verwendet (unabh ngig vom Eintrag im Fileheader).

Die gleiche Sammeldatei, Namens nderungen sind notwendig:

```
// . . . PARM=' D, FLAMO=<DATEN . *=USER2 . DECO . *>'
```

Mit dieser Angabe werden alle Dateien mit Pr fix 'USER1.DATEN.' dekomprimiert und erhalten als neuen Namenspr fix 'USER2.DECO.' Sollten noch andere Dateien mit anderem Pr fix in der Sammeldatei enthalten sein, werden sie mit dieser Angabe nicht dekomprimiert (selektive Dateiauswahl).

Eine Sammeldatei wurde auf einem anderen Rechner erstellt. Mehr sei nicht bekannt.

```
// . . . EXEC PGM=FLAM, PARM=' D, SHOW=DIR'
```

zeigt zun chst die Inhalte der Fileheader der FLAMFILE an. Wurde das Komprimat z.B. unter UNIX erstellt und beginnen alle Dateinamen z.B. mit '/homeA/ag50/dasp.dat/' (danach folgt der "eigentliche" Name), so k nnen diese Namen umgesetzt werden:

```
// . . . PARM=' D, FLAMO=</HOMEA/AG50/DASP . DAT/*=USER . *>'
```

Interne Dateinamen

Wurde eine Sammeldatei mit HEADER=YES aber FILEINFO=NO (d.h. ohne Speicherung des Dateinamens) erzeugt, so kann jede Datei ber den internen Namen FILE0001 (f r die erste Datei) bis FILE9999 (f r die 9999. Datei) in einer Umsetzvorschrift angesprochen werden.

Der gespeicherte Dateiname kann bei der Dekomprimierung generell mittels FILEINFO=NO ignoriert werden. F r Umsetzregeln stehen dann die internen Namen zur Verf gung.

Nachladbare Satzchnittstelle

Bisher musste die FLAM-Satzchnittstelle zu den aufrufenden Programmen fest zugebunden werden.

Wird die User-I/O-Schnittstelle nicht verwendet, so kann jetzt jeder FLAM-Aufruf nachgeladen werden (Parameter 'DYNAM' beim COBOL-Compiler). Für "inlinked" Zwecke kann ohne Programmänderung die Satzchnittstelle FLAMREC dazugebunden werden.

Weitere Aufrufe für die Satzchnittstelle

FLMGRN	mit Satznummer lesen
FLMGTR	rückwärts lesen
FLMFKY	Satz mit Schlüssel positionieren (finden)
FLMFRN	Satz mit Satznummer positionieren
FLMPUH	Benutzerdaten in den Fileheader schreiben (User-Header)
FLMGUH	Benutzerdaten lesen

Damit können bestimmte Arbeitsweisen mit weniger Funktionsaufrufen realisiert werden. Die FIND-Funktionen ersparen ggf. Pufferspeicher im aufrufenden Programm. Zu jeder Datei lassen sich jetzt auch selbst definierte Daten im Komprimat speichern.

Benutzerausgänge

Beim Aufruf von Benutzerausgängen (EXK10, ...) wird deren Adressierungsmoder berücksichtigt. Die Parameterlisten sind aber im oberen Adressraum gespeichert, sofern FLAM mit AMODE 31 gebunden wurde. Nach Rückkehr aus den Exits stellt sich FLAM selbst wieder auf den eigenen Adressierungsmoder ein, unabhängig davon, wie der Rücksprungbefehl im Exit programmiert wurde.

Benutzerführung

CLISTen

Für die Benutzerführung wurden weitere CLIST-Prozeduren erstellt, die insbesondere für den Einsatz im ISPF-Panel 3.4 vorgesehen sind.

Diese Prozeduren sind für den Einsatz im ISPF-Panel 3.4 erstellt:

FLDIR	Anzeigen der 'Directory'-Information der Datei
FLDISP	Anzeige der Datei (BROWSE). Handelt es sich um eine FLAMFILE, wird sie vorher dekomprimiert in eine temporäre Datei.
FLEDIT	Editieren der Datei. Liegt eine FLAMFILE vor, wird sie vorher dekomprimiert in eine temporäre Datei. Nach Änderung wird sie in die gleiche FLAMFILE wieder komprimiert.
FLCOMP	Komprimieren der Datei
FLDECO	Dekomprimieren der Datei

Diverses

Aufgrund der vielfältigen Neuerungen ist FLAM unter MVS/SP Level 1 nicht mehr ablauffähig.

"Leere" VSAM-Dateien (d.h. Dateien ohne Dateninhalt) werden zur Komprimierung wie "leere" PS-Dateien behandelt und ohne Fehlermeldung verarbeitet.

Das Kapitel 5 ist um ein Beispielprogramm in COBOL ergänzt worden, das die gesamte Satzchnittstelle von FLAM bedient.

Das Kapitel 8 (Meldungen) wurde um die Returncodes der Unterprogramm- und Satzchnittstelle sowie den Condition Codes vom Aufrufmodul FLAM ergänzt.

Die Bibliothek FLAM.SRCLIB enthält neben allen im Handbuch genannten Beispielen den Aufrufmodul FLAM. Dieser kann vom Anwender verändert und so speziellen Wünschen angepasst werden (z.B. Reentrancy, Condition Codes, ...). Zusätzlich sind Translations-Tabellen als Beispiel enthalten.

~ nderungsprotokoll 2 - FLAM V2.6

~ nderung des Vorg nger-Manuals betr. FLAM V2.5 vom Januar 1992 (Redaktionsschluss April 1992) durch diesen Nachtrag vom Oktober 1992 betr. FLAM V2.6.

FLAM V2.6 ist eine Funktionserweiterung von FLAM V2.5A. FLAM V2.6 ist aufw rtskompatibel zu allen Vorg nger-versionen.

Die Komprimatsdateien von V2.5 und V2.6 sind gleich und damit beliebig austauschbar, sofern keine neuen Funktionen verwendet werden.

Neu hinzugekommen ist das Kompressionsverfahren VR8 mit FLAMCODE=ASCII. Diese Komprimatsdateien k nnen von FLAM (MVS) Versionen kleiner als 2.6 nicht gelesen und erzeugt werden.

Die Neuerungen beziehen sich neben diesem VR8-Komprimatsdateien f r ASCII-Dateien ansonsten vor allem auf eine Erweiterung der FLAM-Satzschnittstelle in Verbindung mit VSAM/KSDS.

Satzschnittstelle

Komprimatsdateien im VSAM-KSDS-Format k nnen satzweise ge nderet werden. An der Satzchnittstelle ist dazu der OPENMODE=INOUT realisiert worden. Damit sind auch die Funktionen FLMDL (Satz l schen), FLMPKY (Satz mit Schl ssel schreiben) und FLMPUD (aktuellen Satz ndern) wirksam.

Die Funktion FLMPFLU (Matrixpuffer freigeben) kann zus tzlich zur Ermittlung eines Zwischenstandes der Statistik benutzt werden. Die Funktion FLMPGKY (Satz mit Schl ssel lesen) kann f r alle Komprimatsdateien von indexsequentiellen Originaldateien benutzt werden. Dabei k nnen auch Komprimatsdateien von allen Vorg nger-versionen verarbeitet werden.

Damit k nnen insbesondere auch sequentiell mit FLAM archivierte indexsequentielle Dateien satzweise ber Schl ssel gelesen werden. Die Komprimatsdateien k nnen dabei auch auf B ndern oder Kassetten gespeichert sein.

Komprimatsdarstellung

Es k nnen jetzt alle Komprimatsdateien in EBCDIC- bzw. ASCII-Code gelesen und erzeugt werden. Das bedeutet u.a. CX7-Komprimatsdateien von ASCII-Rechnern k nnen auch dann verarbeitet werden, wenn sie auf der Leitung nicht umcodiert wurden.

Der Parameter FLAMCODE ist jetzt auch als Eingabeparameter zugelassen, so dass auch für ASCII-Daten auf dem Host die optimale Komprimatsdarstellung gewählt werden kann.

FLAMFILE im STREAM-Format

Beim Übertragen von Binärdateien von MS-DOS, OS/2 und UNIX-Rechnern auf Host-Systeme gibt es häufig Probleme mit den Satzlängen.

Die Ursache dafür liegt bei den sendenden Betriebssystemen, die Satzlängen für Binärdateien nicht bzw. nicht einheitlich unterstützen und bei den File-Transfer-Programmen, die oft keine Angabe der Satzlänge zulassen.

Als Ergebnis wird dann vom File-Transfer eine Binärdatei in gleich lange Stücke zerschnitten und diese Stücke in Sätzen auf dem Host-System abgelegt. Die ursprüngliche Satzlänge geht dabei verloren und FLAM kann die Struktur der ursprünglichen Komprimatsdatei nicht mehr erkennen.

Abhilfe schafft der integrierte Dekompressionsexit *STREAM, der eine unbrochene binäre Komprimatsdatei (CX8, VR8) so aufbereiten kann, dass eine serielle Dekompression möglich ist. Dieser Exit wird automatisch aktiviert, wenn beim Lesen einer sequentiellen Komprimatsdatei bereits im ersten Satz eine Inkonsistenz zwischen der FLAM-Satzlänge und der DVS-Satzlänge erkannt wird.

Der STREAM-Exit kann aber auch vom Benutzer durch die Anweisung EXD20=*STREAM explizit eingeschaltet werden, wenn die Inkonsistenz nicht automatisch erkannt wird, weil sie nicht am Anfang der Komprimatsdatei erkennbar ist.

Komprimatsdateien im STREAM-Format sollten nach Möglichkeit nicht weiterbearbeitet werden und nicht mit einem File-Transfer verschickt werden, da ein mehrfaches Umformatieren und Umbrechen die Verarbeitbarkeit zerstören kann. Es ist besser, eine solche Komprimatsdatei zu dekomprimieren und sie danach erneut zu komprimieren.

Die Benutzung des Exits wird durch die Meldung: FLM0465 USED PARAMETER EXD20: *STREAM angezeigt. An der Satzschnittstelle wird im Parameter EXD20 der Wert: '*STREAM' zurckgemeldet.

~ nderungsprotokoll 1 - FLAM V2.5

~ nderung des Manuals von 1989 (V2.0) durch die Neuauflage vom Januar 1992 (V2.5A).

FLAM V2.5A (MVS) wurde grundlegend neu entwickelt und gegen ber der Vorg nderversion funktionell so erweitert, dass ein neues Handbuch erforderlich war. Das Handbuch der Version 2.0C bleibt f r die alten Funktionen und Aufrufe weiterhin g ltig. Mittelfristig sollte auf die neue Version umgestellt werden.

Kompatible Komprimierte FLAM V2.5A (MVS) ist abw rtskompatibel zur Version 2.0, sofern nur sequentielle Komprimatsdateien benutzt werden.

Au erdem ist FLAM V2.5A aufw rtskompatibel zu allen Vorg nderversionen von FLAM.

Die wesentlichen Neuerungen sind:

Kompatible Schnittstellen Alle Implementierungen bieten kompatible Unterprogrammchnittstellen, so dass sowohl die komprimierten Daten in der FLAMFILE als auch die Anwendungsprogramme zwischen diesen Systemen ohne ~ nderungen portierbar sind. Alle Schnittstellen der Vorg nderversionen werden aufw rtskompatibel unterst tzt.

XA/ESA - f higkeit Auf allen /370-kompatiblen Systemen (MVS, DOS/VSE, BS2000 usw.) sind die systemunabh ngigen Programmteile identisch. FLAM ist vollst ndig reentrant und f r alle Adressierungsarten (24- und 31-Bit) geeignet.

FLAMFILE Die Einschr nkung der FLAMFILE auf sequentielle PS-Dateien entf llt. Es werden jetzt alle Formate und Organisationen der Originaldateien auch f r das Komprimat unterst tzt (PS, IS, VSAM- ESDS, -KSDS, -RRDS).

Satzschnittstelle In der Version 2.5A wird erstmals eine Satzchnittstelle angeboten, mit der mehrere Dateien gleichzeitig verarbeitet werden k nnen. Diese Unterprogrammchnittstelle entspricht dem allgemein anerkannten Konzept f r Dateizugriffe mit Funktionen f r OPEN, GET, PUT, CLOSE usw., wie sie auf Gro rechnern von den Betriebssystemen und von h heren Programmiersprachen wie COBOL angeboten werden.

Direktzugriff Mit dieser Satzchnittstelle und der neuen F higkeit, Komprimierte auch in indexsequentiellen Dateien (VSAM-KSDS) ablegen zu k nnen, ist ein schneller Direktzugriff auf komprimierte Daten m glich, der hervorragend geeignet ist f r die Archivierung von Belegen und

hnlichen Daten, die mit niedriger Zugriffsh üfigkeit online zur Verf gung stehen sollen.

- Integrationsf higkeit** Die Satzchnittstelle kann mit geringem Aufwand in Anwendungssysteme integriert werden, deren Quelltext verf gbar ist. Andererseits gibt es bereits f r eine Reihe von Anwendungspaketen fertige Interfaces, die die Verarbeitung von Komprimaten ber die gewohnten Oberfl chen in der gleichen Weise zulassen wie herkömmliche Dateien. Das Konzept der Satzchnittstelle erlaubt eine Integration von FLAM in ein Anwendungspaket innerhalb weniger Tage bzw. Wochen.
- Portabilit t** Die Integrationsf higkeit und Portierbarkeit von FLAM in unterschiedlichste Systemumgebungen wird unterst tzt durch eine konsequente Aufteilung in systemspezifische und systemneutrale Komponenten. Alle Schnittstellen benutzen Standards f r die Unterprogrammverkn pfung. Damit lassen sich alle systemspezifischen Komponenten (Speicherverwaltung, Ein-/Ausgabe, Zeitmessung usw.) auf einfache Art austauschen.
- Benutzer Ein-/Ausgabe** Neben der Satzchnittstelle f r Originaldaten, wird eine Benutzerschnittstelle f r die Ein-/Ausgabe auf Dateien angeboten, die ber Parameter (DEVICE=USER) gesteuert, dynamisch f r alle Dateien (Originaleingabe, Komprimatsein-/ausgabe, Originalausgabe) ausgew hlt werden kann.
- Nur ein Programmaufruf** Komprimierung und Dekomprimierung sind in einem einzigen Programm zusammen gefasst. Dies erfolgte insbesondere im Hinblick auf die in naher Zukunft geplante ~nderbarkeit (OPEN=INOUT/OUTIN, PUTKEY, DELETE) von indexsequentiellen Komprimaten.
- Generierung** Alle Parameterwerte k nnen in komfortabler Weise durch Generierung voreingestellt werden. F r diese Generierung ist keine bersetzung von Programmteilen notwendig. Alle Meldungstexte sind zusammen mit den Parameterwerten und der Syntax f r die Parametereingabe in einem Datenmodul (FLAMPAR) zusammen gefasst, so dass eine Anpassung an Fremdsprachen einfach m glich ist.
- Dateiformate** Die FLAMFILE l sst sich in allen Datei- und Satzformaten erzeugen und lesen, die bisher nur bei unkomprimierten Dateien unterst tzt wurden. Damit wird der Austausch von Komprimatsdateien ber Filetransfer weiter erleichtert.
- Konvertieren** Beim Erzeugen und Konvertieren von Dateien, wird der Anwender weitestgehend von den Eigenheiten des Datenverwaltungssystems entlastet (z.B. werden die Zusammenh nge von Block- und Satzlnge automatisch beachtet und den Erfordernissen des DMS angepasst).
- Schl ssel** Beim Konvertieren zwischen sequentiellen und indexsequentiellen Dateien k nnen auf Anforderung Schl ssel erzeugt bzw. entfernt werden. Die Schl sselposition von indexsequentiellen Dateien wird

beim Konvertieren von fixem in variables Satzformat automatisch angepasst. Die Schlüsselposition wird systemneutral und unabhängig vom Satzformat gespeichert.

Protokollierung

Die Protokollierung der Parameter wurde unter weitgehender Beibehaltung des alten Meldungslayouts vereinheitlicht und verbessert. So werden jetzt bei der Dekomprimierung unter anderem die alte FLAM-Version, die Größe des Matrixpuffers und das Kompressionsverfahren protokolliert. Die Funktion INFO=HOLD kann jetzt auch bei der Komprimierung angewendet werden, um die eingestellten Parameter zu ermitteln.

Statistik

Die Statistik wird auf der Basis von Nettodaten ermittelt. Damit werden die gleichen Zahlen ausgewiesen, unabhängig vom jeweiligen Satzformat und Betriebssystem, d.h. ohne Satzzeichenfelder und Texttrenner.

Benutzerführung

Zur Unterstützung des Anwenders wurde eine Benutzerführung unter TSO/ISPF entwickelt. Sie ermöglicht die Anwendung von FLAM ohne sich mit JCL-Anweisungen für TSO oder Batchabläufe plagen zu müssen.

Diverses

Aufrufe von FLAM V1.x (wie FLKOMP, FLKOMPV, ...) werden letztmalig akzeptiert und sind auf die neue Version abgebildet worden.

Die Exit-Schnittstellen sind kompatibel um einen Arbeitsbereich von 1 KB erweitert worden, damit wird die Reentrancy der Exits wesentlich erleichtert.

Ein FLAM-Protokoll wird nur noch durch die Programme FLAM und FLAMUP ausgegeben (die neue Satz Schnittstelle gibt kein Protokoll aus, nur Returncodes). Es wurde unter weitgehender Beibehaltung des alten Layouts vereinheitlicht und noch informativer gestaltet. So wird jetzt zusätzlich zur elapsed time auch die verbrauchte CPU-Zeit ausgegeben, beim Dekomprimieren unter anderem die bei der Komprimierung benutzte FLAM-Version, die Größe des Matrixpuffers und das verwendete Verfahren (MODE) aufgeführt.

Der dynamische Speicherbedarf für den FLAM-Matrixpuffer (MAXB Parameter) hat sich etwas mehr als verdoppelt.

Im Rahmen der Neukonzeption waren allerdings einige ~ nderungen notwendig:

Aus grundsätzlichen Erwägungen entfällt die Meldung, dass das Original bereits ein FLAM-Komprimat ist, da diese Aussage nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit aber niemals absolut getroffen werden kann.

Das ~ ndern der Übersetzungstabellen mit dem PATCH-Parameter wird nicht mehr unterstützt. Der CLIMIT-

Parameter wird nur ausgewertet bei INFO=YES, weil bei INFO=NO aus Effizienzgründen keine Statistik ermittelt wird.

Parameter der Vorgängerversionen werden immer akzeptiert und, sofern möglich, auf die entsprechenden neuen abgebildet (z.B. SANZ=1 entspricht MAXRECORDS=1) oder einfach ignoriert (z.B. PATCH).

Die Programmgröße ist durch Funktionserweiterung und Zusammenfassung von Komprimierung und Dekomprimierung gestiegen, dafür kann FLAM vollständig im oberen Adressraum ablaufen.

Der dynamische Speicherbedarf für den Matrixpuffer hat sich verdoppelt; der dynamische Speicher kann ebenfalls im oberen Adressraum angelegt werden.

Der Bedarf an CPU-Zeit ist gleich geblieben bzw. hat sich bis zu 15% vermindert.

Die Komprimatsrückgabe bzw. Komprimatsübergabe an der KOFLAM-/DEFLAM-Schnittstelle wird nicht mehr unterstützt. Sie wird ersetzt durch die mehrfach benutzbare, reentrant- und XA-fähige Satzchnittstelle FLAMREC. Für Rückgabe von Komprimaten ist die Benutzerschnittstelle für Dateizugriffe USERIO vorgesehen.

FLAM (MVS)

Benutzerhandbuch

Inhaltsverzeichnis

	Inhalt		
Kapitel 1	1.	Einführung	1
	1.1	FLAM mit MODE=ADC	7
	1.2	FLAM und AES	17
Kapitel 2	2.	Funktionen	3
	2.1	Dienstprogramm FLAM	3
	2.1.1	Komprimieren von Dateien	3
	2.1.2	Dekomprimieren von Dateien	5
	2.2	Unterprogramm FLAMUP	6
	2.3	Satzschnittstelle FLAMREC	6
	2.4	Benutzer Ein-/Ausgabe Schnittstelle	9
	2.5	Benutzerausgabe	9
	2.5.1	Eingabe Originaldaten EXK10	9
	2.5.2	Ausgabe Komprimat EXK20	9
	2.5.3	Ausgabe Originaldaten EXD10	10
	2.5.4	Eingabe Komprimat EXD20	10
	2.5.5	Schlüsselverwaltung KMEXIT	11
	2.6	Bi-/serielle Komprimierung BIFLAMK	11
	2.7	Bi-/serielle Dekomprimierung BIFLAMD	13
Kapitel 3	3.	Schnittstellen	5
	3.1	Dienstprogramm FLAM	5
	3.1.1	Parameter	7
	3.1.2	JCL für FLAM	47
	3.1.2.1	Dynamische Dateizuweisung	50
	3.1.3	Condition Codes	52

3.1.4	Dateinamen	52
3.1.4.1	Dateinamensliste	53
3.1.4.2	Wildcard-Syntax	54
3.1.4.3	Auswahlvorschrift bei Dekomprimierung	56
3.1.4.4	Umsetzvorschrift	57
3.1.4.5	Interne Dateinamen	60
3.1.5	Dateien f r gesplittete FLAMFILES	60
3.1.5.1	Namensregeln beim Splitt	61
3.1.5.2	Dateiattribute beim Splitt	61
3.2	Unterprogrammchnittstelle FLAMUP	63
3.3	Satzchnittstelle FLAMREC	68
3.3.1	Funktion FLMOPN	71
3.3.2	Funktion FLMOPD	73
3.3.3	Funktion FLMOPF	76
3.3.4	Funktion FLMCLS	78
3.3.5	Funktion FLMDEL	79
3.3.6	Funktion FLMEME	80
3.3.7	Funktion FLMFKY	81
3.3.8	Funktion FLMFLU	82
3.3.9	Funktion FLMFRN	83
3.3.10	Funktion FLMGET	84
3.3.11	Funktion FLMGHD	85
3.3.12	Funktion FLMGKY	87
3.3.13	Funktion FLMGRN	88
3.3.14	Funktion FLMGTR	89
3.3.15	Funktion FLMGUH	90
3.3.16	Funktion FLMIKY	91
3.3.17	Funktion FLMLCR	92
3.3.18	Funktion FLMLOC	93
3.3.19	Funktion FLMPHD	94
3.3.20	Funktion FLMPKY	97
3.3.21	Funktion FLMPOS	98
3.3.22	Funktion FLMPUH	99

3.3.23	Funktion FLMPUT	100
3.3.24	Funktion FLMPWD	101
3.3.25	Funktion FLMQRY	102
3.3.26	Funktion FLMSET	104
3.3.27	Funktion FLMUPD	106
3.4	Benutzer Ein-/Ausgabe Schnittstelle	107
3.4.1	Funktion USROPN	108
3.4.2	Funktion USRCLS	110
3.4.3	Funktion USRGET	110
3.4.4	Funktion USRPUT	111
3.4.5	Funktion USRGKY	111
3.4.6	Funktion USRPOS	112
3.4.7	Funktion USRPKY	112
3.4.8	Funktion USRDEL	113
3.5	Benutzerausgabe	114
3.5.1	Eingabe Originaldaten EXK10	114
3.5.2	Ausgabe Komprimat EXK20	116
3.5.3	Ausgabe Originaldaten EXD10	118
3.5.4	Eingabe Komprimat EXD20	120
3.5.5	Schlüsselverwaltung KMEXIT	122
3.6	Bi-/serielle Komprimierung BIFLAMK	124
3.7	Bi-/serielle Dekomprimierung BIFLAMD	126
3.8	Utilities	128
3.8.1	FLAMCKV	128
3.8.2	FLAMCTAB	131
3.8.3	FLAMDIR	133
Kapitel 4	4. Arbeitsweise	3
	4.1 Verarbeiten von Dateien mit dem Dienstprogramm	3
	4.1.1 Komprimieren	4

Inhaltsverzeichnis

4.1.2.	Dekomprimieren	5
4.2	Verarbeiten von Dateien mit dem Unterprogramm FLAMUP	6
4.2.1	Komprimieren	6
4.2.2	Dekomprimieren	7
4.3	Verarbeiten von Sätzen mit der Satzschnittstelle	8
4.3.1	Komprimieren	8
4.3.2	Dekomprimieren	10
4.4	Benutzer Ein-/Ausgabe	12
4.5	Benutzerausgänge	16
4.5.1	Dienstprogramm	16
4.5.1.1	Komprimieren mit Benutzerausgängen EXK10, EXK20	16
4.5.1.2	Dekomprimieren mit Benutzerausgängen EXD10, EXD20	17
4.5.2	Satzschnittstelle	18
4.5.2.1	Komprimieren mit Benutzerausgang EXK20	18
4.5.2.2	Dekomprimieren mit Benutzerausgang EXD20	19
4.6	Bi-/serielle Komprimierung	20
4.7	Bi-/serielle Dekomprimierung	21
4.8	Die FLAMFILE	22
4.8.1	Allgemeine Beschreibung	22
4.8.2	Sammeldatei	27
4.9	Heterogener Datenaustausch	28
4.10	Code-Konvertierung	29
4.11	Umsetzung von Dateiformaten	30

Kapitel 5	5.	Anwendungsbeispiele	3
------------------	-----------	----------------------------	----------

	5.1	JCL	3
	5.1.1	Komprimieren	3
	5.1.2	Dekomprimieren	5
	5.1.3	Komplexere Komprimierung	7
	5.2	Verwendung der Satzchnittstelle	11
	5.2.1	Komprimieren	11
	5.2.2	Dekomprimieren	14
	5.2.3	Direktzugriff auf indexsequentielle FLAMFILE	17
	5.2.4	Muster für die Satzchnittstelle FLAMREC	22
	5.3	Benutzer Ein-/Ausgabe Schnittstelle	46
	5.3.1	ASSEMBLER Beispiel	46
	5.3.2	COBOL Beispiel	59
	5.4	Verwendung der Benutzerausgabe	65
	5.4.1	EXK10/EXD10-Schnittstelle	65
	5.4.2	EXK20/EXD20-Schnittstelle	69
	5.5	Kopplung von FLAM mit anderen Produkten	72
	5.5.1	Kopplung mit NATURALfi	72
	5.5.2	Kopplung mit SIRONfi	72
Kapitel 6	6.	Installation	3
	6.1	FLAM-Lizenz	3
	6.2	Komponentenliste	4
	6.3	Installation von FLAM	4
	6.4	Generierung von Default-Parametern	5
Kapitel 7	7.	Technische Daten	3
	7.1	Systemumgebung	3
	7.2	Speicheranforderungen	4
	7.3	Leistungen	4

	7.4	Statistik	5
Kapitel 8	8.	Meldungen	3
	8.1	Meldungen des Dienstprogramms	3
	8.2	Meldungs bersicht	4
	8.3	FLAM Returncodes	21
	8.4	Condition Codes	30
Kapitel 9	9.	FLAM Benutzerf hrung	3
	9.1	bersicht	3
	9.2	FLAM Panels	3
	9.2.1	Beispiel zur Komprimierung	9
	9.2.2	Beispiel zur Dekomprimierung	13
	9.2.3	Informationen aus einer FLAMFILE	15
	9.3	FLCOMP	19
	9.4	FLDECO	20
	9.5	FLDIR	21
	9.6	FLDISP	22
	9.7	FLEDIT	24
	9.8	FLTOC	25
	9.8.1	Anzeigen eines FLAMFILE-Members	26
	9.8.2	Informationen ber ein FLAMFILE-Member	28
	9.8.3	Dekomprimieren eines FLAMFILE-Members	29
	9.9	FLCKV	31

Anhang

FLAM (MVS)

Benutzerhandbuch

Kapitel 1:

Einführung

1. Einführung

FLAM ist eine Software zur Komprimierung von Daten, wie sie für Applikationen von Banken, im Handel, in der Industrie und in der öffentlichen Verwaltung typisch sind (tabellarische Daten).

FLAM komprimiert die im Kreditwesen normierten Formate des Datenträgerausstausches etwa im Verhältnis 4:1. Bei Stücklisten liegt der Komprimierungseffekt nicht selten bei 95%.

FLAM ist keineswegs speziell für den Einsatz im Kreditwesen entwickelt worden, obwohl es sich gerade im elektronischen Zahlungsverkehr zum optionalen Komprimierungsstandard entwickelt hat. Anwender nutzen FLAM wegen seiner vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und der nachprüfbar kurzen Amortisationszeit.

FLAM bringt mit jeder neuen Einsatzvariante weitere Benefits, ohne dass zusätzliche Kosten entstehen. Folgerichtig ist es im Interesse jedes Anwenders, dazu beizutragen, dass immer mehr Hersteller und DF - Partner diese Technik unterstützen. Das ist der besondere betriebswirtschaftliche Vorteil dieses Standards.

FLAM benutzt den dem 'Frankenstein-Limes-Verfahren zur strukturorientierten Datenkomprimierung' zugrundeliegenden Algorithmus. Das so benannte Verfahren wurde in Deutschland, Europa und den USA patentiert. Die Anmeldung durch die Erfinder erfolgte am 19. Juli 1985.

FLAM arbeitet ohne Voranalyse und ohne Tabellentechnik. Dadurch ist die Dekomprimierung jederzeit aus dem Programm FLAM und der Syntax des Komprimats (FLAMFILE) heraus aufwärtskompatibel sichergestellt (Langzeitarchivierung).

FLAM benötigt von außen keine Informationen über die zu komprimierenden Daten. Die Komprimierungstechnik ist invariant zu Datei-, Satz- und Feldformaten; die Komprimierungseffekte sind selbstverständlich abhängig von den Dateninhalten. Strukturverzerrungen führen meist zu schlechteren Komprimierungen.

FLAM erfüllt als einziges Produkt dieser Art folgende Prinzipien:

- Durchgängigkeit** Die FLAM-Komprimierte können ohne Zwischenkonvertierungen zur Speicherung auf Online-Datenträgern in Verbindung mit sequentiellen und indexsequentiellen Zugriffsmöglichkeiten benutzt werden. Ebenso durchgängig sind FLAM-Komprimierte zur Archivierung und zum File-Transfer im heterogenen Verbund, d.h. zwischen Rechnern mit unterschiedlichen Betriebssystemen geeignet.
- Portabilität** Die Komprimatsformatierung kann so gesteuert werden, dass alle Anforderungen an eine optimale Speicherbelegung sowie die Portabilität auf beliebigen Leitungen unter Einsatz beliebiger File-Transfer-Produkte erfüllbar sind. Dies gilt für 'Lochkartenformate' (80-stellig) ebenso wie für FTAM-Formate. Die Komprimatsstze können im fixen oder variablen Format erzeugt werden.
- Konvertibilität** FLAM kann sogar Komprimierte im abdruckbaren Format erzeugen, die zwischen Komprimierung und Dekomprimierung 1:1 von EBCDIC nach ASCII und umgekehrt konvertiert werden dürfen. Eine solche Konvertierung kann aber auch bei der Komprimierung/Dekomprimierung 'en passant' erledigt werden.
- Kompatibilität** FLAM konvertiert auf Wunsch Datei- und Satzformate. Dadurch kann FLAM Probleme der Konvertierung und der Kompatibilität zwischen heterogenen Systemen oder versionsabhängigen Datenverwaltungen lösen helfen. Restriktionen bezüglich Satzformat (fix), doppelte Schlüssel u.a. neutralisiert die Zugriffsmethode FLAM.
- Systemunabhängigkeit** Eine FLAMFILE kann auf allen Systemen, für die FLAM lieferbar ist, als Datenbasis für die Zugriffsmethode FLAM benutzt werden, und zwar unter den verschiedenen systemspezifischen Zugriffsmethoden des betreffenden Datenverwaltungssystems.
- Kontinuität** Eine FLAMFILE kann beim Dekomprimieren in ein vom Anwender gewünschtes Datei-/Satzformat konvertiert werden. Damit ist die Kontinuität garantiert. Eine archivierte FLAMFILE kann immer wieder auf irgendeinem System bearbeitet, insbesondere dekomprimiert werden. Eine Abhängigkeit vom Betriebssystem besteht dann nicht mehr. Es muss gewährleistet sein, dass der Datenträger hardwaremäßig gelesen werden kann und die FLAMFILE nicht in ein systemabhängiges Format eines herstellerorientierten Archivierungsproduktes gebracht wurde.
- Datensicherheit** FLAM verschleiert die Daten und versiegelt die Komprimierte mittels Checksummen, womit die Daten besser gesichert und geschützt sind. Die FLAMFILE hat intern Synchronisationspunkte, um hinter Defekten, zum Beispiel durch Materialmängel, wieder aufsetzen zu können. Forderungen der DV-Revision und des Datenschutzes werden voll erfüllt.

Schnittstellen

FLAM bietet eine Fülle von Schnittstellen, und zwar angelehnt an die Schnittstellen eines realen Datenverwaltungssystems mit indexsequentiellm Zugriff. FLAM kann als Unterprogramm komplett unter fremder Steuerung laufen. Benutzerausgänge von FLAM dienen der Vor-/Nachbehandlung der unkomprimierten Daten und FLAMFILE-Sätze (Komprimatseinheiten).

Betriebssysteme

FLAM ist lieferbar für die verschiedensten Betriebssysteme unterschiedlicher Hersteller, wie z.B.:

FSC	BS2000/OSD Sinix Reliant Unix
HP	HPUX Windows OpenVMS (DEC) True64 UNIX (DEC) Non Stop OS (Tandem) OSS (Tandem)
IBM	z/OS, OS/390, MVS, MVS-Subsystem Linux (S/390, z-Series) VM, VSE AIX
NCR	Unix
SCO	SCO-Open Server SCO-UnixWare
FSC	BS2000 SINIX (für alle Prozessortypen)
SUN	SOLARIS
PCs	Windows (9x, NT, 200x, XP, Vista, 7, Server) Linux

Es erfolgen stets weitere Portierungen und Implementierungen, bitte fragen Sie nach Ihrer speziellen Hard-/Software Umgebung.

Standard

FLAM ist optionaler Komprimierungsstandard für diverse Verfahren im deutschen Kreditwesen, wie BCS, EAF (LZB), DTA u.a.

Hersteller

limes datentechnik gmbh

Louisenstraße 21

D-61348 Bad Homburg

Telefon 06172/5919-0

Telefax 06172/5919-39

eMail: info@flam.de

eMail: info@limesdatentechnik.de

Internet:

<http://www.flam.de><http://www.limesdatentechnik.de>**Kooperationen**

FLAM wird über Interfaces zur Zeit von folgenden SW-Produkten unterstützt:

BCS Bank Verlag GmbH

CFS OPG Online Programmierung GmbH

MultiCom CoCoNet AG

NATURAL Software AG

SFIRM BIVG Hannover GmbH & Co.KG

SIRON Ton Beller AG

Manche Kooperationspartner bieten Interfaces ihrer SW-Produkte zu FLAM kostenpflichtig an. Für den Zahlungsverkehr (BCS) werden für PC-Anwender komplette Lösungen mit beschränkter Anwendungsbreite über Kreditinstitute und deren Partner angeboten.

Der Hersteller von FLAM ist für jede weitere Kooperation mit Software-Herstellern auf der Basis der FLAM-Standards offen. Das bringt für alle Beteiligten den optimalen Nutzen.

Die Vorteile von FLAM in Stichworten

Datenfernübertragung

- Kostensenkung durch Mengenreduktion
- schnellere Übertragung durch "Virtualisierung"
- implizite Beschleunigung anderer Übertragungen
- Wechsel auf kostengünstigere Leitungen möglich mit geringeren fixen Anschluss-/Betriebskosten
- weniger Fehler durch langsamere Übertragungen, Vermeidung technologischer Engpässe (im Ausland)
- Erhöhung der potentiellen Sende-/Empfangsfrequenz
- Entlastung von Netzknoten, Ports, Puffern und dgl.
- effizienteres Reagieren bei Leistungsstörungen sowie bei Übertragungs- und Bedienungsfehlern möglich
- FLAMFILE in Parkplatzposition platzsparend und sofort restartfähig (Sender) und archivierbar
- Kompatibilität der FLAMFILE im heterogenen Verbund
- Portabilität der FLAMFILE durch Formatierbarkeit
- Konvertibilität der FLAMFILE bei druckbaren Daten
- vor-/nachgeschaltete Zeichenkonvertierung möglich
- Konvertierung von Satz-/Dateiformaten (Utility)
- Durchgängigkeit der FLAMFILE zu anderen Anwendungen
- mehr Fernüberwachung/-wartung wg. Mengenreduktion
- mehr Datenaustausch per DF wg. Mengenreduktion
- mehr Auslagerungen in Not-RZ wg. Mengenreduktion
- Automatisierbarkeit von Fernarchivierungen (DF)
- Automatisierbarkeit des Rücktransfers (analog)
- bessere DV-Revision durch Automatisierbarkeit
- mehr Datensicherheit durch Checksummen-Technik

- Datenschutz durch FLAM-typische Verschleierung
- höhere Effizienz in Verbindung mit Kryptographie

Datenspeicherung

- Reduktion von Speicherplatz auf allen Medien mit weniger (sekundärem) Platzbedarf (räumlich) weniger Multi-Volumes-Files (Disc, Tape, Floppy)
- weniger Grundbedarf an Strom, Klima-, Schutzeinrichtungen, weniger Kapitalbindung (Berkapazität)
- weniger Overhead im Archiv und mehr Kontinuität
- schnelleres I/O, resp. Entlastung der I/O-Kanäle
- ggf. weniger Controller, I/O-Ports, Puffer
- Beschleunigung von Batch-/Kopier-Prozessen und Backup-/Restart-Verfahren, dadurch Reserven/Optionen für mehr RZ-Automatisation/Redundanz
- Verkürzung von Ablaufzyklen, Anwesenheitszeiten
- zusätzlicher Zugriffsschutz durch FLAM-Processing
- integrierter Manipulationsschutz durch FLAM-Syntax
- verfahrensspezifische Datenverschleierung, sogar mit wirksamem Schutz für "virtuell" gelagerte Daten
- innovativ für (kombinierte) Zugriffstechniken mit heterogen austauschbaren sequentiellen/indexsequentiellen Formaten sowie in logisch geblockten Einheiten

1.1 FLAMfi mit MODE=ADC

Seit FLAM V3.0 gibt es drei essentielle Verbesserungen:

- einen universellen MODE=ADC (Advanced Data Compression)
- eine neue trickreiche FLAM-Syntax (Frankenstein-Limes-Access-Method)
- eine uerst effiziente PASSWORD-Verschlüsselung.

Zunächst enthält FLAM die vollständige Vorgängerversion als Untermenge, so dass man einerseits mit MODE=CX7, CX8 und VR8 wie bisher de-/komprimieren kann; andererseits ist es dadurch unproblematisch, die betreffenden Komprimierte zu erzeugen, weil etwa der Partner noch nicht auf FLAM V3.0 umgestiegen ist. Dies betrifft sowohl Schnittstellen und User-Exits als auch das MVS-Subsystem.

Die vorgenannten Modi zur Komprimierung haben bei den für kommerzielle Anwendungen typischen Daten auf Mainframe außergewöhnlich gute Ergebnisse erbracht. Jeder Anwender kann selbst entscheiden, ob er bei dieser Technik bleiben will, wenn der Komprimierungseffekt ohnehin schon bei 85% oder mehr liegt.

Durch die stärkere Einbeziehung von PC- und UNIX-Systemen in die kommerzielle Datenverarbeitung haben sich die Datenstrukturen stark verändert. Die auf strukturelle Redundanzen ausgerichtete FLAM-Komprimierungstechnik musste auf kontextuelle Betrachtungen erweitert werden.

FLAM ist und bleibt ein als Zugriffsmethode konzipiertes Verfahren zum effizienten Umgang mit komprimierten Daten. Schon aus dieser Philosophie heraus darf FLAM keine temporären Dateien anlegen oder benutzen. Eine Voranalyse zur Auswahl geeigneter Komprimierungstechniken und/oder ein mehrstufiges Verfahren stehen im krassen Gegensatz zu den Anforderungen an eine performante Direkt-Zugriffsmethode (für autarke Segmente), die in ihrem Kern invariant über fast alle Plattformen hinweg konzipiert ist (vom PC bis zum Mainframe).

Der Anwender soll die Chance haben, so früh, wie es sinnvoll erscheint, zu komprimieren, und so spät wie nötig zu dekomprimieren, im Einzelfall (Retrieval) möglichst nur punktuell. Die FLAMFILEfi soll plattformbergreifend durchgängig zur Speicherung, Archivierung und für den File Transfer inkl. Backup (Auslagerung) als "Standard für alle Fälle" nutzbar sein.

Mit MODE=ADC (Advanced Data Compression) wird "straight forward" komprimiert. Die relative Optimierung zwischen verschiedenen Such- und Darstellungstechniken erfolgt fließend (adaptives Modell). Die Zuordnung der Codierung ändert sich permanent.

Komprimiert werden autarke Datensegmente von bis zu 64 KB. Der Anwender kann auf diese Größe nur über die Satzanzahl (MAXRECORDS) Einfluss nehmen. Die maximal zulässige Satzanzahl wurde auf 4.095 erweitert (bisher 255). MAXBUFFER ist 64 KB statisch (ADC).

Unter einem Satz wird eine im betreffenden Data Management System definierte logische Einheit verstanden. Es gibt fixe und variable Satzformate. Auf manchen Systemen haben die Sätze ein Leerzeichenfeld, auf anderen einen Delimiter. Das ist wichtig, wenn man aus der Sicht einer Anwendung oder beim Datenaustausch auf den Satz als logisch invariante Basis des Zugriffs angewiesen ist.

Auf Systemen, die keinen Dateikatalog mit Informationen über das, was als Satz zu interpretieren ist, haben, kann man ohne weiteres auch einfach 64 KB einlesen, ohne dass diese Vorgehensweise die Komprimierung mit MODE=ADC nachteilig beeinflusst.

Wird eine Datei mit Delimiter auf PC oder UNIX gelesen und werden die Delimiter nicht als solche interpretiert, dann hat man beim Austausch im heterogenen Umfeld eventuell nach der Dekomprimierung das Problem der Anpassung an das betreffende Umfeld zu lösen.

Mit FLAM kann man bei Kenntnis und Nutzung des Satzformats mit der entsprechenden Parametrisierung diese Probleme von vornherein ausklammern. Damit hat man eine neutrale, zukunftssichere Darstellung, die sich beim Dekomprimieren automatisch den geänderten Bedingungen anpassen lässt (Formatkonvertierung).

Nur mit FLAM kann man das Komprimat, die FLAMFILE, individuell formatieren, weil diese "Zwischendatei" ggf. ganz anderen Erfordernissen etwa in Verbindung mit File Transfer Systemen muss als die Originaldatei (Portabilität).

Beispiel: Mit RJE von IBM kann man nur Dateien im fixen Satzformat übertragen. FLAM komprimiert die betr. Datei und macht daraus eine FLAMFILE im RJE-Format. Beim Dekomprimieren wird wieder ein passendes Formatkonvertierung vorgenommen. - Ferner kann man mit FLAM sog. Load-Module aus einer MVS-Bibliothek in einer FLAM-Sammeldatei bindeln und diese auf PC auslagern. Werden diese Daten zurück auf ein MVS-System übertragen, dort mit FLAM dekomprimiert und wieder in einer Bibliothek abgelegt, kann man sie - wie gehabt - vom MVS-System aufrufen und laden.

Sind abdruckbare Daten so codiert, dass eine eindeutige Umcodierung 1:1 von EBCDIC nach ASCII oder umgekehrt möglich ist, dann kann dies beim De-/Komprimieren angestoßen werden. Die mitgelieferten Tabellen dazu sind unverbindlich, weil es eine unübersichtliche Menge an Varianten dazu gibt. Es ist einfach, die betr. Tabelle auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Wir empfehlen, auf dem System umzucodieren, auf dem dekomprimiert wird, weil dort erfahrungsgemäß die größte Sicherheit der relevanten Einstellung der Tabelle besteht. Damit sind Kompatibilität 1:1 und Kompatibilität 1:1 sichergestellt.

Für den Datenaustausch in einem abdruckbaren Format mit einem File Transfer, der "unterwegs" umcodiert, muss man die Vorgängerversion mit MODE=CX7 benutzen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Umcodierung durch ein File Transfer Produkt viele Unwünslichkeiten hat. Wir können davon nur abraten. Die sichere Lösung besteht im Austausch binärer Daten und der Umcodierung davor oder (besser) danach. In aufbereiteten Drucklisten besteht zudem das Problem der Steuerung über das erste Byte in jedem Satz (Drucksteuerzeichen).

Muss in ASCII übertragen werden, so stellen viele File Transfer Produkte Automatismen bereit, mit denen binäre Daten temporär in scheinbar abdruckbare Daten umcodiert und nach der Übertragung in den ursprünglichen Zustand gebracht werden. Man könnte sich hierzu selbst eine Routine schreiben und im User-Exit von FLAM aktivieren (Portabilität).

Nicht selten treten in Verbindung mit File Transfer von FLAM-basierten Daten Formatfehler auf, die FLAM als Checksummenfehler meldet. Damit haben alle Beteiligten die Sicherheit, dass die Übertragung aus Anwendersicht fehlerfrei abgelaufen ist (noch über das FT-Protokoll hinaus). - Es gibt PC-Produkte, die haben erst gar keine Checksumme über das Komprimat, sondern gerade eine einzige Checksumme über die komplette Originaldatei, wobei die Originaldatei bis zu 4 GB groß sein darf. (FLAM hat keine Beschränkung bzgl. Typ/Größe.)

Es ist schon kurios: Ohne FLAM werden solche Fehler oft überhaupt nicht bemerkt, so dass nicht selten der falsche Eindruck entsteht, ein Fehler würde ohne Beteiligung von FLAM nicht auftreten. Gerade die Kombination von FTP mit FLAM zeigt diesbezüglich erstaunliche Synergieeffekte, die wegen mangelnder Sicherheit und Stabilität im FTP unverzichtbar sind.

Es gibt eine ganze Reihe von Problemen in Verbindung mit File Transfer, die man in der Tat nur durch Einsatz von FLAM lösen kann. Ist das im Ausnahmefall nicht so, dann liegt das an dem Problem an sich und nicht an FLAM. So gibt es etwa große Probleme bei der Umcodierung von Zeichensätzen, wenn Sonderzeichen weitgehend ausgeschaltet werden und dennoch nicht auf Umlaute verzichtet wird.

Man kann nicht komprimieren, ohne sich einen Arbeitsspeicher für Hilfsinformationen anzulegen. Für MODE=ADC benötigt FLAM ohne die Bereiche für das I/O etwa 160 KB. Diese Grundmenge kann man aus der Sicht der Algorithmik nicht unterschreiten, wenn gleichzeitig ein vertretbarer Verbrauch an CPU-Zeit nicht überschritten werden soll. Im Vergleich zu anderen Modellen ist das für ein adaptives Modell relativ wenig Arbeitsspeicher.

Bei einem Vergleich der Komprimierungseffekte mit anderen Produkten (meist PC-Produkte) müsste man fairerweise die Originaldatei zuvor in Segmente (kleine Dateien) von jeweils 64 KB aufteilen und die Einzelergebnisse aufaddieren. Außerdem hat eine FLAMFILE aus Sicherheitsgründen wie auch wegen der innovativen Zugriffstechniken eine "Verpackung", die das Komprimat um bis zu 2% aufbläht.

Die Beibehaltung der Segmentierung hat u.a. den Vorteil, dass bei schweren Datenfehlern ggf. nur ein einziges Segment betroffen ist. Jedes der Segmente in einer FLAMFILE wird autark betrachtet (quasi wie bei einer Transaktion) und als solches abgesichert (verpackt). Darauf kann man sich synchronisieren; man kann "mittendrin" an einem beliebigen Segment aufsetzen.

Zeigt sich während des Komprimierungsvorgangs nach ca. 16 KB des betr. Segments gar kein Komprimierungseffekt, wird bei MODE=ADC die Komprimierung für dieses Segment abgebrochen und der Original-Input von max. 64 KB (Segment) wird 1:1 bernommen.

Setzt in einem einzelnen Segment der Effekt erst nach 16 KB ein, wird dies nicht mehr erkannt, weil die Abwägung von Aufwand und Nutzen zu dem Schluss kommt, dass die Wahrscheinlichkeit, dieses Segment noch komprimieren zu können, gering ist.

Denn: Je schlechter der Komprimierungseffekt, desto höher ist (leider) der CPU-Aufwand (weit überproportional). Das liegt in der Natur der Sache.

Mit einem Schichtenmodell sind in FLAM die Voraussetzungen geschaffen, Multiprozessorsysteme zu bedienen: ein Prozess liest, bildet die Segmente und verteilt sie zwecks Komprimierung an andere Prozesse; ein weiterer Prozess sammelt die komprimierten Segmente ein, formatiert sie zur FLAMFILE und schreibt diese.

Zur Zeit besteht zwar noch kein akuter Bedarf für diese Vorgehensweise, aber das Modell in FLAM ist darauf vorbereitet.

FLAM "verweigert" sich nicht, wenn der Input selbst eine FLAMFILE ist. Das kann sogar eine sinnvolle Vorgehensweise sein. Man hat z.B. eine Bibliothek vieler kleiner Elemente, die zunächst autark komprimiert und als Sammeldatei abgelegt werden sollen, damit die Bibliothek mit ihren Elementnamen und deren Attributen ordnungsgemäß rekonstruiert werden kann. In diesem Fall kann man nicht viel Komprimierung erwarten.

Nimmt man hierfür FLAM mit MODE=CX8 und MAX-RECORDS=1, dann erfüllt dieser Vorlauf nur den Zweck, die besagte Sammeldatei zu erstellen, bei der es mehr auf die diversen Informationen als auf den Komprimierungseffekt ankommt. Diese "flache" Datei lässt man durch FLAM mit MODE=ADC komprimieren. - Anstelle des Vorlaufs mit FLAM kann man ggf. auch ein Utility benutzen, das eine adäquate Funktion erfüllt (Sammeldatei).

In Ausnahmefällen gibt es sogar extrem stark strukturierte Dateien, die man zuvor mit FLAM, MODE=CX8 und MAX-RECORDS=255 schon sehr gut komprimieren kann, deren Komprimat sich dann mit FLAM und MODE=ADC noch verbessern lässt. In der Regel aber ist FLAM mit MODE=ADC und MAXRECORDS=4095 immer besser als die Vorgängerversion oder eine zweistufige Variante damit. Es besteht kein Zwang, den Modus zu wechseln, wenn man mit der bisherigen Komprimierungstechnik und der Syntax in FLAM V2.x zufrieden ist. Neue Features (z.B. die PASSWORD-Verschlüsselung) setzen allerdings ausschließlich auf FLAM ab V3.0 mit MODE=ADC auf, zumal die Syntax der FLAMFILE erheblich verbessert wurde.

Die neue Syntax garantiert einerseits, dass die Expansion bei Daten, die sich trotz ADC-Technik nicht komprimieren lassen, auf 2% beschränkt bleibt; andererseits sind die in einem solchen Fall nur kopierten Originale nicht wiederzuerkennen.

Diese Eigenschaft hat ihre Ursache in einer weltweit einmaligen Checksummenteknik. Die vorletzte von 4 Checksummen (!) verschleiert parallel zur Checksummenbildung den komprimierten Input so, dass der Vorgang reversibel ist, wenn man die Checksummenfunktion zweimal anwendet. Sind die komprimierten Daten eines Segments verfälscht worden (Datenfehler, Manipulation), verbreitet sich der Defekt "wie die Pest" über den Rest des komprimierten Segments. Die defekten Daten sind mithin danach unbrauchbar. Die Dekomprimierung läuft erst gar nicht an! Man kann diese CRC-Routine in FLAM auch nur starten, wenn das komprimierte Segment vollständig zur "Entschleierung" vorliegt.

Es gibt PC-Produkte, da kann man das Original "lesen", wenn nicht komprimiert wurde. CRC-Fehler werden erst nach dem CLOSE der dekomprimierten Datei gemeldet, weil die Checksumme auf den Originaldaten basiert. Die Dekomprimierung bricht trotz Checksummenfehler nicht vorzeitig ab. Die dekomprimierte Datei kann Fehler aller Art enthalten, sogar Abweichungen in der Größe, obwohl im Header des Komprimats die richtige Byteanzahl steht.

In FLAM mit MODE=ADC werden die Checksummen der Segmente über einen Connector miteinander verknüpft. Wird nur seriell komprimiert und analog dekomprimiert, kann man die Unversehrtheit dieser Sequenz überprüfen.

Der Connector wird zudem mit einem zeitabhängigen Code eingeführt, so dass das gleiche Segment zu einem anderen Zeitpunkt komprimiert ein anderes "Outfit" bekommt. Der Komprimierungseffekt ändert sich nicht.

Eine weitere Modifikation besteht in einer sog. Hardware-ID. FLAM bildet aus Hardware-Informationen des Umfelds einen 32-Bit-Code. Dieser wird in den Connector eingearbeitet. Komprimiert man nun ein und dieselbe Datei zu einem Zeitpunkt, der nicht zu einem Unterschied bei der Einstellung des Connectors führt, benutzt aber ein anderes Hardware-Umfeld, dann ändert man dadurch zwangsläufig den Connector und mithin wiederum das äußere Erscheinungsbild des Komprimats.

Ziel dieser Techniken ist es, dass möglichst jedes mit FLAM komprimierte Datensegment bezüglich Inhalt (Original) sowie Umfeld und Zeitpunkt der Komprimierung eine Art Unikat sein soll. Die Checksummen der verschiedenen Schichten bilden in Summe eine Signatur, mit der ein Empfänger den Empfang zweifelsfrei quittieren könnte (vollständig und unversehrt).

Die FLAMFILE selbst wird wie in der Vorgängerversion aus formalen Gründen satzweise geschrieben (z.B. fix 512 Bytes). Jeder Satz der FLAMFILE hat eine einfache Checksumme, mit der man sicherstellen will, dass es bei der Übertragung nicht zu Formatfehlern gekommen ist. Das ist immer noch ein relativ häufiger Anwenderfehler (völlig unabhängig vom Einsatz von FLAM). Erst nach der Formatprüfung wird das Segment-Komprimat "zusammengebaut".

Jedes Segment-Komprimat hat einen Kopf. Dieser ermöglicht es, in einer FLAMFILE zu positionieren (synchronisieren). Deshalb darf und wird er nicht verschleiert. Damit man aber sicher sein kann, dass die Informationen daraus korrekt sind, wird er separat über eine Checksumme abgesichert.

Am Ende eines Segment-Komprimats findet man unseren Produktnamen FLAM in ASCII-Codierung. Dies ermöglicht die Synchronisation bei Defekten oder beim Lesen von hinten.

Eine spezielle verdeckte Checksumme steht in direktem Zusammenhang mit der PASSWORD-Verschlüsselung. Stimmt diese Checksumme nicht und ist das FLAG für PASSWORD-Verschlüsselung gesetzt, dann wurde versucht, mit einem falschen PASSWORD zu decodieren. Ist das PASSWORD-FLAG nicht gesetzt und benutzt jemand dennoch ein PASSWORD, wird mit einer Fehlermeldung (bzw. Returncode) beendet.

Grundsätzlich beginnt die Dekomprimierung eines Segments nie, wenn irgendeine von den 4 Checksummen falsch ist. Dazu gibt es allein schon technische Gründe. Die Dekomprimierung setzt eine gewisse sich stützendes Interpretation der Codierung voraus. Ein Defekt würde dazu führen, dass die Dekomprimierung unkontrolliert "aus dem Ruder" läuft. Das verhindert FLAM durch das Schichtenmodell mit 4 Checksummen. Wer dies trotz vorhandener Fehler (Fehlermeldungen, Return-Code) - etwa durch Manipulation mit Programmpatches - unterläuft, muss mit schwersten Folgefehlern rechnen.

Datenschutz und Datensicherheit, insbesondere Schutz vor unbefugten Angreifern hat - auch ohne PASSWORD-Verschlüsselung - oberste Priorität.

Das PASSWORD selbst darf 64 Bytes = 512 Bits lang sein. Man kann es abdruckbar mit C'...' oder hexadezimal mit X'...' vorgeben. Bei der hexadezimalen Eingabe muss die Anzahl der quasi "halben" Bytes paarig aufgehen. Bei Eingabe mit C'...' muss man sich dessen bewusst sein, dass die binäre Umsetzung von der Systemgenerierung abhängig ist. Das gleiche C-PASSWORD in Verbindung mit einer anderen Umsetzung der Zeichen in binären Code führt zu einem anderen internen PASSWORD. Das kann man als Vorteil nutzen, wenn man sich selbst in diesem Umfeld bewegt und nichts ändert. Die Abgrenzung mit Apostroph sichert, dass auch Blanks am Rand zum PASSWORD gehören. Das PASSWORD mit C'...' muss exakt wiedergegeben werden, um decodieren zu können. Es ist ratsam, bei jedem neuen PASSWORD beide Seiten vorab zu testen.

Bei falscher PASSWORD-Eingabe hat man auf Utility-Ebene genau einen Versuch, weil die interne Übergabe innerhalb FLAM nur einen Versuch zulässt. Für einen weiteren Versuch muss man FLAM erneut starten und ein neues PASSWORD eingeben/zuweisen.

Das PASSWORD wird FLAM intern so bearbeitet, dass es keine Chance gibt, Rückschlüsse zu ziehen. Jeder Versuch einer Analyse, um sich einen Vorteil zu verschaffen, ist aussichtslos. Wir als Hersteller können niemandem helfen, der sein PASSWORD vergisst. Es kann von außen nicht einmal festgestellt werden, wie lang das benutzte PASSWORD war und ob es mit 'C...' oder 'X...' eingegeben worden ist. Hinweise von Hackern im Internet, wie man, um Zeit zu sparen, vorgehen sollte, wird man wohl kaum jemals finden.

Bevor das erste Segment einer FLAMFILE überhaupt entschlüsselt werden kann, müssen intern gewisse Vorbereitungsarbeiten ablaufen, die CPU-Zeit kosten und unumgänglich sind. Das bewirkt, dass man einen gewissen Mindestaufwand je PASSWORD-Versuch nicht optimieren kann. Die mathematisch nachvollziehbare Vielfalt an Lösungen ist die sichere Garantie für den Benutzer, ob jemand in vertretbarer Zeit ein zur Verschlüsselung der FLAMFILE vorgegebenes PASSWORD "knackt". Ein ungeordnetes PASSWORD quasi als Universal-Schlüssel gibt es nicht. Ein aus Anwendersicht hierarchisch strukturiertes PASSWORD wird nicht als solches erkannt. Selbst der Unterschied von nur einem Blank mehr oder weniger am PASSWORD-Ende führt zu völlig unterschiedlichen internen Schlüsseln, die allein maßgeblich für die tatsächliche Vorgehensweise sind (2 * 4 KB Schlüssel intern).

Wenn Sie Ihrem PASSWORD immer noch ein Attribut geben, das sich auf Ihren Arbeitgeber oder Ihr sonstiges Umfeld bezieht und damit die PASSWORD-Länge konstantlich erweitern, dann steigt für den Aufwands der Aufwand zur Ausforschung ins Astronomische:

Bei vollen 512 Bits binär genutzt ergibt sich eine Anzahl von Varianten mit 155 Stellen. Selbst wenn nur je Byte 96 abdruckbare Zeichen zugelassen sein sollten, bleibt eine Zahl mit 127 Stellen. Allein die Länge, die PASSWORD-Bestandteil ist, verunsichert, wenn man keine gezielten Informationen dazu hat.

Beispiel für ein PASSWORD mit Attributen:

C'limes datentechnik gmbh, Zwiebackstadt
Friedrichsdorf/Ts.'

Das sind 57 von 64 Bytes (zwischen den beiden Apostrophen). Alternativ zu "Zwiebackstadt" könnte man als Attribute die Hugenotten, die Mormonen, Philipp Reis oder etwas anderes nehmen, das typisch für Friedrichsdorf/Ts. ist. Den Rest (im Beispiel 7 Bytes) benutzt man für das eigentliche individuelle PASSWORD (z.B. ein Blank und dann 6 Bytes variabler binärer Code = $2,8 * 10^{14}$ Varianten, wenn Länge, Aufbau und Attribut statisch sind).

Mit einem PASSWORD wie oben angegeben und ohne individuelle Modifikationen kann man sich ein "firmeneigenes" FLAM-Komprimat erzeugen, das nur innerhalb der Firma dekomprimierbar ist. Dabei könnte man statt "Ts." auch "Taunus" schreiben oder dieses Attribut ganz weglassen und durch die PLZ "D-61381" ersetzen. Groß- und Kleinschreibung beeinflussen die binäre Codierung ebenso wie Änderungen im strukturellen Aufbau. Vorsicht bei Eingabebefehlen im verdeckten Dialog und bei Kleinbuchstaben auf Mainframe.

Die PASSWORD-Verschlüsselung kostet zusätzlich im Mittel 2,5% der Zeit für die De-/Komprimierung mit MODE=ADC; allein durch die Beschränkung auf komprimierte Daten ein immenser Vorteil. Letzteres gilt auch für den Schutz vor Hackern, da zum "Angriff" der Besitz von FLAM unerlässlich ist. Außerdem muss man jedes Segmentkomprimat vollständig und unversehrt in der richtigen Höhe bereitstellen.

Unsere PC-Version ist keine Shareware o.dgl. und wir halten es für nahezu ausgeschlossen, dass selbst nur die Dekomprimierung quasi in "fremder Eigenregie" nachprogrammiert und - wie im Internet üblich - zum "Hausgebrauch" publiziert werden kann. Wir haben uns aus Selbstschutz um ein gehobenes Maß an Komplexität bemüht. Vor Raubkopien oder illoyalem Verhalten von Mitarbeitern, die Insider-Kenntnisse haben, kann man sich selbstverständlich nie schützen. Aber selbst damit könnte man sich in gar keiner Weise irgendwelche Vorteile beim Versuch, ein PASSWORD zu "knacken", verschaffen. Der nicht optimierbare Aufwand an CPU-Zeit bleibt, selbst wenn wir die Quellen veröffentlichen! Diesen Aufwand bestimmen Sie durch Vorauswahl bei den PASSWORD-Vorgaben in Ihrem Hause (siehe PS). Bitte berücksichtigen Sie, dass es einen großen Unterschied macht, ob man sich im eigenen Hause oder "nur" vor "Unbefugten Dritten", z.B. beim File Transfer schützen will. Wer schon "im eigenen Haus" sitzt, hat meist noch über andere Quellen Zugang zu den Daten, die Sie mit viel Aufwand schützen wollen. Dieses Problem zu lösen, ist weitaus schwieriger.

Bei FLAM handelt es sich in der Regel um automatisierte Abläufe. Wir würden empfehlen, das PASSWORD in eine separate Datei zu legen und über diese Datei von FLAM einlesen zu lassen. Der Zugriff auf die Datei lässt sich wie üblich absichern.

In FLAM werden die für die Synchronisation und Positionierung entscheidenden Teile der Syntax nicht verschlüsselt und nicht verschleiert. Mit diesen Daten kann niemand etwas anfangen; sie können aber dazu beitragen, den direkten Zugriff enorm zu beschleunigen, weil die Teile des Komprimats, die den berechtigten Anwender interessieren, weder verschlüsselt noch verschleiert und nicht unnötig dekomprimiert werden müssen.

Selbstverständlich kann jeder Anwender auch den Weg gehen, dass erst mit FLAM komprimiert und verschleiert wird, und danach benutzt man ein vorgeschriebenes Verschlüsselungsverfahren. Die Originaldaten vor der Komprimierung mit FLAM zu verschlüsseln, bringt hingegen nichts. Man kann aber durchaus Signaturen und andere Daten zur Autorisierung über das Original bilden, ehe man mit FLAM komprimiert, wenn dabei die Daten im Original im Prinzip nicht verändert werden.

Anstelle individueller Schlüssel kann man fertige Schlüsselssysteme mit Generierung/Verwaltung etc. benutzen, nur müssen die Schlüssel bei der FLAM-Verschlüsselung symmetrisch sein (auf beiden Seiten das gleiche PASSWORD aus binärer Sicht).

PS: Wenn Sie sich ausrechnen wollen, wie viele PASSWORD-Varianten es gibt, dann müssen Sie bei rein binären Codes (X-Eingabe) die Länge in Bits als Potenz zur Basis "2" nehmen, wobei es eine Zahl sein muss, die ohne Rest durch "8" teilbar ist, die Eingabelänge geht auf volle Bytes. Im X-Format ist das PASSWORD bei heterogenen Anwendungen in je Fall invariant.

Bei Eingabe mit C'...' kommt es darauf an, wieviel Zeichen erlaubt sind. Es gibt z.B. in ASCII 96 abdruckbare Zeichen (ausgenommen erweiterte Zeichensätze). Davon sind nur 52 Zeichen lateinische Buchstaben etc. pp.. Hat das PASSWORD eine Länge von "k" Bytes und gibt es je Byte max. "n" Zeichen, die zulässig sind, dann beträgt die Menge an Variationen "n**k" (Potenz "k" zur Basis "n"). Es gibt immer einen "Bodensatz", den ein Angreifer ausschließen wird. Deshalb ist es schon wichtig, in der gewählten Länge "k" genug "Luft" zu lassen (vgl. das Beispiel mit PASSWORD-Attributen). Das C-PASSWORD ist von Zeichensätzen und deren binärer Umsetzung ggf. extrem abhängig, z.B. bei Sonderzeichen und Umlauten! Für FLAM ist allein die binäre Umsetzung des beim Komprimieren und Verschlüsseln mit C'...' übergebenen Strings wichtig. Das kann schon am nächsten Bildschirm eine andere binäre Codierung sein.

1.2 FLAM und AES

Der 'Advanced Encryption Standard' (AES) ist den in die Jahre gekommenen 'Data Encryption Standard' (DES) ab.

Dieser moderne symmetrische Blockalgorithmus bildet die Basis für die kryptographische Absicherung einer FLAMFILEfi ab FLAMfi 4.0.

Er ist gegenüber DES wesentlich sicherer und benötigt gleichzeitig nur ein Zehntel der Rechenzeit. Dies - in Verbindung mit der ADC-Komprimierung - macht es möglich, starke Kryptographie auf große Datenmengen anzuwenden.

In FLAMfi wird AES mit einer Block- und Schlüsselgröße von jeweils 128 Bits (16 Bytes) eingesetzt.

Die Verschlüsselung mit AES wird von FLAMfi im MODE=ADCfi (Advanced Data Compression) oder im MODE=NDC (No Data Compression) – einer Unterfunktion der ADC-Algorithmik – unterstützt. Mit NDC werden die reinen Nettodaten nur 1:1 kopiert. Damit kann auch jede FLAMFILEfi im "Nachhinein" ohne Performance-Verluste (2-Schritt-Verfahren) verschlüsselt werden. Auf diese Weise kann sogar eine "leere" Datei so verschlüsselt werden, dass "leer" nicht mehr erkennbar ist.

Die Vertraulichkeit und Integrität einer FLAMFILE wird mit sogenannten Hash-MACs sichergestellt.

Bei diesem Schutz handelt es sich um reine Software-Kryptographie, was bedeutet, dass die verwendeten Schlüssel - wenn auch nur kurzzeitig - in klarer Form auf dem Rechner, wo die FLAMFILEfi erzeugt wird, vorkommen. Da aber zu diesem Zeitpunkt auch die Originaldaten auf diesem Rechner existieren, kann ein Angreifer, der Zugriff auf den Rechner erlangt hat, gleich die klaren Daten ausspähen. Der verwendete Schlüssel nutzt ihm nur etwas, wenn dieser erneut zur Anwendung kommt und der Angreifer dann keinen Zugriff mehr auf das System hat.

Die maximale Sicherheit, die FLAMfi mit AES bieten kann, ist abhängig von der Sicherheit der Rechner, auf denen die FLAMFILEfi geschrieben bzw. gelesen wird. FLAMfi stellt mit AES kryptographisch sicher, dass auf dem Übertragungsweg niemand ohne die Kenntnis des Schlüssels Daten manipulieren oder ausspähen kann. Man kann diese Sicherheit noch verbessern, indem man die verschlüsselte FLAMFILEfi zwischen Servern austauscht, auf denen weder FLAMfi noch die Originaldaten verfügbar sind. Dies ist eine einfache organisatorische Maßnahme, die die Sicherheit wesentlich erhöht. Diese organisatorische Lösung mit FLAMfi ist

auch wesentlich sicherer als eine Kombination aus File Transfer und integrierte Kryptographie in direkter Verbindung zwischen Send- und Empfangssystem.

Kryptographie allein - ohne ein angepasstes organisatorisches Umfeld - ist kein Garant für Sicherheit.

Eine in Verbindung mit Kryptographie organisatorisch interessante Lösung, die FLAMfi V4.0 bietet, ist das Parallel-Splitting. Durch die gleichmäßige Verteilung der verschlüsselten FLAMFILEfi in Einheiten von nur 4 Bytes parallel auf mehrere Teildateien, kann man nur decodieren, wenn man den Schlüssel und alle zusammengehörenden Teildateien gleichzeitig an FLAMfi bergibt. Damit kann u.U. das Problem der Synchronisation des Schlüssels gelöst werden (z.B. in der Langzeit-Archivierung durch Verteilung auf verschiedene Standorte).

Es gibt in FLAMfi seit V4.0 ein Feature, mit dem man eine FLAMFILEfi - ob verschlüsselt oder nicht - auf ihre technische Integrität prüfen kann (Checksummen auf der Basis von CRC-Routinen). Solche Techniken sind z.B. in Verbindung mit File-Transfer international allgemeiner Standard. *Sie schützen nicht vor Manipulation.*

Unabhängig davon kann man eine mit FLAMfi V4 und AES verschlüsselte FLAMFILEfi - ohne zu dekomprimieren - auf ihre Integrität gemäß den Anforderungen der Kryptographie prüfen. Dazu muss man allerdings den Schlüssel benutzen, mit dem diese FLAMFILEfi erzeugt worden ist.

Weitergehende Informationen, insbesondere zur Arbeitsweise von FLAM mit AES, entnehmen Sie bitte dem Handbuch *FLAM & AES*, das jeder Auslieferung beigelegt ist.

FLAM (MVS)

Benutzerhandbuch

Kapitel 2:

Funktionen

Inhalt

2.	Funktionen	3
2.1	Dienstprogramm FLAM	3
2.1.1	Komprimieren von Dateien	3
2.1.2	Dekomprimieren von Dateien	5
2.2	Unterprogramm FLAMUP	6
2.3	Satzschnittstelle FLAMREC	6
2.4	Benutzer Ein-/Ausgabe Schnittstelle	9
2.5	Benutzerausg nge	9
2.5.1	Eingabe Originaldaten EXK10	9
2.5.2	Ausgabe Komprimat EXK20	9
2.5.3	Ausgabe Originaldaten EXD10	10
2.5.4	Eingabe Komprimat EXD20	10
2.5.5	Schl sselverwaltung KMEXIT	11
2.6	Bi-/serielle Komprimierung BIFLAMK	11
2.7	Bi-/serielle Dekomprimierung BIFLAMD	13

2. Funktionen

2.1 Dienstprogramm FLAM

Das Dienstprogramm FLAM kann ganze Dateien komprimieren oder komprimierte Dateien expandieren. Mit den Parametern COMPRESS bzw. UNCOMPRESS oder DECOMPRESS kann bestimmt werden, ob eine Originaldatei komprimiert oder eine Komprimatsdatei expandiert werden soll.

2.1.1 Komprimieren von Dateien

FLAM komprimiert eine oder mehrere Dateien und schreibt das Ergebnis, die FLAMFILE, als sequentielle oder indexsequentielle Datei. In dieser FLAMFILE können in einem Header Informationen über den originalen Datenbestand gespeichert werden.

FLAM kann alle PS-, PO- und VSAM-Dateien verarbeiten.

Um die Komprimierung auf die Erfordernisse des Anwenders einzustellen, können Parameter beim Aufruf des Programms im Dialog vorgegeben werden. Die Parameter können auch über eine Parameterdatei und durch Generierung eingestellt werden.

FLAM protokolliert den Verarbeitungsablauf in eine Meldungsdatei.

Bei der Komprimierung mit FLAM werden 1-255 bzw. – 4095 (logische) Sätze in einem Block (Matrix) zusammen bearbeitet.

Dateien können von der Platte und direkt vom Magnetband gelesen bzw. geschrieben werden. Dies gilt auch für die FLAMFILE selbst.

Grundsätzlich komprimiert FLAM mehrere Datensätze zusammen. Der Zwischenpuffer kann mit dem MAX-BUFFER-Parameter dimensioniert werden. Es werden nur so viele Datensätze eingelesen wie vollständig zwischengespeichert werden können.

Mit dem MAXRECORDS-Parameter kann die Satzanzahl limitiert werden. Bei MAXRECORDS=1 findet eine serielle, kontextfreie Komprimierung statt, die nur bei längeren Datensätzen sinnvoll ist.

Die verfahrenstypische Komprimierung ist bereits bei 16-32 Datensätzen je Matrix effizient. Hierdurch Blockungen verbessern zwar den Komprimierungseffekt und führen damit zu einem geringeren CPU-Zeitverbrauch, benötigen

andererseits aber größere Zwischenpuffer. Je schlechter der Komprimierungseffekt ist, desto mehr CPU-Zeit wird verbraucht.

Die Komprimierungstechnik ist im Prinzip immer gleich, sie basiert auf dem Frankenstein-Limes-Verfahren. Nur in der Behandlung der Matrix-Spalten und der Darstellung des Komprimats gibt es Unterschiede, die über den MODE-Parameter gesteuert werden.

Mit CX8 werden nur Zeichenwiederholungen komprimiert, während mit VR8 die verbleibenden Reste nach dem FL-B(4)-Code nachkomprimiert werden. Dabei werden die Zeichen zunächst in einen speziellen 8-Bit-Code übersetzt und in diesem durch logische Operationen homogenisiert. Dadurch entstehen Bitketten, die sich effizient komprimieren lassen, zumal die Reste aufgrund vertikaler Vorgehensweise partiell gleichen Zeichenklassen angehören. Mit ADC wurde ein effizienter Algorithmus eingeführt, der auch ohne strukturverwandte Datensätze ein bestes Ergebnis liefert.

Das Komprimat, die FLAMFILE, ist in allen drei Fällen eine Folge von beliebigen 8-Bit-Kombinationen, die als sequentielle oder indexsequentielle Datei weggeschrieben wird. Satzlänge, Satzformat und Blockgröße kann der Anwender selbst bestimmen. Jeder Satz dieser Datei wird durch eine Checksumme vor Datenverfälschung geschützt. Codekonvertierungen im Komprimat sind unzulässig. Die Datei ist bei Übertragungen wie eine Binärdatei zu behandeln.

Für Dateien, die nur aus abdruckbaren Zeichen bestehen und die über eine 7-Bit-Leitung transportiert werden sollen, bietet FLAM den MODE=CX7 an. Dieser erzeugt ein Komprimat, das sich in Bezug auf die Übertragung nicht anders als die Original-Datei selbst verhält. Eine Prüfung hinsichtlich der "Übertragbarkeit" erfolgt nicht. FLAM selbst benutzt zur Darstellung des Komprimats einen stark eingeschränkten Zeichenvorrat, der sich invariant zu marktüblichen Konvertierungen verhält.

In diesem Modus (CX7) ist es also zulässig, das Komprimat von EBCDIC nach ASCII oder umgekehrt zu konvertieren (z.B. während eines Filetransfers).

Entscheidend ist, dass solche Konvertierungen exakt 1:1 ablaufen müssen. FLAM moniert sonst beim Dekomprimieren Syntax-Fehler wegen Abweichungen in der Byte-Anzahl und bricht ab. Solche Fälle sind denkbar, wenn z. B. Steuerzeichen in Druckdateien oder Tabulatorzeichen nicht 1:1 konvertiert werden.

Unabhängig davon, bietet FLAM dem Anwender die Möglichkeit, jeden Datensatz vor der Komprimierung und/oder nach der Dekomprimierung zeichenweise über Standardtabellen oder benutzereigene Tabellen konvertieren zu lassen. Für Konvertierungen, die nicht 1:1 über alle Zeichen erfolgen dürfen, können Benutzerausgänge verwendet werden.

2.1.2 Dekomprimieren von Dateien

FLAM liest eine komprimierte Datei (FLAMFILE), dekomprimiert den Inhalt und gibt die dekomprimierten Daten in eine Datei aus. Es erkennt dabei selbständig mit welchen Parametern (wie Puffergröße oder max. Satzanzahl) die FLAMFILE erzeugt worden ist. Der Aufbau der Komprimatsdatei wird in einem eigenen Kapitel beschrieben.

FLAM in dieser Version kann alle Komprimatsdateien der Vorgängerversionen dekomprimieren (Aufwärtskompatibilität). Um die Dekomprimierung auf die Erfordernisse des Anwenders einzustellen, können Parameter vorgegeben werden. Die Parameter können auch über eine Parameterdatei und durch Generierung eingestellt werden.

FLAM protokolliert den Ablauf wahlweise am Bildschirm oder in eine Meldungsdatei. Bei der Dekomprimierung werden die Kenndaten der Originaldatei wieder hergestellt, soweit diese in einem Fileheader zur Verfügung stehen.

Durch Parameterangaben für die Ausgabedatei ist es beispielsweise möglich, bestimmte Kenndaten zu ändern. Alle Konvertierungen sind möglich und erlaubt, vorausgesetzt FLAM unterstützt die entsprechende Zugriffsmethode des Datenverwaltungssystems.

Stammt das Komprimat (die FLAMFILE) von einem anderen Betriebssystem, so ändert das an dem Verhalten von FLAM nichts. Die Daten werden in äquivalente Dateien dekomprimiert oder können gegebenenfalls in ein vom Anwender vorgegebenes Format umgesetzt werden.

Durch Angabe von Übersetzungstabellen ist FLAM in der Lage, Daten nach der Dekomprimierung gemäß dieser Tabelle umzuschlüsseln.

Um eine weitgehende Flexibilität zu erreichen, kann ein Benutzerausgang aktiviert werden, der die Daten nach der Dekomprimierung in gewünschter Weise bearbeitet.

2.2 Unterprogramm FLAMUP

FLAMUP unterscheidet sich von FLAM nur dadurch, dass es als Unterprogramm aufgerufen werden kann. Alle Zugriffe auf die Datenbestände werden weiterhin von FLAM-Modulen übernommen. Die Parameter können bei Aufruf übergeben werden und/oder wie beim Dienstprogramm vom Bildschirm oder aus einer Parameterdatei gelesen werden.

Mit FLAMUP ist es beispielsweise möglich, über ein Rahmenprogramm eine definierte Menge von Dateien zu selektieren und innerhalb des Programmlaufs automatisch zu komprimieren /dekomprimieren. Die Selektion könnte z.B. alle Dateien umfassen, die ab einem bestimmten Zeitpunkt geändert wurden (Archivierung).

2.3 Satzchnittstelle FLAMREC

Die Frankenstein-Limes-Zugriffsmethode wird durch die Satzchnittstelle als Hersteller unabhängige, komprimierende und verschlüsselnde Dateizugriffsmethode realisiert.

Sie ermöglicht den sequentiellen, relativen und indexsequentiellen Zugriff auf einzelne Originalsätze von Komprimaten, die auf unterschiedlichen Datenträgern verschiedener Betriebssysteme abgelegt und zwischen diesen ausgetauscht werden können.

Die Satzchnittstelle wird durch eine Reihe von Unterprogrammen dargestellt, die von allen Programmiersprachen wie COBOL, FORTRAN, C oder auch ASSEMBLER aufgerufen werden können.

Diese Schnittstelle ist auf allen /390 Betriebssystemen gleich, für die FLAM verfügbar ist.

FLMCLS FLMCLS (Close) schließt die Verarbeitung ab, nachdem alle Sätze an FLAM übergeben, oder beim Dekomprimieren alle Originalsätze gelesen wurden.

FLMDEL FLMDEL (Delete) löscht den zuletzt gelesenen Satz aus einer indexsequentiellen FLAMFILE.

FLMEME Mit FLMEME (End Member) wird bei der Komprimierung ein Member in einer Sammel-FLAMFILE abgeschlossen. Dazu wird evtl. noch im Speicher befindliches Komprimat der zuletzt zur Komprimierung übergebenen Sätze in die

FLAMFILE ausgegeben und ggf. ein Member-Trailer geschrieben.

Die Statistikdaten sowie bei AES-Verschlüsselung der Member MAC werden zurückgegeben.

Im Gegensatz zu FLMCLS wird die FLAMFILE nicht geschlossen, d.h. ein weiteres Komprimat kann angefordert werden.

FLMFKY

Mit FLMFKY (Find Key) wird in einer indexsequentiellen FLAMFILE, die aus einer indexsequentiellen Datei erzeugt wurde, so positioniert, dass mit einem anschließenden FLMGET der Satz mit dem vorgegebenen oder dem folgenden Schlüssel gelesen werden kann.

FLMFLU

Mit FLMFLU (Flush) wird evtl. noch im Speicher befindliches Komprimat der zuletzt zur Komprimierung übergebenen Sätze in die FLAMFILE ausgegeben und die Statistikdaten angefordert. Im Gegensatz zu FLMCLS wird die FLAMFILE nicht geschlossen, d.h. ein weiteres Komprimat kann angefordert werden.

FLMFRN

Mit FLMFRN (Find Record Number) wird in einer indexsequentiellen FLAMFILE, die aus einer relativen oder sequentiellen Datei erzeugt wurde, so positioniert, dass mit einem anschließenden FLMGET der Satz mit der vorgegebenen Satznummer gelesen werden kann.

FLMGET

FLMGET (Get Record) liest einen dekomprimierten Originalsatz in einem vorgegebenen Puffer.

FLMGHD

Mit FLMGHD (Get Fileheader) kann die Fileheaderinformation über die Originaldatei gelesen werden. Falls mehrere Fileheader in der FLAMFILE vorhanden sind, beziehen sich diese Informationen auf die Originalsätze, die mit den Funktionen FLMGET, FLMLOC als nächstes gelesen werden.

FLMGKY

Mit FLMGKY (Get Key) kann über einen Schlüssel ein Satz aus einer FLAMFILE von einem indexsequentiellen Original gelesen werden. Dabei wird gleichzeitig für das sequentielle Lesen mit FLMGET bzw. FLMLOC auf den Satz mit dem nächsten größeren Schlüssel positioniert.

FLMGRN

Mit FLMGRN (Get Record Number) wird aus einer indexsequentiellen FLAMFILE, die aus einer relativen oder sequentiellen Datei erzeugt wurde, der Satz mit der vorgegebenen Satznummer gelesen.

FLMGTR

FLMGTR (Get Reverse) liest den nächsten dekomprimierten Originalsatz in Richtung auf den Dateianfang in einen vorgegebenen Puffer.

FLMGUH

Informationen, die bei der Komprimierung mit FLMPUH in das Komprimat eingefügt wurden, können bei der Dekomprimierung mit FLMGUH (Get User Header) gelesen werden.

FLMIKY	Mit FLMIKY (Insert Key) wird ein Satz mit neuem Schlüssel in das Komprimat übernommen. Der angegebene Schlüssel darf noch nicht in der Datei existieren.
FLMLCR	FLMLCR (Locate Reverse) liest den nächsten dekomprimierten Originalsatz in Richtung auf den Dateianfang im Locate Mode.
FLMLOC	Anstelle von FLMGET kann auch die Funktion FLMLOC (Locate Record) verwendet werden. Dabei wird jedoch kein Satz in den Puffer übertragen, sondern es wird lediglich die Adresse dieses Satzes zurückgegeben.
FLMOPN	Die Funktion FLMOPN (Open) ist aufgrund der grossen Anzahl von Parametern in die drei Teilfunktionen FLMOPN, FLMOPD und FLMOPF untergliedert worden. FLMOPN gibt die wichtigsten Parameter (z. B. komprimieren oder dekomprimieren) an FLAM weiter. Mit der Funktion FLMOPD werden die Dateieigenschaften der FLAMFILE festgelegt, und FLMOPF bestimmt die Komprimatseigenschaften. Kommen die Teilfunktionen FLMOPD und FLMOPF nicht zur Anwendung, so werden feste Werte verwendet.
FLMPHD	Mit der Funktion FLMPHD (Put Fileheader) können beim Komprimieren die Dateieigenschaften der Originalsätze beschrieben werden, damit diese Eigenschaften im Fileheader abgelegt werden. Der Fileheader gilt dabei für die anschließend mit FLMPUT übergebenen Originalsätze. Jeder FLMPHD Aufruf leitet ein neues Member in einer Sammel-FLAMFILE ein.
FLMPKY	Mit FLMPKY (Put Key) kann ein Satz mit angegebenem Schlüssel in einer indexsequentiellen FLAMFILE geändert oder eingefügt werden.
FLMPOS	FLMPOS (Position) dient zum relativen Positionieren in beliebigen Dateien und beim Schreiben von relativen Dateien zum Erzeugen von Lücken.
FLMPUH	An die mit FLMPHD gespeicherten Informationen kann mit der Funktion FLMPUH (Put User Header) noch eine Zeichenkette beliebigen Inhalts angefügt werden. Der Aufruf darf nur unmittelbar nach einem FLMPHD-Aufruf erfolgen.
FLMPUT	FLMPUT (Put Record) übergibt einen Originalsatz zum komprimieren an FLAM.
FLMPWD	FLMPWD übergibt einen Schlüssel zur Ver-/Entschlüsselung an FLAM.

FLMQRY	FLMQRY erfragt Parameterwerte, die FLAM aktuell verwendet.
FLMSET	FLMSET setzt Parameter für den Ablauf von FLAM.
FLMUPD	Mit FLMUPD (Update) wird der jeweils zuletzt gelesene Originalsatz aus einer indexsequentiellen FLAMFILE geändert.

2.4 Benutzer Ein-/Ausgabe Schnittstelle

Mit dieser Schnittstelle können eigene Zugriffsfunktionen in FLAM integriert werden.

So können beispielsweise die Komprimatssätze unmittelbar weiterverarbeitet werden, ohne dass zunächst eine Datei erzeugt werden muss, bzw. Komprimatssätze können unmittelbar übernommen werden.

Eine praktische Anwendung dieses Konzeptes ermöglicht die Integration von FLAM mit einem Filetransfer ohne den Umweg über Zwischendateien.

Über diese Schnittstelle können aber auch die Eingabe- und Ausgabedaten des Dienstprogramms FLAM oder des Unterprogramms FLAMUP bearbeitet werden. Hier kann FLAM mit geringem Aufwand an spezielle Zugriffsverfahren angepasst werden.

2.5 Benutzerausgänge

Benutzerausgänge dienen der Anpassung an Randbedingungen, die von FLAM standardmäßig nicht erfüllt werden können.

Es sind vom Benutzer geschriebene Programme, die von FLAM während des Ablaufs geladen werden.

2.5.1 Eingabe Originaldaten EXK10

Von diesem Benutzerausgang wird der zu komprimierende Satz unmittelbar nach dem Lesen aus der Eingabedatei zur Verfügung gestellt.

Hier können Verarbeitungen am Dateianfang, bei jedem Satz und am Dateende durchgeführt werden. Es können

Sätze übernommen, verändert, gelöscht und eingefügt werden. Dieser Benutzerzugang ist geeignet, Sätze strukturorientiert zu verändern.

EXK10 ist nur in FLAM und FLAMUP verfügbar und korrespondiert mit EXD10 bei der Dekomprimierung.

2.5.2 Ausgabe Komprimat EXK20

Von diesem Benutzerzugang wird das Komprimat zur Verfügung gestellt, unmittelbar bevor es in die FLAMFILE geschrieben wird.

Es können Verarbeitungen am Dateianfang, bei jedem Satz und am Dateiende durchgeführt werden. Dieser Benutzerzugang ist geeignet, Sätze strukturunabhängig zu bearbeiten.

Hier kann z.B. das Komprimat mit einer eigenen Verschlüsselungsroutine bearbeitet werden, oder es kann eine Code-Umsetzung vorgenommen werden, um eine nicht transparente Datenübertragung nutzen zu können. Es lassen sich Sätze vor dem Komprimat eingeben, um z.B. eigene Archivierungsdaten oder Herkunftsangaben zu speichern.

Eine weitere Möglichkeit liegt in der Verlagerung von Datensätzen, um bestimmte revisionsspezifische Daten aufzunehmen. EXK20 ist in FLAM, FLAMUP und FLAMREC verfügbar und korrespondiert mit EXD20 bei der Dekomprimierung.

2.5.3 Ausgabe Originaldaten EXD10

In diesem Benutzerzugang wird der dekomprimierte Satz unmittelbar vor dem Schreiben in die Ausgabedatei zur Verfügung gestellt.

In diesem Benutzerzugang können Verarbeitungen am Dateianfang, bei jedem Satz und am Dateiende durchgeführt werden. Es können Sätze übernommen, verändert, gelöscht und eingefügt werden. Dieser Benutzerzugang ist geeignet, Sätze strukturorientiert zu bearbeiten.

EXD10 ist nur in FLAM und FLAMUP verfügbar und korrespondiert mit EXK10 bei der Komprimierung.

2.5.4 Eingabe Komprimat EXD20

In diesem Benutzerausgang wird das Komprimat unmittelbar nach dem Lesen aus der FLAMFILE zur Verfügung gestellt.

In diesem Benutzerausgang können Verarbeitungen am Dateianfang, bei jedem Satz und am Dateiende durchgeführt werden. Dieser Benutzerausgang ist geeignet, Sätze strukturunabhängig zu bearbeiten.

Hier kann beispielsweise das Komprimat entschlüsselt oder eine eigene Code-Umsetzung wegen der Datenübertragung durchgeführt gemacht werden.

Zur fehlerfreien Arbeitsweise von FLAM ist es absolut notwendig, dass alle Änderungen am Komprimat reversibel sind. Am Ende des Benutzerausgangs EXD20 müssen die gleichen Daten bereitgestellt werden, die dem Benutzerausgang EXK20 am Eingang übergeben worden sind. Alle durch EXK20 erzeugten Änderungen sind in EXD20 rückgängig zu machen.

EXD20 ist in FLAM, FLAMUP und FLAMREC verfügbar und korrespondiert mit EXK20 bei der Komprimierung.

2.5.5 Schlüsselverwaltung KMEXIT

Durch diese Benutzeroutine wird dem Dienstprogramm FLAM ein Schlüssel zur Ver-/Entschlüsselung zur Verfügung gestellt.

Damit ist der Anschluss an eine Schlüsselverwaltung unabhängig von FLAM möglich. Die verwendeten Schlüssel werden nicht protokolliert und treten somit nach außen nicht in Erscheinung.

2.6 Bi-/serielle Komprimierung BIFLAMK

Bei der bi-/seriellen Komprimierung werden keine Matrizen aufgebaut. Der Komprimierungseffekt wird durch den Vergleich der Originaldaten mit einem Muster und/oder durch serielle Komprimierung erzielt.

BIFLAMK arbeitet synchron, d.h. aus den Eingabedaten werden mit einem Aufruf direkt die Ausgabedaten erzeugt. Es benötigt für die Verarbeitung kein "Gedächtnis" über mehrere Aufrufe bzw. Sätze. Die bi-/serielle Komprimierung bzw. Dekomprimierung ist besonders geeignet, um in andere Produkte oder Applikationen eingebunden zu werden.

Durch den Verzicht auf die Matrizenbildung wird ein deutlich schlechterer Kompressionsgrad erzielt. Diesem Nachteil steht der Vorteil der Unabhängigkeit der Komprimatssätze gegenüber. In vielen Umgebungen

(Satzschnittstellen) ist die Unabhängigkeit der Komprimatssätze und die Flexibilität der Schnittstelle eine zwingende Voraussetzung, um die Integration einer Komprimierung zu ermöglichen.

Neben der Kompression werden von BIFLAMK noch zwei weitere Funktionen implizit angeboten, die in neuerer Zeit aus Gesichtspunkten der Datensicherheit und des Datenschutzes immer mehr an Bedeutung gewinnen. Alle Komprimatssätze sind gegenüber dem Original verschleiert und durch Checksummen gegenüber dem Komprimat und das Original gegen Verfälschung gesichert.

BIFLAMK bietet mehrere Varianten für die Komprimierung an. Sie können über den Funktionscode ausgewählt werden.

Als erstes wird eine rein serielle Komprimierung angeboten, die keine Mustersätze benötigt. Alle Komprimatssätze sind voneinander unabhängig und können einzeln dekomprimiert werden.

Als zweites wird eine biserielle Komprimierung angeboten, die optional an die Umgebung angepasst werden kann. Grundlage der biseriellen Komprimierung ist der byteweise Vergleich des Originalsatzes mit einem Muster.

Das Komprimat besteht im wesentlichen aus einer Bitmap, in der die Positionen aller gleichen Zeichen codiert sind, sowie dem Rest der verschiedenen Zeichen.

Die erste Option steuert die Nachbereitung des Rests. Entweder kann der Rest seriell nachkomprimiert oder einfach verschleiert werden.

Die serielle Nachkomprimierung kann entfallen, wenn der Aufwand an Rechenzeit zu hoch erscheint oder der Komprimierungsgrad ohne Nachkomprimierung ausreicht.

Die zweite Option steuert die Behandlung des Musters. Bei dynamischem Muster wird über jeden Mustersatz eine Checksumme gebildet und in das Komprimat aufgenommen. Dies verschlechtert etwas den Kompressionsgrad und benötigt mehr Rechenzeit. Es verbessert aber die Datensicherheit, indem Verfälschungen leichter erkannt werden. Außerdem ermöglicht es eine genauere Fehleranalyse, da zwischen Fehlern im Komprimat und im Muster unterschieden werden kann. Bei statischem Muster wird keine getrennte Checksumme über das Muster gebildet. Fehler im Muster können bei der Dekomprimierung nur noch als Checksummenfehler gegenüber dem Original erkannt werden.

Die dritte Option ermöglicht das Speichern von Mustersätzen im Komprimat. Beim Dekomprimieren werden diese Sätze wieder als Mustersätze abgelegt. Damit können Sequenzen von Sätzen (Dateien) mit BIFLAMK erzeugt werden, die von BIFLAMD ohne

zusätzliche Informationen (Muster) dekomprimiert werden können.

Eine Sequenz könnte so aufgebaut werden, dass zunächst ein Muster übergeben wird. Danach werden alle Sätze mit diesem statischen Muster biseriall mit Nachkomprimierung des Rests komprimiert.

Eine andere Sequenz für ein dynamisches Muster kann dadurch gebildet werden, dass zur Kompression der jeweilige Vorgehenssatz als Muster benutzt wird. Diese Sequenz ergibt recht gute Kompressionsgrade, wenn benachbarte Sätze ähnlich sind (Drucklisten, Erfassungsdateien). Dies hat allerdings den Nachteil, dass die einzelnen Komprimatssätze nicht mehr unabhängig sind. Die Sequenz kann nur noch im Ganzen dekomprimiert werden. Außerdem den Komprimatssätzen wird keine zusätzliche Information benötigt.

Nicht sinnvoll ist es, für jeden Satz einen eigenen Mustersatz abzuspeichern, da die Mustersätze nur seriell komprimiert werden können und zusätzlich das Komprimat für die Sätze gespeichert werden müsste.

2.7 Bi-/serielle Dekomprimierung BIFLAMD

BIFLAMD dekomprimiert die Komprimatssätze von BIFLAMK.

Da für die serielle Dekomprimierung kein Mustersatz (nebst Länge) benötigt wird, also zwei Parameter weniger vorhanden sind, muss BIFLAMD über den Funktionscode mitgeteilt werden, ob seriell oder biseriall dekomprimiert werden soll.

Damit eine fehlerfreie Dekomprimierung möglich ist, müssen die Komprimatssätze unverändert und in der gleichen Länge und mit dem gegebenenfalls dazugehörigen Mustersatz übergeben werden. Änderungen (Codetransformationen) dürfen an den Komprimats- und Mustersätzen nicht vorgenommen werden. Wenn Komprimat mit einem Filetransfer zwischen verschiedenen Rechnern ausgetauscht werden sollen, muss die Übertragung transparent sein.

BIFLAMD erkennt, ob ein Satz seriell oder biseriall komprimiert wurde und meldet einen Fehler, wenn der Funktionscode nicht dieser Syntax entspricht. Weiterhin werden Verfehlungen im Komprimat, im Muster und im Original mit Hilfe von Checksummen erkannt.

FLAM (MVS)

Benutzerhandbuch

Kapitel 3:

Schnittstellen

Inhalt

3.	Schnittstellen	5
3.1	Dienstprogramm FLAM	5
3.1.1	Parameter	7
3.1.2	JCL f r FLAM	47
3.1.2.1	Dynamische Dateizuweisung	50
3.1.3	Condition Codes	52
3.1.4	Dateinamen	52
3.1.4.1	Dateinamensliste	53
3.1.4.2	Wildcard-Syntax	54
3.1.4.3	Auswahlvorschrift bei Dekomprimierung	56
3.1.4.4	Umsetzvorschrift	57
3.1.4.5	Interne Dateinamen	60
3.1.5	Dateien f r gesplittete FLAMFILEs	60
3.1.5.1	Namensregeln beim Splitt	61
3.1.5.2	Dateiattribute beim Splitt	61
3.2	Unterprogrammschnittstelle FLAMUP	63
3.3	Satzschnittstelle FLAMREC	68

3.3.1	Funktion FLMOPN	71
3.3.2	Funktion FLMOPD	73
3.3.3	Funktion FLMOPF	76
3.3.4	Funktion FLMCLS	78
3.3.5	Funktion FLMDEL	79
3.3.6	Funktion FLMEME	80
3.3.7	Funktion FLMFKY	81
3.3.8	Funktion FLMFLU	82
3.3.9	Funktion FLMFRN	83
3.3.10	Funktion FLMGET	84
3.3.11	Funktion FLMGHD	85
3.3.12	Funktion FLMGKY	87
3.3.13	Funktion FLMGRN	88
3.3.14	Funktion FLMGTR	89
3.3.15	Funktion FLMGUH	90
3.3.16	Funktion FLMIKY	91
3.3.17	Funktion FLMLCR	92
3.3.18	Funktion FLMLOC	93
3.3.19	Funktion FLMPHD	94
3.3.20	Funktion FLMPKY	97

3.3.21	Funktion FLMPOS	98
3.3.22	Funktion FLMPUH	99
3.3.23	Funktion FLMPUT	100
3.3.24	Funktion FLMPWD	101
3.3.25	Funktion FLMQRY	102
3.3.26	Funktion FLMSET	104
3.3.27	Funktion FLMUPD	106
3.4	Benutzer Ein-/Ausgabe Schnittstelle	107
3.4.1	Funktion USROPN	108
3.4.2	Funktion USRCLS	110
3.4.3	Funktion USRGET	110
3.4.4	Funktion USRPUT	111
3.4.5	Funktion USRGKY	111
3.4.6	Funktion USRPOS	112
3.4.7	Funktion USRPKY	112
3.4.8	Funktion USRDEL	113
3.5	Benutzerausg nge	114
3.5.1	Eingabe Originaldaten EXK10	114
3.5.2	Ausgabe Komprimat EXK20	116
3.5.3	Ausgabe Originaldaten EXD10	118

3.5.4	Eingabe Komprimat EXD20	120
3.5.5	Schlüsselverwaltung KMEXIT	122
3.6	Bi-/serielle Komprimierung BIFLAMK	124
3.7	Bi-/serielle Dekomprimierung BIFLAMD	126
3.8	Utilities	128
3.8.1	FLAMCKV	128
3.8.2	FLAMCTAB	131
3.8.3	FLAMDIR	133

3. Schnittstellen

FLAM bietet eine Reihe von Schnittstellen, die es ermöglichen, das Produkt in unterschiedlichen Umgebungen und für verschiedene Aufgaben einzusetzen.

Die einfachste Anwendung ist der Aufruf über das EXEC-Kommando. Damit können vollständige Dateien komprimiert bzw. dekomprimiert werden.

Daneben bietet FLAM eine Reihe von Unterprogramm-Schnittstellen, die die Integration mit anderen Programmen und Produkten ermöglichen. Weiterhin können damit maßgeschneiderte Anwendungen entwickelt werden, indem FLAM in Steuerungsprogramme eingehängt wird.

Benutzerausgänge ermöglichen die Vor- und Nachbearbeitung der Originaldaten und Komprimierte, ohne den Umweg über Zwischendateien.

Der KMEXIT ermöglicht den Anschluss von FLAM an ein Verwaltungssystem zur Ver-/Entschlüsselung (z.B. PKI).

Alle Schnittstellen sind so ausgelegt, dass eine Benutzung von höheren Programmiersprachen wie COBOL oder C möglich ist. Nur wenn die Verwendung von Pointern unvermeidbar ist, muss die Schnittstelle in ASSEMBLER oder in C genutzt werden.

3.1 Dienstprogramm FLAM

Mit FLAM können vollständige Dateien komprimiert und Komprimierte wieder in vollständige Dateien rekonstruiert werden.

Als Originaldateien sind alle Datei- und Satzformate auf Platte und Band zugelassen, die vom Typ PS, PO oder VSAM sind. Außerdem werden Member aus PO-Bibliotheken unterstützt.

Über die Benutzerschnittstelle für den Dateizugriff (DEVICE=USER) ist es möglich, weitere Zugriffsmethoden zu unterstützen.

Sowohl die Originaldaten als auch die Komprimierte können an Benutzerausgängen auf einfache Art vor- bzw. nachbearbeitet werden. Dabei sind Benutzerausgänge Unterprogramme, die zur Laufzeit dynamisch aus einer Modulbibliothek (z.B. STEPLIB) nachgeladen werden.

Die Originaldaten können mit Hilfe von fest definierten und dynamisch ladbaren Übersetzungstabellen zeichenweise umcodiert werden.

Beim Dekomprimieren können die Datei- und Satzformate konvertiert werden. Dabei sind z.B. Umwandlungen von variablem in fixes Format oder von sequentieller in indexsequentielle Organisation möglich.

Die Komprimierte können in sequentiellen (PS, PO-Member, VSAM-ESDS,-RRDS) und indexsequentiiellen Dateien (VSAM-KSDS) mit beliebigen Satz- und Dateiformaten abgelegt werden.

Satz- und Dateiformat für die Komprimierte sind unabhängig vom Satz- und Dateiformat der Originaldateien.

Indexsequentielle Komprimatsdateien ermöglichen einen effizienten Direktzugriff auf die Originaldaten mit Hilfe der Satzchnittstelle, während sequentielle Komprimierte hervorragend für den Filetransfer insbesondere zwischen Rechnern mit verschiedenen Betriebssystemen geeignet sind.

FLAM Komprimierte sind immer heterogen kompatibel. Das heißt Komprimierte, die unter einem Betriebssystem erzeugt wurden, können immer auf allen anderen Betriebssystemen dekomprimiert werden, für die FLAM verfügbar ist. Gegebenenfalls können dabei die Satz- und Dateiformate beim Dekomprimieren konvertiert werden.

FLAM ist sowohl im Dialog als auch im Batch ablauffähig. Es kann sehr flexibel an die Erfordernisse des Benutzers angepasst werden. Dabei sind verschiedene Mechanismen für die Parametrisierung vorgesehen.

3.1.1 Parameter

Parameter können über die PARM-Schnittstelle der JCL gelesen werden. Damit ist die Eingabe auf 100 Bytes beschränkt und eignet sich für kurze Anweisungen.

Außerdem ist das Einlesen aus einer Parameterdatei vorgesehen.

Zusätzlich können die Parameter durch Generierung fest eingestellt werden (siehe: Standardwerte generieren).

Weiterhin können Dateieigenschaften auch über DD-Kommandos der JCL oder dem Dateikatalog definiert werden.

Bei der Verarbeitung werden die Parameter in folgender Reihenfolge ausgewertet:

1. Zunächst werden die Parameter aus der Default-Generierung genommen. Bei der Dekomprimierung werden diese Parameter von den im Fileheader gespeicherten Werten überschrieben, sofern dieser vorhanden ist.
2. Danach werden die Werte aus der Parameterdatei gelesen. Sie überschreiben ggf. die Werte von 1.
3. Die PARM-Eingabe beschreibt ihrerseits wieder die Angaben aus der Parameterdatei.
4. Die Angaben von Eigenschaften der Dateien im DD- oder ALLOCATE-Kommando oder der Angaben im Dateikatalog beschreiben nochmals die PARM-Eingabe.

Durch diese Hierarchie ist eine sehr flexible Bedienung möglich.

Unabhängig vom Eingabemedium werden die Parameter nach der gleichen Syntax interpretiert.

Es dürfen nur Großbuchstaben benutzt werden.

Die Parameter können in einer oder mehreren Zeilen bzw. Sätzen angegeben werden.

In jeder Zeile endet die Interpretation des Parameterstrings mit dem ersten Leerzeichen. Danach kann ein beliebiger Kommentar folgen.

Einzelne Parameter dürfen nicht durch Zeilenenden getrennt werden.

Die Verarbeitung der Parameter endet durch das Schlüsselwort "END" bzw. durch eine leere Eingabe (Länge=0) oder EOF für das Eingabemedium.

Es gibt Parameter mit oder ohne Schlüsselworte. Die Schlüsselworte und Werte können abgekürzt werden.

Die Schlüsselwortparameter können in zwei Schreibweisen angegeben werden, wie sie im MVS üblich sind:

```
parameter0,parameter1=wert1,parameter2=wert2,...
```

oder auch:

```
parameter0,parameter1(wert1),parameter2(wert2),...
.
```

Alle Parameter, die Zeichenfolgen aufnehmen (Dateinamen, Modulnamen usw.), werden mit Leerzeichen gefüllt, wenn "(NONE)" oder gar kein Wert angegeben wird:

```
parameter=(NONE), bzw. parameter(NONE),...
```

oder auch:

```
parameter=,... bzw. parameter(),...
```

Die Reihenfolge der Parameter ist beliebig, sofern nicht anders beschrieben.

Wird ein Parameter mehrfach angegeben, so kommt nur die letzte Angabe zur Wirkung.

Es müssen nur Parameter, die von den Standardwerten abweichen, angegeben werden.

Alle Strings (wie Namen, Satztrenner oder Filzeichen) können mit C'...' (Zeichendarstellung) oder X'...' (Hexwerte) angegeben werden.

Im folgenden sind alle Parameter in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt und beschrieben.

Die Parameter können abgekürzt werden, solange sie eindeutig bleiben. Andernfalls wird der erste bereinstimmende Eintrag genommen. Als Hilfe sind die maximal möglichen Abkürzungen mit angegeben.

Aus Kompatibilität zu FLAM auf anderen Betriebssystemen sind hier auch Parameter aufgeführt, die von FLAM auf MVS nicht unterstützt werden.

ACCESS	Zugriffsverfahren auf die Eingabe- bzw. Ausgabedatei.
ACC	<p>Mögliche Werte:</p> <p>LOG logisch Satz weiser Zugriff</p> <p>PHY physischer Block weiser Zugriff</p> <p>MIX physischer Zugriff mit logischer Entblockung</p> <p>Standard: LOG</p> <p>Gültig für: Komprimierung, Dekomprimierung</p> <p>Hinweis: Wird auf MVS ignoriert</p> <p>Alle Dateien werden logisch gelesen und geschrieben.</p>
BLKSIZE	Logische Blocklänge für die Komprimatsdatei.
BLKS	<p>Mögliche Werte:</p> <p>0 - 32760</p> <p>Standard: 0, die Blockungsgröße wird vom Datenverwaltungssystem errechnet.</p> <p>Gültig für: Komprimierung, Dekomprimierung</p> <p>Hinweis: Werte aus dem Dateikatalog oder der JCL haben stets Vorrang.</p>
CHECKALL	Komplette Prüfung einer FLAMFILE einschließlich
CHECKA	der Dekomprimierung und ggf. Entschlüsselung, aber ohne Dateiausgabe.
	Keine Werte
	Gültig für: Dekomprimierung
	Hinweis: wurde die FLAMFILE verschlüsselt, so ist der Schlüssel anzugeben.
	Der Parameter CHECKALL ist eine Kurzform für DECOMPRESS,FLAMOUT=*DUMMY,SHOW=ALL

CHECKFAST	Prüfung einer FLAMFILE auf Integrität und
CHECKF	Vollständigkeit ohne Dekomprimierung aber ggf. mit Entschlüsselung
	Keine Werte
	gültig für: Dekomprimierung
	Hinweis: Kann z.B. zur Prüfung nach File Transfers verwendet werden. Mit Angabe des Schlüssel wird zusätzlich die Entschlüsselung durchgeführt und es werden alle MACs geprüft.
	Der Parameter CHECKFAST ist eine Kurzform für DECOMPRESS,SHOW=DIR
CLIMIT	Minimale Komprimierung in Prozenten.
CLI	Mögliche Werte:
	0 - 90
	Standard: 0 kein Grenzwert
	gültig für: Komprimierung
	Hinweis: Wird die Komprimierung schlechter als der vorgegebene Grenzwert, so wird von FLAM eine Meldung erzeugt und der Condition Code 80 gesetzt.
	Die Komprimierung wird trotzdem ordnungsgemäß zu Ende geführt. Dieser Parameter wird nur bei INFO=YES ausgewertet.
CLODISP	Endeverarbeitung für Komprimatsdatei auf Band.
CLO	Mögliche Werte:
	REWIND Zur Rückspulen des Bandes an den Anfang.
	UNLOAD Zur Rückspulen des Bandes und entladen.
	LEAVE Nicht zur Rückspulen.

Standard: REWIND

G l t i g f r: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Wird zur Zeit ignoriert.

Eine M g l i c h k e i t dieser Steuerung ist ber JCL (DD-Statement) gegeben.

COMMENT

Angabe eines Kommentars.

COMM

Wird bei der Komprimierung in der Komprimatsdatei im Userheader (siehe FLMPUH, Kap. 3.3.21) gespeichert .
Bei der Dekomprimierung werden davon die ersten 54 Zeichen im Protokoll angezeigt (FLM0487).

M g l i c h e W e r t e:

1 - 256 Zeichen in der Form A'...', C'...', X'...' oder als String

Bei A'...' werden die Zeichen gem der internen FLAMtabelle E/A (siehe Anhang) in ASCII umkodiert.

Standard: kein Kommentar

G l t i g f r: Komprimierung

Hinweis: Dieser Parameter darf bei Einsatz des KMEXITs nicht verwendet werden.

COMPRESS

Komprimieren

C

keine Werte

g l t i g f r: Komprimierung

CRYPTOKEY

Schl ssel zur Ver- bzw. Entschl sselung des Komprimats

CRYPTOK

Mit der Angabe des Schl ssels wird bei der Komprimierung das eingestellte (siehe Parameter CRYPTOMODE) oder das bei der Dekomprimierung erkannte Verschl sselungsverfahren aktiviert.

M g l i c h e W e r t e

1 - 64 Zeichen in der Form A'...', C'...', X'...' oder als String

Bei A'...' werden die Zeichen gem der internen FLAMtabelle E/A (siehe Anhang) in ASCII umkodiert.

Standard: kein Schlüssel

Gültig für: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass abdruckbare Zeichen nationaler Zeichensätze auch bei der Dekomprimierung identisch (d.h. binär-kompatibel) eingegeben werden müssen. Für heterogenen Austausch empfehlen wir die hexadezimale Eingabe X'...'.

CRYPTOMODE

Art des Verschlüsselungsverfahrens

CRYPTOM

Mögliche Werte:

AES Advanced Encryption Standard

FLAM das interne FLAM Verfahren

Standard: FLAM

Gültig für: Komprimierung.

Hinweis: AES wurde mit FLAM V4.0 eingeführt und ist in älteren Versionen nicht entschlüsselbar.

Die Verschlüsselung wird erst durch Angabe eines Schlüssels (Parameter CRYPTOKEY) aktiviert. Das Verschlüsselungsverfahren ist im Komprimat gespeichert und muss zur Dekomprimierung nicht angegeben werden.

Verschlüsselung setzt MODE=ADC oder NDC voraus. Ohne Angabe des Kompressionsmodus wird ADC eingestellt.

CRYPTOMODE

Art des Verschlüsselungsverfahrens

CRYPTOM

Mögliche Werte:

AES Advanced Encryption Standard

FLAM das interne FLAM Verfahren

Standard: FLAM

Gültig für: Komprimierung.

Hinweis: AES wurde mit FLAM V4.0 eingeführt und ist in lateren Versionen nicht entschlüsselbar.

DATACLAS Data Storage Class zur Allokation der Komprimatsdatei

DATAAC Mögliche Werte:

name Name der Klasse

Gehtig für: Komprimierung

Hinweis: Dieser Parameter setzt ein aktives SMS des Betriebssystems voraus.

DEVICE Gerätezuordnung für die Komprimatsdatei.

DEV Mögliche Werte:

DISK Plattenstation

TAPE Bandstation

FLOPPY Diskettenstation

STREAMER Streamertape

USER Benutzerspezifische Ein-/Ausgabe

Standard: DISK

Gehtig für: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Dieser Parameter ist für Dateien im MVS nicht notwendig. Der Gerätetyp wird automatisch über das DMS zugeordnet. Wenn die Benutzerschnittstelle für Ein-/Ausgabe aktiviert werden soll, muss DEVICE=USER angegeben werden (siehe: Benutzer Ein-/Ausgabeschnittstelle).

DISPA Abnormal Disposition der Komprimatsdatei (siehe MVS JCL-Handbuch).

DISPA Mögliche Werte:

CATLG Katalogisieren

DELETE Löschen

KEEP Beibehalten

UNCATLG Entkatalogisieren

Standard: wie im z/OS eingestellt
 Gültig für: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Dieser Parameter wird ignoriert, wenn eine Datei bereits in der JCL angegeben ist.

DISPN Normal Disposition der Komprimatsdatei (siehe MVS JCL-Handbuch).

DISPN Mögliche Werte:

CATLG	Katalogisieren
DELETE	Löschen
KEEP	Beibehalten
UNCATLG	Entkatalogisieren

Standard: wie im z/OS eingestellt
 Gültig für: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Dieser Parameter wird ignoriert, wenn eine Datei bereits in der JCL angegeben ist.

DISPS DISP-Status der Komprimatsdatei. Regelt den Zugriff auf die Datei (siehe MVS JCL-Handbuch).

DISPS Mögliche Werte:

NEW	neue Datei
SHR	Mehrbenutzbar
OLD	Exklusiv
MOD	Anhängend

Standard: SHR bei Eingabe, OLD oder NEW bei Ausgabe.
 FLAM erkennt selbst, ob die Datei bereits katalogisiert ist.

Gültig für: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Dieser Parameter wird ignoriert, wenn die Datei bereits in der JCL angegeben ist.

DSORG	Dateiorganisation für die Komprimatsdatei.										
DS	Mögliche Werte: <table> <tr> <td>PS</td> <td>sequentiell</td> </tr> <tr> <td>ESDS</td> <td>VSAM-ESDS</td> </tr> <tr> <td>KSDS</td> <td>VSAM-KSDS</td> </tr> <tr> <td>LDS</td> <td>VSAM-LDS</td> </tr> <tr> <td>RRDS</td> <td>VSAM-RRDS</td> </tr> </table> <p>Standard: PS</p> <p>Gültig für: Komprimierung</p> <p>Hinweis: Werte aus dem Dateikatalog oder der JCL haben stets Vorrang.</p>	PS	sequentiell	ESDS	VSAM-ESDS	KSDS	VSAM-KSDS	LDS	VSAM-LDS	RRDS	VSAM-RRDS
PS	sequentiell										
ESDS	VSAM-ESDS										
KSDS	VSAM-KSDS										
LDS	VSAM-LDS										
RRDS	VSAM-RRDS										
EXD10	Benutzerausgang zur Bearbeitung der dekomprimierten Daten aktivieren.										
EXD1	Mögliche Werte: <table> <tr> <td>name</td> <td>Name des Moduls (max. 8 Zeichen)</td> </tr> </table> <p>Standard: kein Benutzerausgang</p> <p>Gültig für: Dekomprimierung</p> <p>Der Modul wird dynamisch geladen.</p>	name	Name des Moduls (max. 8 Zeichen)								
name	Name des Moduls (max. 8 Zeichen)										
EXD20	Benutzerausgang zur Bearbeitung des Komprimats aktivieren.										
EXD2	Mögliche Werte: <table> <tr> <td>name</td> <td>Name des Moduls (max. 8 Zeichen)</td> </tr> </table> <p>Standard: kein Benutzerausgang</p> <p>Gültig für: Dekomprimierung</p> <p>Der Modul wird dynamisch geladen.</p>	name	Name des Moduls (max. 8 Zeichen)								
name	Name des Moduls (max. 8 Zeichen)										
EXK10	Benutzerausgang zur Bearbeitung der Originaldaten aktivieren.										
EXK1	Mögliche Werte:										

name Name des Moduls (max. 8 Zeichen)

Standard: kein Benutzerausgang

G l t i g f r : Komprimierung

Der Modul wird dynamisch geladen.

EXK20

Benutzerausgang zur Bearbeitung des Komprimats aktivieren.

EXK2

M g l i c h e W e r t e :

name Name des Moduls (max. 8 Zeichen)

Standard: kein Benutzerausgang

G l t i g f r : Komprimierung

Der Modul wird dynamisch geladen.

FILEINFO

Dateinamen des Originals in Fileheader bernehmen.

FI

M g l i c h e W e r t e :

YES Dateinamen in / aus FLAM-Fileheader bernehmen.

NO Dateinamen nicht bernehmen (bei Komprimierung). Bei der Dekomprimierung wird ein Dateiname erzeugt (FILE0001-FILE9999), der f r Umsetzregeln verwendet werden kann.

Standard: YES

G l t i g f r : Komprimierung, Dekomprimierung

FLAMCODE

Code der Flamsyntax.

FLAMC

M g l i c h e W e r t e :

EBCDIC Flamsyntax wird in EBCDIC-Code erzeugt

ASCII Flamsyntax wird in ASCII-Code erzeugt

Standard: EBCDIC

Gltig fr: Komprimierung

Hinweis: Liegen die Originaldaten im ASCII-Zeichensatz vor, werden mit FLAMCODE=ASCII h here Komprimierungswerte erreicht.

FLAMDDN

Symbolischer Dateiname fr die Komprimatsdatei.

FLAMD

M gliche Werte:

DD-NAME bis max. 8 Zeichen

> DD-Name bis max. 7 Zeichen (Dekomprimierung)

Standard: FLAMFILE

Gltig fr: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Wurde im DD-Kommando der JCL ein anderer Name als FLAMFILE angegeben, kann er hier eingegeben werden.

Bei der Dekomprimierung bedeutet '>' vor dem DD-Namen, dass die Datei eine Liste von Komprimatsdateinamen enth lt.

FLAMFILE

Dateiname fr die Komprimatsdatei.

FL

M gliche Werte:

Dateiname bis max. 54 Zeichen

> Dateiname bis max. 53 Zeichen

*DUMMY

Standard: kein Name

Gltig fr: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Die Angabe des Dateinamens ist alternativ zur Zuordnung der Datei ber ein DD-Statement. Sie kann eine Umsetzregel fr Dateinamen enthalten (siehe Kapitel 3.1.4). Zur Dekomprimierung kann der Name in Wildcard-Syntax angegeben werden.

Ein '>' vor dem Dateinamen hei t, die Datei enth lt eine Namensliste von zu dekomprimierenden Dateien.

Bei *DUMMY erfolgt keine Datenausgabe in eine Datei (entspricht dem Dateikommando //ddname DD DUMMY).

Ansonsten: wird in der JCL eine DD-Anweisung für FLAMFILE (oder gemäß der FLAMDDN-Angabe) gefunden, wird die dort angegebene Datei verwendet!

FLAMIN

Dateiname für die Eingabedatei der Komprimierung.

FLAMI

Mögliche Werte:

Dateiname bis max. 54 Zeichen

> Dateiname bis max. 53 Zeichen

*DUMMY

Standard: kein Name

Gültig für: Komprimierung

Hinweis: Die Angabe des Dateinamens ist alternativ zur Zuordnung der Datei über ein DD-Statement. Der Dateiname kann in Wildcard-Syntax angegeben sein (siehe Kapitel 3.1.4).

Ein '>' vor dem Dateinamen heißt, die Datei enthält eine Namensliste von zu komprimierenden Eingabedateien.

Bei *DUMMY wird keine Datei geöffnet, es wird sofort auf EOF (End-of-File) verzweigt (entspricht dem Dateikommando //ddname DD DUMMY).

Ansonsten: wird in der JCL eine DD-Anweisung für FLAMIN (oder gemäß der IDDN-Angabe) gefunden, wird die dort angegebene Datei verwendet!

FLAMOUT

Dateiname für die Ausgabedatei der Dekomprimierung.

FLAMO

Mögliche Werte:

Dateiname bis max. 54 Zeichen

*DUMMY

Standard: kein Name

Gültig für: Dekomprimierung

Hinweis: Die Angabe des Dateinamens ist alternativ zur Zuordnung der Datei über ein DD-Statement. Sie kann

eine Umsetzregel für Dateinamen enthalten (siehe Kapitel 3.1.4).

Bei *DUMMY erfolgt keine Datenausgabe in eine Datei, (entspricht dem Dateikommando //ddname DD DUMMY).

Ansonsten: wird in der JCL eine DD-Anweisung für FLAMOUT (oder gemäß der ODDN-Angabe) gefunden, wird die dort angegebene Datei verwendet!

HEADER

Fileheader erzeugen.

HE

Mögliche Werte:

YES Fileheader erzeugen

NO keinen Fileheader erzeugen

Standard: YES

Gültig für: Komprimierung

Hinweis: Der Header besteht aus max. vier Teilen. Der erste Teil ist unabhängig vom Betriebssystem und enthält kompatible Dateiattribute. Der zweite Teil ist betriebssystemabhängig und enthält spezielle Dateiattribute, die für das jeweilige Betriebssystem spezifisch sind. Der dritte Teil ist optional und enthält, durch den Parameter FILEINFO gesteuert, den Dateinamen. Der vierte Teil ist ebenfalls optional und enthält den Userheader (wg. COMMENT, KMEXIT).

FLAM bzw. FLAMUP werten den Fileheader aus, um die Datei möglichst mit den gleichen Eigenschaften wieder herzustellen. Das ist am einfachsten, wenn die Datei in der ursprünglichen Systemumgebung rekonstruiert werden soll, weil in diesem Fall auf den zweiten, betriebssystemspezifischen Teil des Headers zurückgegriffen werden kann. In allen anderen Fällen kann nur der erste Teil ausgewertet werden und die systemneutralen Attribute auf die systemspezifischen abgebildet werden.

HEADER=YES ist Voraussetzung für SECUREINFO=YES, da nur dann die zusätzlichen Daten mit der Syntax verknüpft werden können (wird ggf. selbstständig gesetzt).

HELP

Hilfe, Parameter ausgeben.

Keine Werte.

Gültig für: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Wenn die Hilfe-Funktion in der ersten Eingabezeile angefordert wird, werden die generierten FLAM-Parameter mit ihren Werten ausgegeben und das Programm danach beendet.

IBLKSIZE	Logische Blocklänge für die Eingabedatei.
IBLK	Mögliche Werte: 0 bis 32760 Standard: 32760 Byte Gültig für: Komprimierung Hinweis: Dieser Parameter ist für katalogisierte Dateien im MVS nicht notwendig.
ICLOSDISP	Endeverarbeitung für Eingabedatei auf Band.
ICLO	Mögliche Werte: REWIND Zur Wickspulen des Bandes an den Anfang UNLOAD Zur Wickspulen des Bandes und entladen LEAVE Nicht zur Wickspulen Standard: REWIND Gültig für: Komprimierung Hinweis: Wird zur Zeit ignoriert. Eine Möglichkeit dieser Steuerung ist über JCL (DD-Statement) gegeben.
IDDN	Symbolischer Dateiname für die Eingabedatei. Mögliche Werte: DD-NAME bis max. 8 Zeichen > DD-Name bis max. 7 Zeichen Standard: FLAMIN Gültig für: Komprimierung Hinweis: Wurde im DD-Kommando der JCL ein anderer Name als FLAMIN angegeben, kann er hier eingegeben werden. Ein '>' vor dem Dateinamen heißt, die Datei enthält eine Liste von Dateinamen zu komprimierender Dateien.

IDevice

Gerätezuordnung für die Eingabedatei.

IDev

Mögliche Werte:

DISK	Plattenstation
TAPE	Bandstation
FLOPPY	Diskettenstation
STREAMER	Streamertape
USER	Benutzerspezifische Ein-/Ausgabe

Standard: DISK

Gültig für: Komprimierung

Hinweis: Dieser Parameter ist für katalogisierte Dateien im MVS nicht notwendig. Der Gerätetyp wird automatisch über das Datenverwaltungssystem zugeordnet. Wenn die Benutzerschnittstelle Ein-/Ausgabe aktiviert werden soll, muss `IDevice=USER` angegeben werden (siehe: Benutzer Ein-/Ausgabeschnittstelle).

IDSORG

Dateiorganisation für die Eingabedatei.

Mögliche Werte:

PS	sequentiell
ESDS	VSAM-ESDS
KSDS	VSAM-KSDS
LDS	VSAM-LDS
RRDS	VSAM-RRDS

Standard: PS

Gültig für: Komprimierung

Hinweis: Dieser Parameter ist für katalogisierte Dateien im MVS nicht notwendig.

IKEYLEN	Schlüsselänge der Eingabedatei.
IKEYL	Mögliche Werte: 0, 1 - 255 Standard: 0 = Kein Schlüssel Gültig für: Komprimierung Hinweis: Dieser Parameter ist für katalogisierte Dateien im MVS nicht notwendig. Die Schlüsselänge wird aus dem Katalog entnommen.
IKEYPOS	Schlüsselposition der Eingabedatei.
IKEYP	Mögliche Werte: 0, 1 bis Satzlänge minus Schlüsselänge Standard: 1 wenn Schlüssel vorhanden; sonst 0 Gültig für: Komprimierung Hinweis: Dieser Parameter ist für katalogisierte Dateien im MVS nicht notwendig. Die Schlüsselposition wird aus dem Katalog entnommen. Die Position des Satzschlüssels wird unabhängig von den Eigenarten des Betriebssystems immer als Position in den Nutzdaten definiert. Das erste Byte hat die Position 1.
INFO	Steuerung der Protokollierung.
I	Mögliche Werte YES Meldungen und Statistik erzeugen und ausgeben. NO keine Meldungen ausgeben HOLD Die Parameter zur Komprimierung oder Dekomprimierung ausgeben, aber die Komprimierung bzw. Dekomprimierung nicht durchführen Standard: YES Gültig für: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Der INFO-Parameter sollte in der ersten Eingabezeile stehen, da er sonst für die Protokollierung der Parametereingaben ohne Wirkung ist. Die Statistik gibt Auskunft über benötigte Programmlaufzeit und Rechenzeit. Außerdem werden Satz- und Byteanzahl der Eingabe und Ausgabe ermittelt. Beim Dekomprimieren von relativen Dateien wird zusätzlich noch die um die Lücken verminderte Satzanzahl ausgewiesen. Beim Konvertieren in ein fixes Format wird die gegebenenfalls geänderte Byteanzahl ausgegeben.

INFO ist durch den erweiterten Parameter SHOW abgelöst worden.

IRECDEL

Satztrenner für Eingabedatei.

IRECD

Mögliche Werte:

String bis 4 Zeichen

Standard: kein Satztrenner

Gehtig für: Komprimierung

Hinweis: Wird von FLAM unter MVS nicht ausgewertet.

IRECFM

Satzformat für die Eingabedatei.

Mögliche Werte:

F fixe Satzlänge

V variable Satzlänge

U Satzlänge undefiniert

FB fix geblockt

VB variabel geblockt

VBS variabel spanned

FBS fix standard

Standard: VB, variabel geblocktes Satzformat

Gehtig für: Komprimierung

Hinweis: Dieser Parameter ist für katalogisierte Dateien im MVS nicht notwendig.

IRECFORM	Satzformat f r die Eingabedatei.
IRECF	M gliche Werte:
	FIX fixe Satzl nge
	VAR variable Satzl nge
	UNDEF Satzl nge undefiniert
	FIXBLK fix geblockt
	VARBLK variabel geblockt
	VARSPAN variabel spanned
	FIXS fix standard
	Standard: VARBLK, variabel geblocktes Satzformat
	G ltig f r: Komprimierung
	Hinweis: Dieser Parameter ist f r katalogisierte Dateien im MVS nicht notwendig.
IRECSIZE	Satzl nge der Eingabedatei (netto, ohne Satzl ngenfelder).
IRECS	M gliche Werte:
	0 bis 32760
	Standard: 32752
	G ltig f r: Komprimierung
	Hinweis: Dieser Parameter ist f r katalogisierte Dateien im MVS nicht notwendig.
KEYDISP	Schl sselbehandlung beim Dekomprimieren
KEYD	M gliche Werte
	OLD Die S tze der Originaldatei werden wieder so erzeugt, wie sie eingelesen wurden (Schl ssel + Daten).
	DEL Wenn die Originaldatei eine Schl ssell nge ungleich 0 aufweist, wird der Schl ssel entfernt.

NEW Wenn die Ausgabedatei eine Schlüsselungleich 0 aufweist, wird an der Schlüsselposition in der Schlüssel eine fortlaufende Satznummer als abdruckbarer Schlüssel generiert.

Standard: OLD

Geht für: Dekomprimierung

Hinweis: Damit wird die automatische Konvertierung von sequentiellen in indexsequentielle Dateien und umgekehrt vereinfacht bzw. ermöglicht.

KEYLEN

Schlüssel einer indexsequentiellen Komprimatsdatei.

KEYL

Mögliche Werte:

0, 1 - 255

Standard: 0 (Kein Schlüssel)

Geht für: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Bei einer indexsequentiellen Komprimatsdatei muss der Schlüssel am Satzanfang stehen. Die Schlüssel sollte der Summe der Längen aller Teilschlüssel + 1 der Originaldatei entsprechen. Es ist jedoch zulässig, von dieser Regel abzuweichen. Wenn sequentielle Dateien in indexsequentielle Komprimatsdateien abgelegt werden sollen, ist eine Schlüsselgröße von 5 Bytes ausreichend.

KMEXIT

Anwendungsprogramm zur Schlüsselverwaltung bei Ver-/Entschlüsselung aktivieren.

KME

Mögliche Werte:

name Name des Moduls (max. 8 Zeichen)

Standard: kein Exit

Geht für: Verschlüsselung, Entschlüsselung

Der Modul wird dynamisch geladen.

Hinweis: Hiermit kann ein Schlüssel zur Ver-/Entschlüsselung bereitgestellt werden (siehe Kap. 3.5.5). Dieser Schlüssel beschreibt eine evtl. CRYPTOKEY-Angabe.

KMPARM

Parameter für den KMEXIT

KMP

Diese Parameter werden an das Anwendungsprogramm zur Schlüsselverwaltung übergeben (siehe Kapitel 3.5.5 KMEXIT).

Mögliche Werte:

1 - 256 Zeichen in der Form A'...', C'...', X'...' oder als String

Bei A'...' werden die Zeichen gemäß der internen FLAMtabelle E/A (siehe Anhang) in ASCII umkodiert.

Standard: keine Parameter

Geht für: Verschlüsselung, Entschlüsselung

Hinweis: Dieser Parameter beschreibt eine evtl. COMMENT-Angabe.

MAXBUFFER

Maximale Größe der Komprimierungs-Matrix bei MODE=CX8, VR8

MAXB

Entweder Angabe eines Wertes zwischen 0 und 7

Wert:	0	1	2	3	4	5	6	7
entspricht	32	32	64	128	256	512	1024	2048
Kbyte:								

oder

Angabe der Matrixgröße in KBytes:

Minimaler Wert: 8; maximaler Wert 2047

oder

Angabe der Matrixgröße in Bytes:

Minimaler Wert: 2048

Standard: 64 KByte

Gltig fr: Komprimierung im Mode CX8/VR8

Hinweis: Da beim Dekomprimieren ein gleich groer Puffer benigt wird, ist eine Komprimatsdatei nur dann heterogen kompatibel, wenn auf dem Zielsystem die Puffergr e zul ssig ist.

Im Mode ADC werden 64 KB verwendet.

Im MVS werden zur Beschleunigung Doppelpuffer angelegt, d.h. der Speicherbedarf ist doppelt so gro wie MAXB.

Die Information ist im Komprimat gespeichert und muss zur Dekomprimierung nicht angegeben werden.

MAXRECORDS

Maximale Anzahl von S tzen, die zusammen in einer

MAXR

Matrix komprimiert werden.

M gliche Werte:

1 - 255	f r MODE=CX7, CX8, VR8
1 - 4095	f r MODE=ADC, NDC

Standard: 255, 4095

Gltig fr: Komprimierung

Gr ere Werte werden auf das erlaubte Maximum reduziert.

Hinweis: Sinnvoll z.B. bei VSAM-KSDS Komprimatsdateien zur Performance Optimierung bei Direktzugriffen.

MAXSIZE

Maximale Satzl nge f r die Komprimatsdatei.

MAXS

(Netto, ohne Satzl ngenfelder)

M gliche Werte:

80 - 32760

Standard: 512 Bytes

G l t i g f r: Komprimierung

Hinweis: Die Satzlänge der Komprimatsdatei ist unabhängig von der Satzlänge der Originaldatei. Dieser Parameter sollte deshalb ausschließlich aus Gesichtspunkten der Effizienz und Funktionalität gewählt werden. Durch die Erfordernisse eines Filetransfers können andere Satzlängen optimal oder notwendig sein (z.B: 80 Bytes für RJE).

MAXS ist insbesondere bei FLAMFILES variabler Satzlänge von Bedeutung (V,VB,VBS und VSAM-ESDS, -KSDS), da standardmäßig auch bei größerer max. Satzlänge (LRECL) im Katalogeintrag FLAM den Defaultwert (512 Byte) beibehalten.

MGMTCLAS

Management Class zur Allokation der Komprimatsdatei

MGMTC

Mögliche Werte:

name Name der Klasse

G l t i g f r: Komprimierung

Hinweis: Dieser Parameter setzt ein aktives SMS des Betriebssystems voraus.

MODE

Komprimierungsvariante.

MO

Mögliche Werte:

ADC 8-Bit Komprimat höchster Effizienz

NDC keine Komprimierung

CX7 transformierbares 7-Bit Komprimat

CX8 8-Bit Komprimat (Laufzeit optimiert)

VR8 8-Bit Komprimat (Speicherplatz optimiert)

Standard: ADC

G l t i g f r: Komprimierung

Hinweis: Der Modus der Komprimierung ist besonders bei Datenübertragung von Bedeutung. Lokal sollten nur die 8-Bit-Codierungen des Komprimats (CX8/VR8/ADC) benutzt werden (höhere Effizienz).

Bei der Übertragung auf transparenten Leitungen ist ebenfalls der Modus (CX8/VR8/ADC) zu benutzen.

Bei der Übertragung von komprimierten Textdaten (nur druckbare Zeichen, keine Steuerzeichen und Tabulatorzeichen) über nicht transparente Leitungen, kann die 7-Bit Codierung (CX7) verwendet werden. Eine im CX7-Modus erzeugte FLAMFILE kann und darf während eines Filetransfers im Zeichensatz umcodiert werden. Bei der Dekomprimierung werden die Daten dann in diesem Zeichensatz erstellt.

Da der CX7-Mode keine sicheren binären Checksummen enthalten kann, muss das verwendete File Transfer Programm für Integrität und Vollständigkeit sorgen. Ansonsten könnten veränderte Daten zu einem Fehler bei der Dekomprimierung führen.

NDC (keine Kompression) ist sinnvoll bei Daten, die nicht (oder nur unwesentlich) komprimiert werden können, z.B. bei erneuter Kompression von FLAMFILES. Die Daten werden aber gemäß der FLAM-Syntax für ADC-Komprimierte verpackt, verschleiert, gesichert und ggf. zusätzlich verschlüsselt.

MO=ADC/NDC ist erforderlich für CRYPTOMODE=AES oder SECUREINFO=YES.

Die Information ist im Komprimat gespeichert und muss zur Dekomprimierung nicht angegeben werden.

MSGDDN

Symbolischer Dateiname für die Meldungsabgabedatei.

MSGD

Mögliche Werte:

DD-NAME bis max. 8 Zeichen

Standard: FLPRINT

Gültig für: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Wurde im DD-Kommando der JCL ein anderer Name als FLPRINT angegeben, kann er hier eingegeben werden.

MSGDISP

Geräteauswahl für die Meldungsabgabe.

MSGD

Mögliche Werte:

TERMINAL Wird zur Zeit nicht unterstützt.

MSGFILE Ausgabe in die Listdatei
SYSTEM Ausgabe auf die Konsole mit WTO,
 ROUTCDE=11

Standard: MSGFILE

G l t i g f r: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Der MSGDISP-Parameter sollte in der ersten Eingabezeile stehen, da er sonst keine Wirkung hat.

MSGFILE	Dateiname für die Meldungsausgabedatei.
MSGF	<p>Mögliche Werte:</p> <p>Dateiname bis max. 54 Zeichen</p> <p>Standard: kein Name</p> <p>Gültig für: Komprimierung, Dekomprimierung</p> <p>Hinweis: Die Angabe des Dateinamens ist alternativ zur Zuordnung der Datei über ein DD-Statement.</p> <p>Wird in der JCL eine DD-Anweisung für FLPRINT (oder gemäß der MSGDDN-Angabe) gefunden, wird die dort angegebene Datei verwendet!</p>
OBLKSIZE	Blocklänge für die Ausgabedatei.
OBLK	<p>Mögliche Werte:</p> <p>0 bis 32760</p> <p>Standard: 0 bzw. der Wert aus Fileheader</p> <p>Gültig für: Dekomprimierung</p> <p>Hinweis: Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn die Blockgröße gegenüber dem Original verändert werden soll. Werte aus dem Dateikatalog haben stets Vorrang. Bei 0 errechnet das Datenverwaltungssystem die optimale Blockung.</p>
OCLOSDISP	Endeverarbeitung für Ausgabedatei auf Band.
OCLO	<p>Mögliche Werte:</p> <p>REWIND Zurückspulen des Bandes an den Anfang</p> <p>UNLOAD Zurückspulen des Bandes und entladen</p> <p>LEAVE Nicht zurückspulen</p> <p>Standard: REWIND</p> <p>Gültig für: Dekomprimierung</p>

Hinweis: Wird zur Zeit nicht unterst tzt. Eine M glichkeit der Steuerung ist ber JCL (DD-Statement) gegeben.

ODATACLAS

Data Storage Class zur Allokation der Ausgabedatei

ODATAC

M gliche Werte:

name Name der Klasse

G ltig f r: Dekomprimierung

Hinweis: Dieser Parameter setzt ein aktives SMS des Betriebssystems voraus.

ODDN

Symbolischer Dateiname f r die Ausgabedatei.

M gliche Werte:

DD-NAME bis max. 8 Zeichen

Standard: FLAMOUT

G ltig f r: Dekomprimierung

Hinweis: Wurde im DD-Kommando der JCL ein anderer Name als FLAMOUT angegeben, kann er hier eingegeben werden.

ODEVICE

Ger tezuordnung f r die Ausgabedatei.

ODEV

M gliche Werte:

DISK Plattenstation

TAPE Bandstation

FLOPPY Diskettenstation

STREAMER Streamertape

USER Benutzer Ein-/Ausgabe

Standard: DISK

G ltig f r: Dekomprimierung

Hinweis: Dieser Parameter ist für katalogisierte Dateien im MVS nicht notwendig.

Wenn die Benutzerschnittstelle für Ein-/Ausgabe aktiviert werden soll, muss ODEVICE=USER angegeben werden (siehe: Benutzer Ein-/Ausgabeschnittstelle).

ODISPA Abnormal Disposition der Ausgabedatei (siehe MVS JCL-Handbuch).

ODISPA Mögliche Werte:

CATLG Katalogisieren

DELETE Löschen

KEEP Beibehalten

UNCATLG Entkatalogisieren

Standard: wie im z/OS eingestellt

Geht für: Dekomprimierung

Hinweis: Dieser Parameter wird ignoriert, wenn eine Datei bereits in der JCL angegeben ist.

ODISPN Normal Disposition der Ausgabedatei (siehe MVS JCL-Handbuch).

ODISPN Mögliche Werte:

CATLG Katalogisieren

DELETE Löschen

KEEP Beibehalten

UNCATLG Entkatalogisieren

Standard: wie im z/OS eingestellt

Geht für: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Dieser Parameter wird ignoriert, wenn eine Datei bereits in der JCL angegeben ist.

ODISPS DISP-Status der Ausgabedatei. Regelt den Zugriff auf die Datei (siehe MVS JCL-Handbuch).

ODISPS M gliche Werte:

NEW	neue Datei
SHR	Mehrbenutzbar
OLD	Exklusiv
MOD	Anh ngend

Standard: OLD, bzw. NEW
FLAM erkennt selbst, ob die Datei bereits katalogisiert ist.

G ltig f r: Dekomprimierung

Hinweis: Dieser Parameter wird ignoriert, wenn eine Datei bereits in der JCL angegeben ist.

ODSORG Dateioorganisation f r die Ausgabedatei.

ODSO M gliche Werte:

PS	sequentiell
ESDS	VSAM-ESDS
KSDS	VSAM-KSDS
LDS	VSAM-LDS
RRDS	VSAM-RRDS

Standard: PS

G ltig f r: Dekomprimierung

Hinweis: Angaben des Dateikatalogs oder der JCL haben Vorrang.

OKEYLEN Schl ssel nge der Ausgabe-Originaldatei.

OKEYL M gliche Werte:

0, 1 - 255

Standard: 8 bzw. der Wert aus Fileheader

G l t i g f r: Dekomprimierung

Hinweis: Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn die Schl ssel nge gegen ber dem Original ver ndert werden soll.

Angaben des Dateikatalogs oder der JCL haben Vorrang.

OKEYPOS

Schl sselposition der Ausgabe-Originaldatei.

OKEYP

M gliche Werte:

0, 1 bis Satz l nge minus Schl ssel nge

Standard: 1 bzw. der Wert aus Fileheader

G l t i g f r: Dekomprimierung

Hinweis: Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn die Schl sselposition gegen ber dem Original ver ndert werden soll. Die Position des Satzschl ssel wird unabh ngig von den Eigenarten des Betriebssystems immer als Position in den Nutzdaten definiert. Das erste Byte hat die Position 1.

Angaben des Dateikatalogs oder der JCL haben Vorrang.

OMGMTCLAS

Management Class zur Allokation der Ausgabedatei

OMGMTC

M gliche Werte:

name Name der Klasse

G l t i g f r: Dekomprimierung

Hinweis: Dieser Parameter setzt ein aktives SMS des Betriebssystems voraus.

ORECDEL

Satztrenner f r Ausgabedatei.

ORECD

M gliche Werte:

String bis 4 Zeichen

Standard: kein Satztrenner

G l t i g f r: Dekomprimierung

Hinweis: Wird von FLAM unter MVS nicht ausgewertet.

ORECFM

Satzformat für die Ausgabedatei.

Mögliche Werte:

F	fixe Satzlänge
V	variable Satzlänge
U	Satzlänge undefiniert
FB	fix geblockt
VB	variabel geblockt
VBS	variabel spanned
FBS	fix standard

Standard: Format wie im Fileheader, sonst VB

Gültig für: Dekomprimierung

Hinweis: Angaben des Dateikatalogs oder der JCL haben Vorrang.

ORECFORM

Satzformat für die Ausgabedatei.

ORECFO

Mögliche Werte:

FIX	fixe Satzlänge
VAR	variable Satzlänge
UNDEF	Satzlänge undefiniert
FIXBLK	fix geblockt
VARBLK	variabel geblockt
VARSPAN	variabel spanned
FIXS	fix standard

Standard: VARBLK oder Wert aus Fileheader

Gültig für: Dekomprimierung

Hinweis: Angaben des Dateikatalogs oder der JCL haben Vorrang.

ORECSIZE	Satzlänge für die Ausgabedatei.
ORECS	(Netto, ohne Satzlengthfelder) Mögliche Werte: 1 bis 32760 Standard: 32752 Bytes oder Wert aus Fileheader Gültig für: Dekomprimierung Hinweis: Angaben des Dateikatalogs oder der JCL haben Vorrang.
OSPACE1	Primäre Speicherallokation der Ausgabedatei in Megabyte Mögliche Werte: 1 - 4095 Standard: 4 oder Wert aus Fileheader Gültig für: Dekomprimierung Hinweis: Im z/OS erzeugte Komprimatsdateien enthalten die Dateigröße der Originaldatei im Fileheader. OSPACE1 hat dann Vorrang und beschreibt den gespeicherten Wert.
OSPACE2	Sekundäre Speicherallokation der Ausgabedatei in Megabyte Mögliche Werte: 1 - 4095 Standard: 50 oder Wert aus Fileheader Gültig für: Dekomprimierung Hinweis: Im z/OS erzeugte Komprimatsdateien enthalten die Dateigröße der Originaldatei im Fileheader. OSPACE2 hat dann Vorrang und beschreibt den gespeicherten Wert.

OSTORCLAS	Storage Class zur Allokation der Ausgabedatei
OSTORC	M gliche Werte: <i>name</i> Name der Klasse G ltig f r: Dekomprimierung Hinweis: Dieser Parameter setzt ein aktives SMS des Betriebssystems voraus.
OUNIT	Auf dieser Unit soll die Ausgabedatei erstellt werden. M gliche Werte: <i>name</i> Name der Unit (z.B. TAPE, 3390) Standard: - G ltig f r: Dekomprimierung Hinweis: Je nach Betriebssystemgenerierung muss auch der Parameter OVOLUME angegeben werden.
OVOLUME	Auf diesem Volume soll die Ausgabedatei erstellt werden.
OVOL	M gliche Werte: <i>name</i> Name des Volumes (z.B. SYSWK1, F00001) Standard: - G ltig f r: Dekomprimierung Hinweis: Je nach Betriebssystemgenerierung muss auch der Parameter OUNIT angegeben werden.
PADCHAR	Satzf llzeichen der Ausgabedatei.
PADC	M gliche Werte: X'..' ein Hexwert von X'00' - X'FF' C'.' ein beliebiges Zeichen

Standard: Leerzeichen X'40'

Gltig fr: Dekomprimierung

Hinweis: Die Angabe ist nur dann ntig, wenn bei der Ausgabe Datens tze aufgeflt werden mssen (z.B. bei der Konvertierung von variablen nach fixen S tzen).

PARDDN

Symbolischer Dateiname fr die Parameterdatei.

M gliche Werte:

DD-NAME bis max. 8 Zeichen

Standard: FLAMPAR

Gltig fr: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Damit kann der DD-NAME im DD-Kommando ge ndert werden. Wenn kein symbolischer Dateiname fr die Parameterdatei vereinbart ist (PARDDN(NONE)), wird kein Versuch gemacht, aus dieser Datei zu lesen. Wenn die Parameterdatei nicht vorhanden oder leer ist, wird kein Fehler gemeldet.

PARFILE

Dateiname fr die Parameterdatei.

PARF

M gliche Werte:

Dateiname bis max. 54 Zeichen

Standard: kein Name

Gltig fr: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Die Angabe des Dateinamens ist alternativ zur Zuordnung der Datei ber ein DD-Statement. Diese Datei wird nur ben tigt, wenn zus tzlich Parameter aus einer katalogisierten Datei gelesen werden sollen.

Wird in der JCL eine DD-Anweisung fr FLAMPAR (oder gem der PARDDN-Angabe) gefunden, wird die dort angegebene Datei verwendet!

PASSWORD

Angabe eines Schl ssel zur Ver- bzw. Entschl sselung des Komprimats

PASSW

M gliche Werte

1 - 64 Zeichen in der Form A'...', C'...', X'...' oder als String

Bei A'...' werden die Zeichen gem der internen FLAMtabelle E/A (siehe Anhang) in ASCII umkodiert.

Standard: kein Schlüssel

Gehtigkeit: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass abdruckbare Zeichen nationaler Zeichensätze auch bei der Dekomprimierung identisch (d.h. binär-kompatibel) eingegeben werden müssen. Für heterogenen Austausch empfehlen wir die hexadezimale Eingabe X'...'.

Dieser Parameter ist identisch zu CRYPTOKEY.

RECDEL

Satztrenner für Komprimatsdatei.

RECD

Mögliche Werte:

String bis 4 Zeichen

Standard: kein Satztrenner

Gehtigkeit: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Wird von FLAM unter MVS nicht ausgewertet.

RECFM

Satzformat für die Komprimatsdatei.

Mögliche Werte:

F fixe Satzlänge

V variable Satzlänge

U Satzlänge undefiniert

FB fix geblockt

VB variabel geblockt

VBS variabel spanned

FBS fix standard

Standard: FB

Gltig fr: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Angaben des Dateikatalogs oder der JCL haben Vorrang.

RECFORM

Satzformat fr die Komprimatsdatei.

REFC

M gliche Werte:

FIX fixe Satzl nge

VAR variable Satzl nge

UNDEF Satzl nge undefiniert

FIXBLK fix geblockt

VARBLK variabel geblockt

VARSPAN variabel spanned

FIXS fix standard

Standard: FIXBLK

Gltig fr: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Das Satzformat fr die Komprimatsdatei ist unabh ngig von der Originaldatei. Es sollten vorzugsweise fixe S tze benutzt werden. Angaben des Dateikatalogs oder der JCL haben Vorrang.

SECUREINFO

Zusatzinformationen in der FLAMFILE, die die Sicherheit

SEC

erh hen (Verriegeln der FLAMFILE, Manipulationsschutz). Jede Ver nderung an dieser FLAMFILE fhrt zum Abbruch der Dekomprimierung.

M gliche Werte:

YES Erzeugen dieser Informationen (Standard bei Verschl sselung)

NO Keine zus tzlichen Informationen speichern

IGNORE Beim Dekomprimieren Fehler durch Verletzung dieser Sicherheitsinformationen ignorieren

MEMBER Beim Dekomprimieren eines Members aus einer Sammel-FLAMFILE nur die Security dieses Members berpr fen.

Standard: NO (ohne Verschl sselung)
YES (mit Verschl sselung)

G ltig f r: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Verletzungen k nnen z.B. entstehen durch Konkatinieren mehrerer so gesicherter FLAMFILES, durch unbemerkte Abbr che eines Filetransfers (z.B. bei FTP), durch Manipulation, durch Updatefunktionen.

SECUREINFO=YES setzt MODE=ADC oder NDC voraus, wird ggf. intern gesetzt.

SHOW

Steuerung der Protokollierung

SH

M gliche Werte:

ALL Alle Meldungen und die Statistik erzeugen und ausgeben

ATTRIBUT Die Parameter zur Komprimierung oder Dekomprimierung ausgeben, aber die Verarbeitung nicht durchf hren

DIR Die Namen aller Dateien mit Eigenschaften werden aufgelistet, die verarbeitet werden sollen.

ERROR Nur Fehlermeldungen und Programm-
endemeldung ausgeben

NONE Keine Meldungen ausgeben

Standard: ALL

G ltig f r: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Der SHOW-Parameter sollte in der ersten Eingabezeile stehen, da er sonst evtl. f r die Protokollierung der Parametereingaben ohne Wirkung ist. Die Statistik gibt Auskunft ber ben tigte Programmlaufzeit und Rechenzeit. Au erdem werden Satz- und Byteanzahl der Eingabe und Ausgabe ermittelt. Beim Dekomprimieren von relativen Dateien wird zus tzlich noch die um die L cken verminderte Satzanzahl ausgewiesen. Beim Konvertieren in ein fixes Format wird die gegebenenfalls ge nderte Byteanzahl

ausgegeben. Dieser Parameter entspricht dem INFO-Parameter (siehe: INFO).

SPACE1

Primäre Speicherallokation der Komprimatsdatei in Megabyte

Mögliche Werte:

1 - 4095

Standard: 2

Global für: Komprimierung

SPACE2

Sekundäre Speicherallokation der Komprimatsdatei in Megabyte

Mögliche Werte:

1 - 4095

Standard: 40

Global für: Komprimierung

SPLITMODE

Art des Splittens einer Komprimatsdatei

SPLITM

Mögliche Werte:

NONE kein Splitt

SERIAL serieller Splitt

PARALLEL paralleler Splitt

Standard: NONE

Global für: Komprimierung

Hinweis: Splitting von FLAMFILEs wurde in FLAM V4.0A eingeführt und ist mit älteren Versionen nicht zu bearbeiten.

Die Information ist im Komprimat gespeichert und muss zur Dekomprimierung nicht angegeben werden.

Datei- oder DD-Namen müssen Ziffernfolgen im Namen haben (siehe Kapitel 3.1.5, oder Beispiel in Kapitel 5.1.3).

SPLITNUMBER Anzahl paralleler Splitts

SPLITN

M gleiche Werte:

2 - 4 Anzahl ‚gleichzeitig‘ zu schreibender Dateien

Standard: 4

Global für: Komprimierung

Hinweis: Die Information ist im Komprimat gespeichert und muss zur Dekomprimierung nicht angegeben werden.

Bei Dekomprimierung müssen alle Dateien gleichzeitig im Zugriff sein. Einzelne Dateien können nicht dekomprimiert werden.

Dieser Parameter setzt SPLITMODE=PARALLEL voraus.

SPLITSIZE

Splittgrenze in MB bei seriellem Splitt

SPLITS

M gleiche Werte:

1 - 4095

Standard: 100

Global für: Komprimierung

Hinweis: Die Zahl der insgesamt erzeugten Dateien ist von der Datenmenge abhängig. Sie ist im Komprimat gespeichert und muss zur Dekomprimierung nicht angegeben werden.

Dieser Parameter setzt SPLITMODE=SERIAL voraus.

STORCLAS

Storage Class zur Allokation der Komprimatsdatei

STORC

M gleiche Werte:

name Name der Klasse

Global für: Komprimierung

Hinweis: Dieser Parameter setzt ein aktives SMS des Betriebssystems voraus.

TRANSLATE

Code-Konvertierung.

TRA

<CODE>

Mögliche Werte:

- E/A konvertiert EBCDIC nach ASCII
- A/E konvertiert ASCII nach EBCDIC
- TRA2E00 konvertiert ISO 8859-1 nach IBM 273
- TRE2A00 konvertiert IBM 273 nach ISO8859-1
- name Name eines Datenmoduls (1-8 Zeichen), der eine 256 Byte lange bersetzungstabelle für die Umcodierung enthält
- Standard: keine Code-Konvertierung
- Global für: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Mit dieser Funktion können die Originaldaten vor der Komprimierung bzw. vor dem Speichern Zeichenweise bersetzt werden.

Bei Angabe eines Namens wird ein Tabellenmodul dynamisch geladen.

Codekonvertierungen können bei Datenbertragungen zwischen unterschiedlichen Systemen erforderlich sein. Die Codekonvertierung kann in jedem System erfolgen, sollte aber auf dem Zielsystem durchgeführt werden, da dort FLAM die für das System geeigneten bersetzungstabellen enthält.

Beispiel:

```

CODETAB CSECT
TAB DC 256AL1 (*-TAB)
      ORG TAB+X'0C'
      DC X'F1'
      ORG TAB+C'A'
      DC C'B'
      ORG
    
```

END

Bei Eingabe von TRA=CODETAB werden die Originaldaten konvertiert: Von X'0C' nach X'F1' und jeder Buchstabe A nach B.

Die Bibliothek FLAM.SRCLIB enthält Beispiele zu Tabellenmodulen.

TRUNCATE

Ausgabesatz verkürzen.

TRU

Mögliche Werte:

YES Ist der dekomprimierte Satz länger als in der Ausgabe zugewiesen, wird der Satz verkürzt

NO Längere Sätze werden nicht gekürzt (kommen längere Sätze vor, wird abgebrochen)

Standard: NO

Gültig für: Dekomprimierung

UNIT

Auf dieser Unit soll die Komprimatsdatei erstellt werden.

Mögliche Werte:

name Name der Unit (z.B. TAPE, 3390)

Standard: -

Gültig für: Komprimierung

Hinweis: Je nach Betriebssystemgenerierung muss auch der Parameter VOLUME angegeben werden.

VOLUME

Auf diesem Volume soll die Komprimatsdatei erstellt werden.

VOL

Mögliche Werte:

name Name des Volumes (z.B. SYSWK1, F00001)

Standard: -

G l t i g f r: Komprimierung

Hinweis: Je nach Betriebssystemgenerierung muss auch der Parameter UNIT angegeben werden.

3.1.2 JCL für FLAM

Die Beschreibung erfolgt hier für den Batchablauf, für den Ablauf im Dialog (TSO) sind die sinngeordneten Aufrufe anzugeben.

Beispiele finden Sie im Kapitel 5 dieses Handbuchs.

FLAM wird durch den EXEC-Aufruf gestartet:

```
//stepname EXEC PGM=FLAM,PARM= ...
```

Die Parametereingabe entspricht der JCL-Konvention (max. 100 Zeichen, Einschließen in Apostrophe bei Sonderzeichen wie '=', '(' usw.).

Über die PARM=Angabe können die FLAM-Parameter vorrangig vor einer (eventuell vorhandenen) Parameterdatei angegeben werden.

Sind die FLAM-Module nicht in einer Systembibliothek gespeichert, muss die FLAM Load Library zugewiesen werden:

```
//STEPLIB DD DSN=user.FLAM.LOAD,DISP=SHR
```

Die Ein-/Ausgabedateien können FLAM mittels DD-Kommandos bekannt gemacht werden. Die DD-Namen entsprechen den eingestellten Standardwerten oder können durch Parametereingaben geändert werden.

Folgende Dateitypen werden von FLAM unterstützt:

- Physical sequential PS
- Member einer PO-Bibliothek (auch LOAD)
- Member einer PDSE-Bibliothek (kein LOAD)
- PO-Bibliotheken (auch LOAD)
- PDSE-Bibliotheken (keine LOAD)
- VSAM ESDS / KSDS / RRDS / LDS
- Sequentielle Dateien des Unixsystems, die mit PATH= im DD-Namen benannt werden

Das Satzformat kann sein:

```
V / VB / VS / VBS / F / FB / FS / FBS / U
```

Druckdateien (A oder M) werden ebenfalls erkannt.

Die Angabe einer Parameterdatei ist möglich, aber nicht zwingend erforderlich (oft reicht die PARM-Anweisung des EXEC Befehls):

```
//FLAMPAR DD DSN=parameterdatei,DISP=SHR
```

Es ist auch möglich, die Datei direkt in der JCL zu definieren:

```
//FLAMPAR DD *
  parameter0,parameter1
  parameter2
/*
```

Zur Komprimierung wird eine Eingabedatei angegeben:

```
//FLAMIN DD DSN=eingabedatei,DISP=SHR
```

Diese Datei muss existieren und katalogisiert sein. Sie darf aber "logisch leer" sein, d.h. sie muss keinen Datensatz enthalten.

Zur Neuerstellung einer Komprimatsdatei (FLAMFILE) geht es so:

```
//FLAMFILE DD
DSN=komprimatsdatei,DISP=(NEW,...),
// UNIT=...,
// SPACE=...
```

Damit wird eine sequentielle Datei erzeugt mit fixer Satzlänge von 512 Bytes und einer Blocklänge, wie Sie sie in der Default Parametergenerierung oder durch Parametereingabe vorgegeben haben. Ist 0 angegeben, wird die vom Datenverwaltungssystem eingestellte Größe verwendet (in der Regel halbe Spurgröße).

```
//FLAMFILE DD
DSN=komprimatsdatei,DISP=(NEW,...),
// UNIT=...,SPACE=...,
// DCB=(LRECL=1024,BLKSIZE=4096)
```

Diese Zuweisung mit DCB-Attributen beschreibt einen MAXSIZE- oder BLKSIZE-Parameter an FLAM für die FLAMFILE. Die Datei wird somit gemäß der Angabe im DD-Statement angelegt.

Ein Beispiel für die Konfigurierbarkeit der FLAMFILE liegt im Bereich JES / NJE:

```
//FLAMFILE DD SYSOUT=F,DEST=(node,userid),
// DCB=(LRECL=80,BLKSIZE=3120), ...
```

Ist die FLAMFILE bereits katalogisiert, entnimmt FLAM alle nötigen Werte dem Katalogeintrag.

Zur Dekomprimierung muss eine Ausgabedatei zugewiesen werden:

```
//FLAMOUT DD
DSN=dekomprimierte_datei,DISP=(NEW,CATLG),
//          UNIT=...,SPACE=...
```

Mit dieser Angabe wird eine dekomprimierte Datei angelegt, die bzgl. Dateiformat, Satz- und Blocklänge die Eigenschaften der zuvor komprimierten Originaldatei besitzt.

Ist die Ausgabedatei bereits katalogisiert, wird sie wie im Katalogeintrag definiert beschrieben:

```
//FLAMOUT DD DSN=ausgabedatei,DISP=OLD
```

Jede DCB-Angabe im DD-Statement beschreibt einen von FLAM oder durch FLAM-Parameter gewählten Wert!

Sollen mehrere Dateien in eine PO-Bibliothek dekomprimiert werden, muss eine Namensregel für Membernamen angegeben werden. D.h. es ist unbedingt eine Auswahl- oder Umsetzvorschrift (siehe Kap. 3.1.4.3) vorzugeben. Andernfalls sind Membernamen nicht bekannt und es führt zu einem Fehler.

```
//... EXEC PGM=FLAM,
//          PARM='D,FLAMOUT=<alt.name.*(*)>'
//FLAMOUT DD DSN=podatei,DISP=OLD
```

War die Originaldatei selbst Member einer PO-Bibliothek, so genügt die Angabe FLAMOUT=<*>.

Stammte das Original aus einem fremden System (VSE, VM, BS2000, UNIX, ...), wird bei der Dekomprimierung ein Format gewählt, das dem Original am nächsten kommt, sofern keine Parameter (oder JCL) vorgegeben werden.

Ist keine Information über das Original in der FLAMFILE enthalten, z.B. durch 'HEADER=NO' als FLAM-Parameter bei der Komprimierung, wird die Ausgabe als variabel geblockt (VB) mit der maximal möglichen Satzlänge von 32756 Bytes und der Blocklänge von 32760 Bytes angelegt.

Alle Meldungen werden standardmäßig in eine Datei geschrieben:

```
//FLPRINT DD DSN=listdatei,DISP=...
```

oder auch

```
//FLPRINT DD SYSOUT=*
```

Wird keine Datei angegeben, obwohl der Parameter MSGDISP=MSGFILE gesetzt ist, wird eine Meldung mittels WTO ,ROUTCODE=11 auf die Konsole ausgegeben und das Programm mit Condition Code 8 beendet. Soll keine Ausgabe erfolgen, so ist SHOW=NONE anzugeben.

Jede Datei kann als

```
//ddname DD DUMMY
```

zugewiesen werden. Damit wird eine Dateiausgabe unterdrückt, bei einer Dateieingabe wird das Lesen verhindert. Da die Verarbeitung von FLAM trotzdem korrekt erfolgt, kann das gut zu Testzwecken verwendet werden:

- Feststellen des Komprimierungswertes
- Generelle Überprüfung des Ablaufs
- Verwendung von eigenen Lese- und Schreibroutinen über Exits (empfohlen wird hier die USERIO-Schnittstelle, es ist aber prinzipiell möglich)

Eine Ressourcen-Messung ist dabei mit Vorsicht zu behandeln. So werden sämtliche Platte-/Band Eingaben für die DUMMY-Datei unterdrückt, was zu einem großen Laufzeitersparnis im Ablauf führt. Das ist besonders bei späterer Bandzuweisung von Bedeutung.

Hinweis:

Die Satzlänge ist in den DD-Statements stets als Bruttowert anzugeben, also einschließlich der Länge eines Satzengeldes bei variabler Satzlänge.

FLAM dagegen erwartet bei der Parametereingabe stets Nettolängen (die eigentliche Datenlänge) und protokolliert auch nur Nettowerte. Zur Unterscheidung ist der Parameterausdruck von LRECL nach MAXSIZE für die FLAMFILE verändert worden. IRECSIZE und ORECSIZE sind die entsprechenden Angaben für die Eingabe-, bzw. Ausgabedatenlänge.

Die FLAM Benutzerführung (siehe Kapitel 9) nimmt einem TSO-Anwender alle oben geschilderten JCL-Anweisungen ab (inklusive das Anlegen von VSAM-Dateien). Die Verarbeitung kann dort auch für den Batch-Ablauf generiert werden.

3.1.2.1 Dynamische Dateizuweisung

Über Parametereingabe (FLAMIN=dateiname, FLAMFILE=dateiname, FLAMOUT=dateiname, FLAMOUT=<*>, ...) werden die angegebenen Dateien durch FLAM selbst zugewiesen (dynamische Allokation, SVC 99), sofern kein DD-Statement vorgegeben wurde.

Sind die Dateien bereits katalogisiert, so werden dem Katalogeintrag alle nötigen Informationen entnommen. Zum Lesen wird die Datei mit 'DISP=SHR' zugewiesen, zum Schreiben mit 'DISP=OLD'. Ist die Datei nicht katalogisiert, so wird sie neu angelegt ('DISP=(NEW,CATLG)').

Bei der Dekomprimierung (FLAMOUT=...) werden Daten wie Dateiorganisation, Satz- und Blocklänge, Format, Dateigröße dem FLAM-Fileheader entnommen, so dass die Ausgabedatei dem Original im wesentlichen wieder entspricht. Parametereingaben haben aber Vorrang vor den gespeicherten Daten. Bei der Angabe FLAMOUT=<*> werden die im Fileheader gespeicherten Dateinamen verwendet (siehe auch Kapitel 3.1.4).

Die Speicherzuweisung enthält die unkomprimierte Dateigröße als Primär-Angabe, sekundär wird 1/4 der Dateigröße angegeben. Bei PO-Bibliotheken ist auch die Zahl der Directoryeinträge bekannt. Damit ist die Datei in einem Stück (extend) auf der Platte gespeichert. Steht die gesamte Speichermenge auf der Platte für 1 gesamtes extend nicht zur Verfügung, wird die primäre Allokation verkleinert (bis auf 1/16 der Gesamtmenge).

Ist die Dateigröße nicht bekannt, da z.B. eine FLAMFILE zugewiesen wird oder das Komprimat nicht unter MVS erzeugt wurde (das dann nicht die Dateigröße enthält), werden Standardwerte angenommen:

FLAMFILE: 2 / 20 MB (primär/sekundär)
FLAMOUT: 4 / 50 MB (primär/sekundär)

Wenn die Defaultwerte nicht, müssen Parameter (SPACE,OSPACE) angegeben werden oder über ein DD-Statement andere Werte vorgegeben werden, bzw. kann die Datei bereits vor Jobablauf angelegt werden (z.B. mit Funktion 3.2 im ISPF).

Es können alle von FLAM unterstützten Dateitypen (PS, PO, VSAM) auch wieder dynamisch erzeugt werden. Da aber für das Anlegen neuer Dateien wichtige Informationen fehlen, wie z.B. UNIT, VOLUME, ist der Einsatz von SMS Voraussetzung. Das Fehlen dieser Informationen liegt zum einen im Datenschutz begründet (Datenaustausch via Filetransfer!), zum anderen werden sie durch Austausch der Komprimatdatei zu anderen Rechnern in der Regel nicht verwendbar. Schließlich können Komprimatdatei von fremden Betriebssystemen (VMS, VSE, UNIX, ...) diese Angaben gar nicht enthalten.

Hinweis:

Werden Parameter vorgegeben und FLAM findet über den DD-Namen ein zugehöriges DD-Statement, haben alle Angaben dieses Statements Vorrang gegenüber Parametern oder im Fileheader gespeicherten Werten.

3.1.3 Condition Codes

Zur Ablaufsteuerung werden von FLAM folgende Condition Codes gesetzt:

- 0 Fehlerfreier Ablauf
- 4 Bei der Bearbeitung von Sammeldateien wurden nicht alle Ein-Ausgabedateien bearbeitet
- 8 Fehler einfacher Art (wie Parameterfehler) wurden erkannt
- 12 Fehler beim Zugriff auf eine Datei, Verletzung der Security
- 16 Schwere Fehler bei der Komprimierung/Dekomprimierung
- 80 Die Komprimierung war schlechter als das vorgegebene Limit (siehe CLIMIT - Parameter)
- 88 Die zugewiesene Datei ist keine FLAMFILE

Nur beim Condition Code 0 und 80 ist eine korrekte Verarbeitung erfolgt. In allen anderen Fällen wurde eventuell ein fehlerhaftes oder gar kein Komprimat erzeugt. Es wird empfohlen, diese Datei im Fehlerfall umzukatalogisieren, damit sie nicht für eine weitere Verarbeitung benutzt wird.

Bei Rückgabe eines Condition Codes größer 0 hat FLAM bereits eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.

Bei Fehlern mit Condition Code 16 liegt unter Umständen ein FLAM-Fehler vor.

In der Bibliothek FLAM.SRCLIB ist der Aufrufmodul FLAM enthalten. Dieser kann den eigenen Wünschen angepasst werden, so dass auch andere Condition Codes gesetzt werden können.

3.1.4 Dateinamen

Grundsätzlich kann FLAM alle im MVS gültigen Dateinamen verarbeiten.

FLAM speichert den Dateinamen der komprimierten Datei in der FLAMFILE ab. Dadurch kommen bei der Dekomprimierung von Komprimaten anderer Betriebssysteme auch deren Namen zur Anzeige.

Durch Namenskonventionen der anderen Betriebssysteme kann bei automatischer Dateierstellung ein Konflikt entstehen. So sind in anderen Systemen z.B. Sonderzeichen wie { [] } / \ oder Leerzeichen erlaubt, die im MVS nicht gültig sind und je nach verwendeter Zeichensatztafel nicht mal angezeigt werden können.

FLAM setzt diese Dateinamen so um, dass die Namen ohne Spezialtastatur oder spezieller Zeichensatztafel dargestellt werden können.

Die o.a. Sonderzeichen werden in ein großes ‚X‘ umgesetzt, der Backslash ‚\‘ in einen Slash ‚/‘, Leerzeichen als Unterstrich ‚_‘. Kleinbuchstaben bleiben zur Anzeige erhalten.

Hinweis: Zur Parametereingabe müssen Großbuchstaben verwendet werden.

Beispiel: Enthält die FLAMFILE folgenden Dateinamen

```
C:\Eigene Dateien\~rger mit Namen.txt
```

so wird im Protokoll oder am Bildschirm ausgegeben:

```
C:/Eigene_Dateien/Xrger_mit_Namen.txt
```

Die Parametereingabe muss in Großbuchstaben erfolgen, also z.B.

```
FLAMO=<C:/EIGENE_DATEIEN/XRGER_MIT_NAMEN.TXT>
```

3.1.4.1 Dateinamensliste

Durch Voranstellen des Zeichens ‚>‘ (größer) im Datei- oder DD-Namen der FLAM-Parameter FLAMIN oder IDDN kann für die Komprimierung anstatt einer einzelnen Datei eine Dateiliste vorgegeben werden.

Analog kann für die Dekomprimierung eine Dateiliste über FLAMFILE oder FLAMDD vergeben werden.

In dieser Dateiliste muss jeder Dateiname in einem separaten Satz enthalten sein, folgende oder folgende Leerzeichen (X'40') werden ignoriert. Ein beliebiger Kommentar kann nach dem 1. Leerzeichen hinter dem Dateinamen eingefügt werden.

Leersätze oder Sätze mit einem Stern '*' in der 1. Spalte werden als Kommentarzeilen angesehen.

Als Dateinamen sind alle Namen wie im MVS erlaubt. Namen in Wildcard-Syntax (siehe nächstes Kapitel) werden ausgewertet und sind in einer Dateiliste zulässig.

Beispiel: Enthält die Datei USER.DAT.LIST folgende Dateinamen in den Sätzen:

```
USER.DAT.PS
USER.VSAM.ESDS
USER.POLIB
USER.PO(MEMBER)
USER.*.LISTING
```

so führt die Angabe

```
//... EXEC
PGM=FLAM, PARM='C, FLAMIN=>USER.DAT.LIST'
```

zur Kompression aller angegebenen Dateien in eine FLAMFILE (Sammeldatei).

Die Datei, die die Liste der Dateinamen enthält, kann jedes von FLAM unterstützte Format haben und jeden Typs sein.

Für 'Instream Dateien', d.h. durch JES temporär angelegte Eingabedateien, empfiehlt sich die Zuordnung über DD-Namen:

```
//... EXEC PGM=FLAM, PARM='C, IDDN=>ddname'

//ddname DD *
USER.DAT.PS
USER.VSAM.ESDS
USER.POLIB
USER.PO(MEMBER)
USER.*.LISTING
/*
```

Damit kann die Namensliste direkt im Job angegeben werden.

3.1.4.2 Wildcard-Syntax

Dateinamen können bei FLAM über Parameter in einer Wildcard-Syntax angegeben werden. So bewirkt die Eingabe

```
FLAMIN=USER.*.DATEN.%BC
```

die Kompression aller Dateien mit 1. Qualifier USER, beliebigen mittleren Qualifiern, DATEN als vorletzten Namensteil und einem dreistelligen letzten Qualifier, der mit BC endet und einem beliebigen Zeichen beginnt.

Der Stern '*' steht für eine beliebige (auch leere) Zeichenfolge.

Das Prozentzeichen '%' steht für ein beliebiges Zeichen.

Diese Sonderzeichen sind auch innerhalb von Membern einer oder mehrerer PO-Bibliotheken zulässig:

```
USER.POLIB(FL*)
```

für alle Member der Bibliothek USER.POLIB, beginnend mit FL.

```
USER.*D.LIB(A%B)
```

für alle Member, deren 4-stellige Namen mit A beginnen und mit B enden und deren Bibliotheken der Kennung USER und letztem Qualifier LIB im vorletzten Namensteil mit D enden.

Alle Eingabedateien werden so in einer Komprimatsdatei (Sammeldatei) gespeichert.

Analog führt die Wildcard-Angabe in der Auswahlvorschrift (Kap. 3.1.4.3) bei der Dekomprimierung

```
FLAMOUT=<USER.DAT.*LIB>
```

zur Dekomprimierung nur derjenigen Komprimatsdatei, deren Originalnamen mit der angegebenen Syntax übereinstimmt (Anmerkung: diese Vorgehensweise bedarf eines FLAM-Fileheaders (HEADER=YES) und der Dateiinformation (FILEINFO=YES) bei der Komprimierung).

Beispiel:

```
...C,FLAMFILE=USER.DAT.CMP,FLAMIN=USER.*B.*LIB,...
```

Alle Dateien mit Namen gemäß der FLAMIN-Angabe sollen in die Datei USER.DAT.CMP komprimiert werden.

Sind die Dateien

```
USER.DATEN.ALIB
```

```
USER.DATAB.BLIB
```

```
USER.DATCB.CLIB
```

```
USER.DATCB.DLIB
```

katalogisiert, so entspricht die 1. Datei nicht der Wildcard-Syntax und wird bei der Komprimierung bergangen.

Wird jetzt bei der Dekomprimierung angegeben

```
...D,FLAMFILE=USER.DAT.CMP,FLAMOUT=<USER.DATCB.*LIB>
```

so werden nur die Dateien USER.DATCB.CLIB und USER.DATCB.DLIB dekomprimiert.

Entsprechend kann bei der Dekomprimierung auch eine Menge von FLAMFILES angesprochen werden:

```
...D,FLAMFILE=USER.CMP.*.VR8,...
```

alle FLAMFILES der Kennung USER mit 2. Qualifier CMP, beliebigen Namensteilen und VR8 als letzten Qualifier sollen dekomprimiert werden.

3.1.4.3 Auswahlvorschrift bei der Dekomprimierung

Eine FLAMFILE kann mehrere Dateien enthalten (Sammeldatei). Durch Angabe einer Auswahlvorschrift lassen sich gezielt Dateien aus so einer Sammel-FLAMFILE dekomprimieren.

Dazu bedarf es eines gültigen Dateinamens im Fileheader der FLAMFILE (d.h. die Parameter HEADER und FILEINFO dürfen bei der Komprimierung nicht auf NO gesetzt worden sein). Bei der Dekomprimierung können die Dateien durch FLAM selbstständig angelegt und katalogisiert werden.

Eine Auswahlvorschrift wird zur Unterscheidung von einem 'echten' Dateinamen in spitze Klammern '<>' gesetzt.

```
FLAMOUT=<USER.DATEI.ORG>
```

Damit wird aus der FLAMFILE die originale Datei USER.DATEI.ORG dekomprimiert. Dieser Name muss in einem Fileheader der FLAMFILE enthalten sein.

Achtung: ohne spitze Klammern würde die gesamte FLAMFILE in die Datei USER.DATEI.ORG dekomprimiert!

Sollten in der FLAMFILE noch weitere Komprimatsdateien enthalten sein, so werden sie durch die eindeutige Auswahlvorschrift ignoriert.

Sollen mehrere Dateien aus einer Sammeldatei dekomprimiert werden, so kann eine Wildcard-Syntax vorgegeben werden. Die einfachste Angabe ist der Stern allein:

```
FLAMOUT=<*>
```

Damit werden alle Dateien aus der FLAMFILE dekomprimiert und mit ihrem originalen Dateinamen auf der Platte erstellt.

Implizit wird eine Auswahlvorschrift durch einen Stern am Anfang und am Ende erg nzt, d.h.

```
<DAT*ABC > entspricht <*DAT*ABC*>
```

Bei der Analyse der Dateinamen synchronisiert sich FLAM auf die angegebene Zeichenfolge.

Beispiel: Die FLAMFILE enthalte die Dateien USER.DAT1.PS und USER.DAT2.PO. Die Angabe

```
...D,FLAMOUT=<DAT1>,...
```

dekomprimiert nur die Datei USER.DAT1.PS.

Da hier kein Stern im Namen angegeben ist, wird die Dekomprimierung nach dem ersten Treffer beendet.

Achtung: Wird zus tzlich zur Auswahlvorschrift eine Datei mittels JCL zugewiesen, so hat die JCL-Angabe Vorrang. D.h. die obige Angabe mit dem DD-Statement

```
//FLAMOUT DD DSN=USER2.POLIB(MEMBER),DISP=...
```

fhrt zur Dekomprimierung der Datei USER.DAT1.PS aus der FLAMFILE in die PO-Bibliothek USER2.POLIB als Member MEMBER.

So lassen sich gezielt Namens nderungen bei der Dekomprimierung durch Angabe von JCL vornehmen.

3.1.4.4 Umsetzvorschrift

Die einfache Auswahl von Dateien zur Dekomprimierung mittels einer Auswahlvorschrift ist aber gerade bei Komprimaten, die unter fremden Betriebssystemen erstellt wurden (heterogener Komprimatsaustausch), in der Regel nicht gegeben. Die Dateinamen entsprechen gew hnlich nicht den Regeln des MVS-Betriebssystems und k nnen somit nicht ohne nderung verwendet werden.

Dazu kann als Parameter `f r` die Ausgabedatei eine Umsetzvorschrift angegeben werden. Diese Zeichenfolge beschreibt, wie aus einem selektierten Dateinamen ein neuer Name gebildet werden soll. Gleichzeitig wird eine Selektion genau der Dateien vorgenommen, die der Vorschrift entsprechen (Auswahlvorschrift).

Eine Umsetzvorschrift ist eine Auswahlvorschrift, die durch ein Gleichheitszeichen '=' und eine zweite Zeichenfolge erg nzt wird. Sie ist zur Unterscheidung von einem "echten" Dateinamen in spitze Klammern '<'>' zu setzen. Die Vorschrift besteht aus einer Zeichenfolge, die den Stern '*' als Ersatzzeichen f r eine beliebige Anzahl Zeichen oder das Prozentzeichen '%' als Ersatz f r genau ein Zeichen enthalten darf. Zus tzlich ist ein Auslassungszeichen (Apostroph ') definiert.

Jedem Stern '*' oder Prozentzeichen '%' der Auswahlvorschrift muss ein Stern oder Prozentzeichen oder jeweils ein Apostroph in der Umsetzvorschrift zugeordnet sein.

Der Stern bedeutet, dass die Zeichenfolge aus der Eingabe in die Ausgabe bernommen werden soll. Analog wird bei '%' genau das an dieser Stelle stehende (beliebige) Zeichen bernommen.

Das Apostroph bewirkt, dass die durch Stern oder Prozentzeichen in der Eingabe repr sentierten Zeichenfolge oder Zeichen nicht in die Ausgabe bernommen werden soll. Die brigen Zeichen aus der Eingabe werden in die entsprechenden Zeichen aus der Umsetzvorschrift bersetzt. Dabei kann die L nge der Zeichenfolge beliebig ver ndert werden.

```
<USER.*=USER2.*>
```

Hier werden alle Dateinamen, beginnend mit USER, in die neue Kennung USER2 bersetzt. Der brige Namensteil bleibt erhalten.

```
<USER.DAT%B.*=USER.DEC.DAT%C.*>
```

Alle Dateien der Kennung USER erhalten den Pr fix DEC vor dem alten Namen. Dabei werden nur die Dateien ber cksichtigt, deren zweiter Namensteil mit DAT beginnt dem ein beliebiges Zeichen folgt und mit B endet. Dieses B wird im Namen der Ausgabedatei in C umgesetzt.

Insbesondere ist auch die leere Zeichenfolge in der Umsetzvorschrift zugelassen, um Zeichen zu l schen, z.B.:

```
<USER*UP*=USER.CMP**>
```

alter Name: `USER.FLAMUP00`

neuer Name: `USER.CMPFLAM00`

Der Namensteil UP ist in der Ausgabe nicht erw hnt und wird somit weggelassen.

Eine Umsetzvorschrift wird implizit erg nzt, z.B.:

```
<ASM.=CMP.> entspricht <*ASM.*='CMP.*>
```

Dies kann besonders bei Umsetzung der Dateinamen von Fremdsystemen verwendet werden.

Beispiel:

Die auf DEC/VMS erstellte FLAMFILE enthalte die Dateinamen

```
DUA1:[ABC]DE0051.;7
```

```
DUA1:[ABC]DE0052.;4
```

```
DUA1:[ABC]DE0080.;2
```

```
DUA1:[ABC]DE0152.;4
```

Dies entspricht der Angabe von Dateiversionen des Benutzers ABC auf dem Plattenvolume DUA1 mit der Versionsnummer nach dem Semikolon.

Um diese Dateien in MVS erstellen zu k nnen, kann z.B. folgende Umsetzvorschrift angegeben werden:

```
FLAMOUT=<DE*.;*=USER.DE*' >
```

Dadurch wird der Namensvorspann DUA1:[ABC] implizit gel scht, der Namensteil mit DE als Anfang bernommen und um die Kennung erg nzt, der restliche Namensbestandteil gel scht:

```
USER.DE0051
```

```
USER.DE0052
```

```
USER.DE0080
```

```
USER.DE0152
```

Wichtig ist die Umsetzvorschrift auch f r die Erstellung von Membern einer PO-Bibliothek:

```
FLAMOUT=<USER.*.LIST=USER.POLIB(*) >
```

Damit werden die 2. Namensqualifier der Originaldatei als Membernamen der PO-Bibliothek verwendet.

Bisher wurde die Umsetzvorschrift nur f r die Dekomprimierung aus einer (Sammel-) FLAMFILE beschrieben.

Sie gilt aber auch bei der Komprimierung bei der gleichzeitigen Erstellung von mehreren Komprimaten in unterschiedlichen Dateien. Die Umsetzvorschrift bezieht sich hierbei auf die FLAMFILEs, deren Namen aus den Dateinamen der Eingabedateien (FLAMIN) gebildet werden.

So könnten alle Komprimierte einen Prefix erhalten:

```
C, FLAMIN=USER.*.LIST, FLAMFILE=
```

```
<USER.*.LIST=USER.CMP.*.LIST>
```

Es kann aber auch durch die Angabe

```
C, FLAMIN=USER.*.LIST, FLAMFILE=
```

```
<USER.*.LIST=USER.POLIB(*)>
```

jedes Komprimat als Member einer Bibliothek abgelegt werden. Der Membername ist dabei der 2. Qualifier der Eingabedatei.

Auch hier gilt: Wird durch JCL für die FLAMFILE eine Bibliothek vorgegeben, so wird der Name der Bibliothek aus der Vorschrift ignoriert und nur die Member in der vorgegebenen PO-Datei erzeugt.

Es gilt auch die Umkehrung: aus Dateinamen der FLAMFILEs werden Dateinamen der dekomprimierten Dateien gebildet:

```
D, FLAMFILE=USER.CMP.*, FLAMOUT=
```

```
<USER.CMP.*=USER.*.LIST>
```

3.1.4.5 Interne Dateinamen

Wurde eine Sammeldatei mit HEADER=YES aber FILEINFO=NO erstellt, so ist für die jeweilige Datei kein Dateiname gespeichert. FLAM erkennt einen Dateiwechsel, hat aber keinen Dateinamen zum Anlegen zur Verfügung.

Die einzelnen Dateien können dann zur Dekomprimierung über die internen (generierten) Dateinamen FILE0...001 (für die 1. Datei) bis FILE9...999 (für die 9...999. Datei) angesprochen werden:

```
...D,FLAMOUT=<FILE0003=USER.DAT.DREI>,...
```

Die dritte Datei in der Sammel FLAMFILE soll dekomprimiert werden, die Ausgabedatei erhält den Namen USER.DAT.DREI.

Die Angabe FILE0003 ist identisch zu FILE3. Im letzteren Fall können aber nur max. 9 Dateien selektiert werden! Die Anzahl der Ziffern bestimmt damit die maximale Anzahl selektierbarer Dateinamen.

Es dürfen maximal 12 Ziffern angegeben werden (d.h. es sind in einer Sammel FLAMFILE bis zu 999.999.999.999 Dateien so selektierbar).

Als "letzte Rettungsmöglichkeit" bei automatischer Erstellung der Dekomprimierte mit "unmöglichem" Dateinamen fremder Betriebssysteme kann der Parameter FILEINFO=NO bei der Dekomprimierung angegeben werden. Damit werden die gespeicherten Dateinamen ignoriert und die internen Namen FILE0001 bis FILE9999 generiert. Diese müssen dann per Umsetzvorschrift in gültige Dateinamen umgesetzt werden:

```
...D,FI=NO,FLAMOUT=<FILE*=USER.DAT*>,...
```

zur Dekomprimierung bis zu 9.999 Dateien gemäß Umsetzregel. Hier werden genau 4 Ziffern generiert, um neue Dateinamen zu ermöglichen. Eine variable Länge wie bei der Einzelselektion ist nicht möglich.

3.1.5 Dateien für gesplittete FLAMFILES

Beim Splitt der FLAMFILE entstehen mehrere Dateien, die Fragmente des Komprimats enthalten. Diese Fragmente können nicht jedes für sich allein dekomprimiert werden. Fragmente verschiedener Komprimierungen können nicht gemischt werden, selbst wenn die gleichen Daten komprimiert worden sind.

Die Fragmente können entweder über JCL vorgegeben werden oder FLAM allokiert diese Dateien selbstständig (wie die FLAMFILE als Einzeldatei).

Es genügt die Angabe des 1. Fragments. Weitere Dateien werden selbstständig gesucht.

Die Angabe ist für Komprimierung und Dekomprimierung gleich.

3.1.5.1 Namensregeln beim Splitt

Damit FLAM selbstständig Dateien für den Splitt anlegen bzw. erkennen kann, müssen Regeln bezüglich von Datei- oder DD-Namen eingehalten werden.

Dazu muss entweder der DD-Name oder der Dateiname eine Ziffernfolge enthalten, die durch FLAM hochgezählt werden kann. Diese Ziffer muss nicht bei Eins beginnen, der ‚Startwert‘ kann beliebig angenommen werden. Danach dürfen im Namen keine Lücken entstanden sein. Die Ziffern werden von rechts beginnend im Namen gesucht. Die Anzahl Ziffern bestimmt dabei die maximale gleiche Dateianzahl. So können z.B. bei FLAM1 nur maximal 9 Namen angesprochen werden, bei FLAM01 max. 99 oder bei FLAM5 nur 5.

Variable DD-Namen empfehlen sich bei Vorgabe von Dateien per JCL, deren Dateinamen keiner solchen Regelungen genügen:

```
//Step EXEC PGM=FLAM, PARM='...FLAMDDN=FLAM01'
//FLAM01 DD DSN=FLAM.DATEI.ADC, ...
//FLAM02 DD DSN=GAST.PO(MEMBER), ...
```

Ansonsten empfiehlt sich die Verwendung variabler Dateinamen:

```
//Step EXEC PGM=FLAM, PARM='...'
//FLAMFILE DD DSN=FLAM.DAT001.ADC, ...
```

oder einfach als FLAM-Parameter:

```
FLAMFILE=FLAM.DAT001.ADC
```

Hier wird auf die Dateien FLAM.DAT001.ADC, FLAM.DAT002.ADC, ...usw. zugegriffen, bis alle Fragmente der FLAMFILE verarbeitet worden sind.

3.1.5.2 Dateiattribute beim Splitt

Bei der Komprimierung müssen alle Dateien die gleiche Satzlänge haben. Dateiformat oder Dateiorganisation dürfen dabei differieren.

Hat die erste Datei z.B. eine fixe Satzlänge von 512 Byte, so darf die zweite nicht eine von 1024 Byte haben. Wohl

wäre aber eine Datei variabler Satzlänge mit LRECL=1024 erlaubt.

Bei Dateien variabler Satzlänge muss ein FLAMFILE-Satz gemäß der MAXSIZE-Angabe in jede Datei geschrieben werden können. Bei MAXS=512 ist also die minimale Satzlänge 512 bei VSAM, bzw. 516 bei PS-/PO-Dateien. Hier wäre LRECL=1024 oder RECSIZE=1000 für Folgedateien erlaubt.

Es empfiehlt sich aber, für alle Fragmente der FLAM-FILE stets die gleichen Dateiattribute zu wählen.

FLAM ist bei der Dekomprimierung tolerant gegenüber ‚falschen‘ Dateiattributen.

Es geschieht sehr häufig, dass nach einem Filetransfer von einem PC die ursprünglich in FLAM eingestellte Satzlänge nicht beibehalten worden ist. So kann es z.B. geschehen, dass eine auf dem PC mit 512 Byte Satzlänge erstellte Datei auf dem Host als Datei mit fixer Satzlänge von 80 Byte angekommen ist. Solange die Sätze nur ‚umgebrochen‘ sind und nicht etwa abgeschnitten, kann FLAM diese Dateien dekomprimieren.

Diese Eigenschaft wurde beim Splitt so erweitert, dass jedes Fragment zur Dekomprimierung unterschiedlich sein darf, da es auf unterschiedlichen Wegen auf den Rechner gelangt sein könnte (mit unterschiedlichen Transferprogrammen und Einstellungen).

So ist z.B. die erste Datei eine PS-Datei mit fixer Satzlänge von 80 Byte, die zweite eine VSAM-ESDS Datei mit Satzlänge 1024, die dritte ein PO-Member mit variabler Satzlänge von 256 Byte, usw.

Bitte beachten Sie, dass diese Eigenschaft auch von selbst erstellten Exits oder USER-I/Os berücksichtigt werden müssen, sobald sie beim Splitt im Einsatz sind.

3.2 Unterprogrammchnittstelle FLAMUP

Mit FLAMUP können Dateien vollständig komprimiert oder Komprimatsdateien dekomprimiert werden. Analog zum Dienstprogramm können Parameter (siehe Kapitel 3.1.1) übergeben werden. FLAMUP verwendet die gleichen Parameter wie das Dienstprogramm.

FLAMUP kann von anderen Programmen als Unterprogramm aufgerufen werden (so ruft z.B. das Dienstprogramm FLAM selbst FLAMUP auf). FLAMUP ist eine Dateischnittstelle (im Gegensatz zur Satzchnittstelle FLAMREC), d.h. es werden ganze Dateien verarbeitet, nicht nur Datensätze.

Die Schnittstellenkonvention entspricht der Assembler- bzw. Cobol Unterprogramm Schnittstelle. In C spricht man von der OS-Konvention.

Im folgenden werden die Schnittstellen in ASSEMBLER beschrieben. Die Tabelle zeigt, wie die verschiedenen Datentypen in COBOL und FORTRAN definiert werden müssen.

Assembler	Cobol	Fortran	Bedeutung
F	PIC S9 (8) COMP SYNC	INTEGER*4	ausgerichtetes Ganzwort
H	PIC S9 (4) COMP SYNC	INTEGER*2	ausgerichtetes Halbwort
CLn	PIC X (n) USAGE DISPLAY	CHARACTER* n	n abdruckbare Zeichen
XLn	PIC X (n)	CHARACTER* n	n binäre Zeichen

Die Pfeile bezeichnen die Richtung des Datenflusses:

- das Feld ist vom rufenden Programm zu versorgen
- ← das Feld wird vom gerufenen Programm gefüllt

↔ sowohl rufendes als auch gerufenes Programm versorgen das Feld

Registerbelegung:

→ R1: Adresse der Parameterliste
 → R13: zeigt auf Sicherstellungsbereich (18 Worte)
 → R14: enthält die Rücksprungadresse
 → R15: enthält die Aufrufadresse

Parameter:

1 ← **FILEID** **F** Kennung

2 ← **RETCO** **F** Returncode
 = 0 Kein Fehler

Einige gängige Fehlercodes (siehe auch Kapitel 8.3)

= 1 Satz verkehrt
 = 10 Datei ist keine FLAMFILE
 = 11 FLAMFILE Formatfehler
 = 12 Satzlängenfehler
 = 13 Dateilängenfehler
 = 14 Checksummenfehler
 = 21 Unzulässige Größe des Matrixpuffers
 = 22 Unzulässiges Kompressionsverfahren
 = 23 Unzulässiger Code in FLAMFILE
 = 24 Unzulässiger MAXRECORDS Parameter
 = 25 Unzulässige Satzlänge MAXSIZE
 = 29 Passwort-Fehler
 = 30 FLAMFILE ist leer
 = 31 FLAMFILE nicht zugeordnet
 = 33 Ungültiger Dateityp
 = 34 Ungültiges Satzformat
 = 35 Ungültige Satzlänge
 = 36 Ungültige Blocklänge
 = 37 Unzulässige Schlüsselposition (ungleich 1)
 = 38 Ungültige Schlüsselgröße
 = 39 Ungültiger Dateiname
 = x'Exxxxxxx' I/O-Fehler für Originaldatei bei Eingabe
 = x'Axxxxxxx' I/O-Fehler für Originaldatei bei Ausgabe
 = x'Fxxxxxxx' I/O-Fehler für Komprimatsdatei

=	x'Cxxxxxxx'	I/O-Fehler f r Parameterdatei
=	x'Dxxxxxxx'	I/O-Fehler f r Meldungsdatei
=	x'xFxxxxxx'	Fehler der Datenverwaltung (VSAM)
=	40	Modul oder Tabelle kann nicht geladen werden
=	41	Modul kann nicht aufgerufen werden
=	42	Modul kann nicht entladen werden
=	43-49	Fehlerabbruch durch Exit
=	52	zu viele oder unzul ssige Schl ssel
=	57 - 79	FLAM-Fehler
=	80	Syntaxfehler bei Parametereingabe
=	81	Unbekannter Parameter (Schl sselwort)
=	82	Unbekannter Parameterwert
=	83	Parameterwert nicht dezimal
=	84	Parameterwert zu lang
=	96	Keinen Dateinamen gefunden, bzw. Fehler beim Ermitteln von Dateinamen
=	98	Nicht alle Dateien wurden bearbeitet
=	999	Fehler bei Speicheranforderung

3 → **PARAM** **CLn** Bereich mit Parametern

4 → **PARLEN** **F** L nge des Parameterbereichs
 = 0 keine Parameter vorhanden
 > 0 Parameter vorhanden

Hinweis: Die Parameter m ssen in der gleichen Weise wie beim Dienstprogramm geschrieben werden. F r Parameter sind nur Gro buchstaben zul ssig.

Beispiel f r den Aufruf von FLAMUP in COBOL:

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. MUSTER.
*
* MUSTER F R DEN AUFRUF VON FLAMUP
*
ENVIRONMENT DIVISION.
DATA DIVISION.
```

```

WORKING-STORAGE SECTION.
77 FLAMID    PIC S9(8) COMP SYNC.
77 RETCO    PIC S9(8) COMP SYNC.
77 PARAM    PIC X(80) VALUE"C,MO=ADC".
77 PARLEN   PIC S9(8) COMP SYNC VALUE 8.
*
PROCEDURE DIVISION.
*
    CALL "FLAMUP" USING FLAMID, RETCO, PARAM,
PARLEN.
*
    STOP RUN.

```

Beispiel für den Aufruf von FLAMUP in ASSEMBLER:

```

MUSTER    CSECT
*
*    FLAMUP AUFRUFEN
*
        LA    1,FLAMUPAR
        L     15,=V(FLAMUP)
        BALR 14,15
*
*    PARAMETERLEISTE FÜR FLAMUP
*
FLAMUPAR DC  A(FLAMID)
          DC  A(RETCO)
          DC  A(PARAM)
          DC  A(X'80000000'+PARLEN)
*
*    PARAMETER FÜR FLAMUP
*
FLAMID   DS  F
RETCO    DS  F
PARAM    DC  C'C,MO=ADC'
PARLEN   DC  F'8'
*

```

```
*   SAVEAREA
*
SAVEAREA DS 18F
      END
```

Beispiel für den Aufruf von FLAMUP in C++:

```
// an example for calling flamup from C++
//
// set linkage convention
extern "OS" void FLAMUP(void **,long *,char
*,long *);
int main()
{
    void *flamid;
    long retco;
    long parlen=8;
    char param[10]="C,MO=ADC";
    FLAMUP (&flamid, &retco, param, &parlen);
    return 0;
}
```

3.3 Satzchnittstelle FLAMREC

FLAMREC besteht aus einer Reihe von Unterprogrammen, die von anderen Programmen aufgerufen werden können (so ruft z.B. das Programm FLAMUP selbst FLAMREC auf).

Im Gegensatz zur Dateischnittstelle FLAMUP ist FLAMREC eine Satzchnittstelle, d.h. es werden einzelne Datensätze übergeben, nicht ganze Dateien.

Bis auf die Schlüsselbeschreibung sind alle Parameter durch elementare Datentypen (INTEGER, STRING) dargestellt. Es werden bewusst keine Kontrollblöcke aufgebaut, so dass keine Ausrichtungsprobleme aufkommen und ein Kopieren von Parameterwerten vor und nach dem Funktionsaufruf erforderlich ist. Nur die Schlüsselbeschreibung ist im Interesse einer Abkürzung der Parameterliste als Struktur realisiert.

Alle Parameterlisten beginnen einheitlich mit einer Kennung, die zur eindeutigen Identifikation der Komprimatsdatei (der FLAMFILE) zwischen FLMOPN und FLMCLS dient, gefolgt von einem Returncode, der zur Rückmeldung der erfolgreichen Durchführung bzw. eines möglichen Fehlers dient. Die Bearbeitung einer Komprimatsdatei beginnt immer mit der Funktion FLMOPN, in der die Zuordnung des Programms zur Komprimatsdatei erfolgt und die Verarbeitungsart festgelegt wird. Nach einem erfolgreichen Öffnen ist die Bearbeitung immer mit FLMCLS abzuschließen.

Die für das Utility FLAM oder Unterprogramm FLAMUP generierten Default-Parameter werden von FLAMREC nicht verwendet.

Es werden von der Satzchnittstelle keine Meldungen erzeugt.

Bei Übergabe von Originaldaten enthält der Parameter RECORD immer die Nettodaten ohne irgendwelche Längenfelder oder Satztrenner bzw. der RECPTN zeigt auf ein Feld mit diesem Inhalt. Der Parameter RECLN enthält immer die Länge der Nettodaten.

Werden Programmiersprachen verwendet, die die aufgerufenen Routinen nicht dynamisch zum Aufrufzeitpunkt nachladen, muss FLAMREC explizit beim Linken oder Binden angegeben werden.

So können COBOL-Programme mit der Option 'DYNAM' übersetzt werden. Dadurch werden die FLAM-Module erst zum Ablaufzeitpunkt aus der Bibliothek geladen. Wird kein dynamischer Aufruf gewünscht (Option 'NODYNAM' in COBOL oder V-Konstanten in ASSEMBLER), muss der

FLAM-Modul FLAMREC explizit beim Binden angegeben werden.

Beispiel für den Aufruf von FLMOPF in COBOL:

```

IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. MUSTER.
*   MUSTER FÜR DEN AUFRUF VON FLMOPF
ENVIRONMENT DIVISION
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
77  FLAMID          PIC S9(8) COMP SYNC.
77  RETCO           PIC S9(8) COMP SYNC.
77  VERSION        PIC S9(8) COMP SYNC.
77  FLAMCODE       PIC S9(8) COMP SYNC.
77  COMPMODE       PIC S9(8) COMP SYNC.
77  MAXBUFF        PIC S9(8) COMP SYNC.
77  HEADER         PIC S9(8) COMP SYNC.
77  MAXREC         PIC S9(8) COMP SYNC.
77  BLKMODE        PIC S9(8) COMP SYNC.
77  EXK20          PIC X(8)  VALUE SPACES.
77  EXD20          PIC X(8)  VALUE SPACES.
01  KEYDESC.
    05 KEYFLAGS    PIC S9(8) COMP SYNC.
    05 KEYPARTS    PIC S9(8) COMP SYNC.
    05 KEYELEM     OCCURS 8 TIMES.
        10 KEYPOS  PIC S9(8) COMP SYNC.
        10 KEYLEN  PIC S9(8) COMP SYNC.
        10 KEYTYPE PIC S9(8) COMP SYNC.
*
PROCEDURE DIVISION.
*
CALL "FLMOPF" USING  FLAMID, RETCO, VERSION
                  FLAMCODE, COMPMODE, MAXBUFF, HEADER,
                  MAXREC, KEYDESC, BLKMODE, EXK20, EXD20.
*
*
*

```

Weitere, auscodierte Beispiele finden Sie im Kapitel 5 des Handbuchs oder auch in der Bibliothek FLAM.SRCLIB der Auslieferung.

3.3.1 Funktion FLMOPN

Die Funktion FLMOPN muss als erste aufgerufen werden. Die Zuordnung zwischen Programm und Komprimatsdatei (FLAMFILE) und die Verarbeitungsart werden festgelegt.

Parameter:

1 ←	FLAMID	F	Kennung. Muss bei allen nachfolgenden Aufrufen unverändert übergeben werden
2 ←	RETCO	F	Returncode (siehe auch Kapitel 8.3)
	= 0		Kein Fehler
	= -1		Fehler bei Speicheranforderung
	= 10		Datei ist keine FLAMFILE
	= 11		FLAMFILE Formatfehler
	= 12		Satzlängenfehler
	= 13		Dateilängenfehler
	= 14		Checksummenfehler
	= 20		Unzulässiger OPENMODE
	= 21		Unzulässige Größe des Matrixpuffers
	= 22		Unzulässiges Kompressionsverfahren
	= 23		Unzulässiger Code in FLAMFILE
	= 24		Unzulässiger MAXRECORDS-Parameter
	= 25		Unzulässige Satzlänge
	= 30		FLAMFILE ist leer
	= 37		Unzulässige Schlüsselposition (ungleich 1)
	= 40		Modul oder Tabelle kann nicht geladen werden
	= 41		Modul kann nicht aufgerufen werden
	= 42		Modul kann nicht entladen werden
	= 43-49		Fehlerabbruch durch Exit
	= 52		unzulässige doppelte Schlüssel in der FLAMFILE
	= x'F0000XX'		FLAM-Fehlercode aus FLAMFIO für FLAMFILE
	x'1E' = 30		FLAMFILE ist leer
	x'1F' = 31		FLAMFILE nicht zugeordnet
	x'20' = 32		Unzulässiger OPENMODE
	x'21' = 33		Ungültiger Dateityp
	x'22' = 34		Ungültiges Satzformat
	x'23' = 35		Ungültige Satzlänge
	x'24' = 36		Ungültige Blocklänge
	x'26' = 38		Ungültige Schlüsselgröße
	x'27' = 39		Ungültiger Dateiname
	x'28' = 40		Ein FLAM-Modul konnte nicht geladen werden (Systemmeldung erfolgt, evtl. fehlende STEPLIB)
	= x'FFXXXXX'		DMS-Fehlercode für die FLAMFILE (siehe Fehlermeldungen im VSAM-Handbuch)

- 3 → **LASTPAR** **F** Ende der Parameter bergabe f r OPEN
 = **0** Keine weitere Parameter bergabe
 = **sonst** Weiterer Funktionsaufruf mit FLMOPD bzw. FLMOPF folgt

- 4 → **OPENMODE** **F** Der Openmode bestimmt die Arbeitsweise
 = **0** INPUT = FLAMFILE lesen-DEKOMPRIMIEREN
 = **1** OUTPUT = FLAMFILE schreiben-KOMPRIMIEREN
 = **2** INOUT (mit Schl ssel und sequentiell lesen und ndern)

- 5 → **DDNAME** **CL8** Symbolischer Dateiname mit Leerzeichen aufge f llt

- 6 → **STATIS** **F** Statistik einschalten oder nicht
 = **0** Keine Statistik
 = **1** Statistik-Daten sammeln und mit FLMCLS an den Benutzer bergeben

3.3.2 Funktion FLMOPD

Die Funktion FLMOPD beschreibt spezielle Dateieigenschaften der Komprimatsdatei (der FLAMFILE).

Der Aufruf ist optional (siehe Parameter LASTPAR bei FLMOPN). Falls FLMOPD benutzt wird, muss die Funktion als zweite nach FLMOPN aufgerufen werden. Anderenfalls werden die im Funktionsaufruf angegebenen Standardwerte benutzt (nicht die für FLAM/FLAMUP generierten Defaultparameter!).

Die Parameter entsprechen den Angaben für FLAM im Kapitel 3.1.1.

Achtung: Sollen FLAMFILEs beim Komprimieren gesplittet werden, ist vorher die Funktion FLMSET (siehe Kap. 3.3.26) aufzurufen.

Parameter:

1 →	FLAMID	F	Kennung (von FLMOPN erhalten)
2 ←	RETCO	F	Returncode
	= 0		Kein Fehler
	= -1		Ungültige Kennung, unzulässiger Aufruf (z.B. LASTPAR=0 bei FLMOPN), Lizenz ungültig siehe Kapitel 8.3
	= andere		
3 →	LASTPAR	F	Ende der Parameterübergabe für OPEN
	= 0		Keine weitere Parameterübergabe
	= sonst		Weiterer Funktionsaufruf folgt mit FLMOPF
4 ↔	NAMELEN	F	Länge des Dateinamens bzw. des Bereichs für den Dateinamen (0 = keinen Dateinamen übergeben bzw. empfangen)
			siehe *)
5 ↔	FILENAME	CLn	Dateiname der FLAMFILE.
			siehe *)
6 ↔	DSORG	F	Dateiformat der FLAMFILE
	= 0; 8; 16		PS; ESDS
	= 1; 9; 17		IS; KSDS
	= 2; 10		; RRDS
	= 3; 11		; LDS

- 7 ↔ **RECFORM** F Satzformat der FLAMFILE
 = 0; 8; 16 V; VB; VBS
 = 1; 9; 17 F; FB; FBS
 = 2; 10; 18 U
- 8 ↔ **MAXSIZE** F Maximale Satzlänge der FLAMFILE, zulässige Werte:
 80 - 32760. Bei CX7 ist für die FLAMFILE nur eine maximale Satzlänge von 4096 zulässig. (512 = STANDARD)
- 9 ↔ **RECDELIM** XLn Satztrenner (wird z.Zt. nicht unterstützt)
- 10 ↔ **KEYDESC STRUCT** Schlüsselbeschreibung für die Originalstruktur (es muss die Adresse der Struktur angegeben werden). Bei Rückkehr sind die Werte der FLAMFILE (!!)
- KEYFLAGS** F Option
 = 0 Keine doppelten Schlüssel (STANDARD)
 = 1 Doppelte Schlüssel zulässig
- KEYPARTS** F Anzahl der Schlüsselteile
 = 1 bis 8 (STANDARD= 0, keine Schlüssel)
- KEYPOS1** F Byteposition des ersten Teilschlüssels
 = 1 - 32759 (STANDARD = 1)
- KEYLEN1** F Länge des ersten Teilschlüssels
 = 1 - 255 (STANDARD = 8)
- KEYTYPE1** F Datentyp des ersten Teilschlüssels
 = 0 Abdruckbare Zeichen
 = 1 Binärwerte (STANDARD)
 Bei OPENMODE=1 (Output) muss für binäre Komprimierung (COMPMODE=CX8/VR8 bei FLMOPF) KEYTYPE1=1 gesetzt sein. Nur bei COMPMODE=CX7 ist KEYTYPE1=0 zu setzen.
- .
- .
- .
- KEYPOS8** F Byteposition des achten Teilschlüssels
 = 1 - 32759
- KEYLEN8** F Länge des achten Teilschlüssels
 = 1 - 255
- KEYTYPE8** F Datentyp des achten Teilschlüssels
 = 0 Abdruckbare Zeichen
 = 1 Binärwerte
- 11 ↔ **BLKSIZE** F Blocksize
 = 0 unblockt
 = 80 - 32760

12 ↔	CLODISP	F	Art der Close-Bearbeitung
	= 0		REWIND (STANDARD)
	= 1		UNLOAD
	= 2		LEAVE
13 ↔	DEVICE	F	Ger tety
	= 0; 8; 16		Platte bzw. nicht bekannt (0 = STANDARD)
	= 1; 9; 17		Magnetband
	= 2; 10; 18		Diskette
	= 3; 11; 19		Streamer
	= 7; 15; 23		Benutzer

*) **Hinweis:** da der Dateiname bei der R ckgabe l nger sein kann, sollte eine max. Bereichsl nge (z.B. NAMELEN=54) mitgegeben werden und der Dateiname mit Leerzeichen (X'40') aufgefl t sein. Bei R ckgabe enth lt NAMELEN die aktuelle Namensl nge der verwendeten FLAMFILE. Andernfalls kann der Dateiname nur verk rzt in der bergebenen L nge eingestellt werden.

Beispiel: Sie bergeben als Dateinamen FLAM.FILE.ADC, aufgefl t mit Leerzeichen bis zum Feldende. Das Feld ist 54 Byte gro , NAMELEN enth lt den Wert 54. FLAM findet aber in der JCL f r den in FLMOPN angegebenen DD-Namen das DD-Statement //ddname DD DSN=LIMES.FLAMFILE.NEWDAT. Da die Angabe in der JCL Vorrang hat, wird die Datei LIMES.FLAMFILE.NEWDAT ge ffnet und dieser Dateiname im Feld FILENAME zur ckgegeben, NAMELEN enth lt den Wert 21.

FLAM errechnet sich aus der Schl sselbeschreibung der Originaldatei eine optimale Schl ssel nge. Diese ist bei bin ren Komprimaten 1 Byte l nger als die Summe der Originalschl ssel, bei abdruckbarer Komprimatssyntax (MODE=CX7) werden 2 Byte erg nzt. Die Schl sselposition ist stets 1. Wird die KSDS-FLAMFILE mittels IDCAMS selbst angelegt, so sollten o.a. Angaben ber cksichtigt werden. Eine zu geringe Schl ssel nge fhrt zu Performanceverlust bei der weiteren Verarbeitung und kann ggf. zu einem VSAM-Fehler (sequence check) fhren.

Werden doppelte Schl ssel f r die Originaldatens tze zugelassen (KEYFLAGS=1), werden 2 (bzw. 4) Byte erg nzt. Damit werden im Sinne von VSAM f r die FLAMFILE keine S tze mit doppeltem Schl ssel erzeugt.

3.3.3 Funktion FLMOPF

Die Funktion FLMOPF definiert die Komprimatseigenschaften.

FLMOPF kann optional (siehe Parameter LASTPAR bei FLMOPN/FLMOPD) als zweite Funktion nach FLMOPN oder als dritte nach FLMOPD aufgerufen werden.

Die Parameter entsprechen den Angaben für FLAM im Kapitel 3.1.1.

Achtung: Soll die FLAMFILE verschlüsselt oder sollen zusätzliche Security-Informationen gespeichert werden, ist vorher die Funktion FLMSET (siehe Kap. 3.3.26) aufzurufen.

Parameter:

1 →	FLAMID	F	Kennung (von FLMOPN erhalten)
2 ←	RETCO	F	Returncode
	= 0		Kein Fehler
	= -1		Ungültige Kennung, unzulässiger Aufruf (z.B. LASTPAR=0 bei FLMOPN oder FLMOPD), fehlender FLMOPN-Aufruf
	= 40		Exit konnte nicht geladen werden
	= 43-49		Fehlerabbruch durch Exit
	= sonst		Weitere Returncodes siehe Kapitel 8.3
3 ←	VERSION	F	Version der FLAMFILE
	= 100		Version 1 / 6020
	= 101		Version 1 / 6035
	= 200		Version 2
	= 300		Version 3
	= 400		Version 4
4 ↔	FLAMCODE	F	Zeichencode der FLAMFILE
	= 0		EBCDIC
	= 1		ASCII
5 ↔	COMPMODE	F	Kompressionsverfahren
	= 0		CX8 (STANDARD)
	= 1		CX7
	= 2		VR8
	= 3		ADC

	=	5	NDC
6 ↔	MAXBUFF	F	Größe des Matrixpuffers in BYTES. Es ist jeder positive Wert zulässig, es wird der tatsächlich benutzte Wert zurückgegeben (STANDARD = 65536). Im ADC/NDC-Mode werden stets 64 KB benutzt.
7 ↔	HEADER	F	FILEHEADER erzeugen bzw. vorhanden Kein Fileheader erzeugen bzw. vorhanden Fileheader erzeugen bzw. vorhanden
	=	0	
	=	1	
8 →	MAXREC	F	Maximale Satzanzahl in der Matrix (STANDARD = 4095) für ADC (STANDARD = 255) für CX7, CX8, VR8, ADC
	=	1-4095	
	=	1-255	
9 ↔	KEYDESC STRUCT		Schlüsselbeschreibung für die Originalsätze (es muss die Adresse der Struktur übergeben werden) Wurde bereits FLMOPD aufgerufen, so wird die Schlüsselbeschreibung hier ignoriert.
	KEYFLAGS	F	Option
	=	0	Keine doppelten Schlüssel (STANDARD)
	=	1	Doppelte Schlüssel zulässig
	KEYPARTS	F	Anzahl der Schlüsselteile
	=	1 bis 8	(STANDARD = 0, keine Schlüssel)
	KEYPOS1	F	Byteposition des ersten Teilschlüssels
	=	1 - 32759	(STANDARD = 1)
	KEYLEN1	F	Länge des ersten Teilschlüssels
	=	1 - 255	(STANDARD = 8)
	KEYTYPE1	F	Datentyp des ersten Teilschlüssels
	=	0	Abdruckbare Zeichen
	=	1	Binärwerte (STANDARD)
	.		
	.		
	.		
	KEYPOS8	F	Byteposition des achten Teilschlüssels
	=	1 - 32759	(STANDARD = 1)
	KEYLEN8	F	Länge des achten Teilschlüssels
	=	1 - 255	(STANDARD = 8)
	KEYTYPE8	F	Datentyp des achten Teilschlüssels
	=	0	Abdruckbare Zeichen
	=	1	Binärwerte (STANDARD)
10 ↔	BLKMODE	F	Geblockte bzw. ungeblockte Ausgabe für sequentielle Komprimatsdateien

= 0		Ungeblockt (in einem Komprimatssatz sind nur Daten aus der gleichen Matrix). Für Spezialfälle.
= 1		Geblockt (STANDARD) (in einem Komprimatssatz können sich Daten von mehreren Matrizen befinden)
11 →	EXK20	CL8 Leerzeichen (X'40') oder Name des Benutzerausgangs für die Komprimatsausgabe (mit Leerzeichen aufgelistet)
12 →	EXD20	CL8 Leerzeichen (X'40') oder Name des Benutzerausgangs für die Komprimatseingabe (mit Leerzeichen aufgelistet)
←		Wenn beim Dekomprimieren der Exit *STREAM automatisch aktiviert wird.

3.3.4 Funktion FLMCLS

Mit der Funktion FLMCLS wird der Zugriff auf die Satzchnittstelle beendet.

Bei der Komprimierung wird noch die letzte Matrix komprimiert, das Komprimat in die FLAMFILE geschrieben und dann die FLAMFILE geschlossen.

Beim Dekomprimieren wird die FLAMFILE geschlossen, sie wird ggf. nicht bis zum Dateiende gelesen. Falls noch vorhanden, werden restliche Originals tze nicht mehr bergeben.

Falls mit FLMOPN angefordert (STATIS=1), werden die Statistikinformationen mit bergeben.

Parameter:

1 ↔	FLAMID	F	Kennung Wird mit X'FFFFFFFF' berschrieben
2 ←	RETCO	F	Returncode
	= 0		Kein Fehler
	= -1		Ung ltige Kennung
	= 43		Fehlerabbruch durch Exit
	= x'FFXXXXXX'		DMS-Fehlercode
	= sonst		Weitere Returncodes siehe Kapitel 8.3

Die folgenden Parameter werden nur bei eingeschalteter Statistik benutzt.

3 ←	CPUTIME	F	CPU-Zeit in Millisekunden
4 ←	RECORDS	F	Anzahl Originals tze
5 ←	BYTES	F	Anzahl Originalbytes
6 ←	BYTEOFL	F	berlaufz hler f r Originalbytes
7 ←	CMPRECS	F	Anzahl Komprimatss tze
8 ←	CMPBYTES	F	Anzahl Komprimatsbytes
9 ←	CMPBYOFL	F	berlaufz hler f r Komprimatsbytes

Bei extrem gro en Komprimatsdateien (gr er als 4 Gigabytes) reichen die Bytez hler von einem Wort nicht mehr aus. Zu diesem Zweck sind die berlaufz hler vorgesehen. Damit k nnen die Z hler auf ein Doppelwort erweitert werden:

```

01 BYTEFELD .
    05 BYTEOFL                PIC 9(8) COMP SYNC .
    05 BYTES                  PIC 9(8) COMP SYNC .
01 BYTECNT REDEFINES BYTEFELD PIC S9(18) COMP
SYNC .
    
```


3.3.5 Funktion FLMDEL

Mit der Funktion FLMDEL kann der zuletzt gelesene Originalsatz aus einer indexsequentiellen FLAMFILE gel scht werden.

Diese Funktion ist im Kompressionsmode ADC oder NDC nicht erlaubt.

Parameter:

1 →	FLAMID	F	Kennung
2 ←	RETCO	F	Returncode
	= 0		Kein Fehler
	= -1		Ung ltige Kennung oder Funktion unzul ssig
	= 5		Kein aktueller Satz vorhanden
	= 43		Fehlerabbruch durch Exit
	= x'FFXXXXXX'		DMS-Fehlercode

3.3.6 Funktion FLMEME

Mit dieser Funktion wird eine Datei als Member einer Sammel-FLAMFILE abgeschlossen (End Member).

Im Gegensatz zu FLMCLS wird die FLAMFILE nicht geschlossen, d.h. ein weiteres Komprimat kann angefügt werden.

Es werden die Statistikinformationen und ggf. der Member-Mac (Siehe Handbuch FLAM&AES) zurückgegeben.

Bei der Komprimierung wird der Matrixinhalt sofort komprimiert und weggeschrieben, bei SECUREINFO=YES werden Informationen hinzugefügt, die die Sicherheit erhöhen. Bei AES-Verschlüsselung wird das Member zusätzlich mit einem Member-Mac versehen, der die Vollständigkeit, Unversehrtheit und Authentizität des Komprimats kontrollierbar macht.

Als nächster Aufruf ist nur FLMPHD (d.h. ein neues Member folgt) oder FLMCLS zugelassen.

Bei der Dekomprimierung wird die nächste Matrix dekomprimiert.

Soll kein Memberabschluss erfolgen, so ist die Funktion FLMFLU (Kap. 3.3.8) zu verwenden.

Parameter:

1 →	FLAMID	F	Kennung
2 ←	RETCO	F	Returncode
	= 0		Kein Fehler
	= -1		Ungültige Kennung
	= sonst		siehe Kapitel 8.3
3 ←	CPUTIME	F	CPU-Zeit in Millisekunden
4 ←	RECORDS	F	Anzahl Originalsätze
5 ←	BYTES	F	Anzahl Originalbytes
6 ←	BYTEOFL	F	beliebige Anzahl Originalbytes
7 ←	CMPRECS	F	Anzahl Komprimatsätze
8 ←	CMPBYTES	F	Anzahl Komprimatsbytes
9 ←	CMPBYOFL	F	beliebige Anzahl Komprimatsbytes
10 ←	MEMBRMAC XL8		Member-Mac

Bei extrem großen Komprimatsdateien (größer als 4 Gigabytes) reichen die Bytes beliebig von einem Wort nicht mehr aus. Zu diesem Zweck sind die beliebig vorgesehen. Damit können die Zeichen beliebig auf ein Doppelwort erweitert werden:

```
01 BYTEFELD.
```

```

05 BYTEOFL          PIC 9(8) COMP SYNC.
05 BYTES            PIC 9(8) COMP SYNC.
01 BYTECNT REDEFINES BYTEFELD PIC S9(18) COMP SYNC.
    
```

3.3.7 Funktion FLMFKY

Mit FLMFKY (Find Key) kann in einer indexsequentiell organisierten FLAMFILE ein Satz der Originaldatei gesucht werden, dessen Schl ssel einem vorgegebenen Schl sselwert entspricht oder gr er ist. Der Vorgabewert kann generisch sein, d.h. nicht alle Stellen des Schl sselwertes m ssen eindeutig angegeben werden. Der gefundene Satz ist der n chste zu verarbeitende Satz.

Wird mit FLMFKY kein Satz gefunden, bleibt die alte Position erhalten.

Parameter:

- 1 → **FLAMID** **F** Kennung

- 2 ← **RETCO** **F** Returncode
 - = 0 Kein Fehler
 - = -1 Ung ltige Kennung oder Funktion unzul ssig
 - = 5 Schl ssel nicht vorhanden
 - = sonst siehe Kapitel 8.3

- 3 → **KEYLEN** **F** Schl ssell nge

Es enth lt die Anzahl signifikanter Bytes im vorgegebenen Schl sselwert. Es kann kleiner sein als die Schl ssell nge. In diesem Fall wird bei dem im Argument CHECKMOD angegebenen logischen Vergleich nur die hier bergebene L nge ber cksichtigt.

- 4 → **RECORD** **XLn** Satzpuffer mit Suchschl ssel

- 5 → **CHECKMOD** **F** Vergleichsart
 - = 0 gleich
 - = 1 gr er oder gleich
 - = 2 gr er

3.3.8 Funktion FLMFLU

Mit dieser Funktion wird die aktuelle FLAM-Matrix abgeschlossen. Falls mit FLMOPN angefordert (STATIS=1), werden die Statistikinformationen mitgegeben. Bei der Komprimierung wird der Matrixinhalt sofort komprimiert und weggeschrieben, bei der Dekomprimierung die n chste Matrix dekomprimiert.

Parameter:

1 →	FLAMID	F	Kennung
2 ←	RETCO	F	Returncode
	= 0		Kein Fehler
	= -1		Ung ltige Kennung
	= 43		Fehlerabbruch durch Exit
	= x'FFXXXXXX'		DMS-Fehlercode
	= sonst		siehe Kapitel 8.3

Die folgenden Parameter werden nur bei eingeschalteter Statistik benutzt.

3 ←	CPUTIME	F	CPU-Zeit in Millisekunden
4 ←	RECORDS	F	Anzahl Originals tze
5 ←	BYTES	F	Anzahl Originalbytes
6 ←	BYTEOFL	F	berlaufz hler f r Originalbytes
7 ←	CMPRECS	F	Anzahl Komprimatss tze
8 ←	CMPBYTES	F	Anzahl Komprimatsbytes
9 ←	CMPBYOFL	F	berlaufz hler f r Komprimatsbytes

Bei extrem gro en Komprimatsdateien (gr er als 4 Gigabytes) reichen die Bytez hler von einem Wort nicht mehr aus. Zu diesem Zweck sind die berlaufz hler vorgesehen. Damit k nnen die Z hler auf ein Doppelwort erweitert werden:

```
01 BYTEFELD.
    05 BYTEOFL          PIC 9(8) COMP SYNC.
    05 BYTES           PIC 9(8) COMP SYNC.

01 BYTECNT REDEFINES BYTEFELD PIC S9(18) COMP
SYNC.
```

3.3.9 Funktion FLMFRN

Mit FLMFRN (Find Record-Number) wird auf einen Satz mit in einer vorgegebenen Nummer in einer indexsequentiellen FLAMFILE positioniert.

Diese Nummer entspricht der Satznummer der sequentiellen oder relativen Originaldatei. Der Satz ist der n chste zu verarbeitende Satz. Mit der Angabe CHECKMOD = 1 oder 2 kann ber L cken und leere S tze positioniert werden.

Wird mit FLMFRN kein g ltiger Satz gefunden, bleibt die alte Position erhalten.

Parameter:

1 →	FLAMID	F	Kennung
2 ←	RETCO	F	Returncode
	= 0		Kein Fehler
	= -1		Ung ltige Kennung oder Funktion unzul ssig
	= 5		Ung ltige Position
	= sonst		siehe Kapitel 8.3
3 ↔	RECNO	F	Satznummer
	= 1		Dateianfang. Bei Checkmod=1,2 wird die tats chliche Satznummer zur ckgegeben
4 →	CHECKMOD	F	Vergleichsart
	= 0		Satz mit angegebener Nummer
	= 1		Satz mit angegebener Nummer, L cken und leere S tze berspringen
	= 2		Satz mit n chster Nummer, L cken und leere S tze berspringen

3.3.10 Funktion FLMGET

Mit der Funktion FLMGET wird der jeweils n chste Originalsatz in sequentieller Folge gelesen.

Die Daten werden in den Satzpuffer des aufrufenden Programms bertragen (move Mode).

Es ist m glich, mit FLMGKY oder FLMPOS in einer Komprimatsdatei zu positionieren und danach sequentiell mit FLMGET weiterzulesen (entspricht dem ‚START KEY‘ in Cobol).

Parameter:

1 →	FLAMID	F	Kennung
2 ←	RETCO	F	Returncode
	= 0		Kein Fehler
	= -1		Ung ltige Kennung oder Funktion unzul ssig
	= 1		Satz wurde verk rzt, da Originalsatz l nger als BUFLEN
	= 2		END-OF-FILE wurde erreicht
	= 3		L cke bei relativer Datei gefunden
	= 6		Neue Datei beginnt; gegebenenfalls kann der neue Fileheader gelesen werden
	= 7		Fehlender Schl ssel, kann durch FLMPWD bergeben werden
	= 11		FLAMFILE Formatfehler
	= 12		Satzl ngenfehler
	= 13		Dateil ngenfehler
	= 14		Checksummenfehler
	= 15		Ung ltige Satzl nge
	= 29		Ung ltiger Schl ssel (bei Verschl sselung)
	= 43-49		Fehlerabbruch durch Exit
	= 52		Zuviele oder unzul ssige doppelte Schl ssel
	= x'FFXXXXXX'		Fehlercode des Datenverwaltungssystems
	= x'00nnXXXX'		Security-Fehler (siehe Kapitel 8.3)
	= sonst		siehe Kapitel 8.3
3 ←	RECLEN	F	Satzl nge in Bytes des bergebenen Satzes
4 ←	RECORD	XLn	Originalsatz (Daten)
5 →	BUFLEN	F	L nge des verf gbaren Satzpuffers in Bytes

Hinweis:

Bei den Returncodes 2 und 6 wird kein Satz bergeben.

Bei Returncode 3 wird ein Satz der Länge 0 bergeben.

Bei Returncode 7 muss der Schlüssel mit FLMPWD bergeben werden, danach ist wieder FLMGET aufzurufen.

3.3.11 Funktion FLMGHD

Die Funktion FLMGHD (Get-File-Header) ist nur bei der Dekomprimierung zugelassen.

Der Fileheader beschreibt das Dateiformat der Originals tze. Zwischen FLAM-OPEN (FLMOPN, FLMOPD, FLMOPF) und FLAM-CLOSE (FLMCLS) kann der Fileheader mit der Funktion FLMGHD jederzeit angefordert werden. Sind in der FLAMFILE mehrere Fileheader vorhanden (siehe FLMPHD), so wird mit FLMGHD jeweils der letzte von FLAM erkannte Fileheader begeben. Der erste Fileheader steht normalerweise nach FLAM-OPEN (siehe FLMOPF HEADER=1) zur Verf gung. Erkennt FLAM weitere Fileheader, so wird dies dem Benutzer im Returncode (RETCO=6) von FLMGET bzw. FLMLOC kenntlich gemacht.

Das Dienstprogramm FLAM verwendet die Information des Fileheaders, um eine Ausgabedatei zur Dekomprimierung gem dieser Angaben anzulegen.

Parameter:

1 →	FLAMID	F	Kennung
2 ←	RETCO	F	Returncode
	= 0		Kein Fehler
	= -1		Ung ltige Kennung oder Funktion unzul ssig
3 ↔	NAMLEN	F	L nge des Dateinamens bzw. des Bereichs
	→		L nge von Feld FILENAME
	←		Dateinamensl nge
	= 0		Dateiname nicht bekannt, bzw. nicht erw nscht
4 ←	FILENAME	CLn	Dateiname der Originaldatei
5 ←	DSORG	F	Dateiformat
	= 0		sequentiell
	= 1		indexsequentiell
	= 2		relativ
	= 3		Direktzugriff
	= 5		Bibliothek
	= 6		physikalisch
6 ←	RECFORM	F	Satzformat
	= 0; 8; 16 ...		VARIABLE; 8 = VARBLK; 16 = SPNBLK
	= 1; 9; 17 ...		FIX; 9 = FIXBLK

	=	2; 10; 18 ...	UNDEFINED (U)
	=	3; 11; 19 ...	STREAM; 11 = Texttrenner; 19 = L ngenfelder
7 ←	RECSIZE	F	Satzl nge
	=	0 bis 32760	
	RECFORM = V:		Maximale Satzl nge oder 0
	RECFORM = F:		Satzl nge
	RECFORM = U:		Maximale Satzl nge oder 0
	RECFORM = S:		L nge des Texttrenners bzw. L ngenfeldes
8 ←	RECDELIM	XLn	Satztrenner
9 ←	KEYDESC	STRUCT	Schl sselbeschreibung
	KEYFLAGS	F	Optionen
	=	0	Keine doppelten Schl ssel
	=	1	Doppelte Schl ssel erlaubt
	KEYPARTS	F	Anzahl Schl sselteile
	=	0 bis 8	0 = Kein Schl ssel vorhanden
	KEYPOS1	F	Erstes Byte des ersten Teilschl ssel
	=	1 bis 32759	Wert < = Satzl nge
	KEYLEN1	F	L nge des ersten Teilschl ssel
	=	1 bis 255	
	KEYTYP1	F	Datentyp des ersten Teilschl ssel
	=	0	Abdruckbare Zeichen
	=	1	Bin rwert
	.		
	.		
	.		
	KEYPOS8	F	Erstes Byte des achten Teilschl ssel
	=	1 bis 32759	Wert < = Satzl nge
	KEYLEN8	F	L nge des achten Teilschl ssel
	=	1 bis 255	
	KEYTYP8	F	Datentyp des achten Teilschl ssel
	=	0	Abdruckbare Zeichen
	=	1	Bin rwert
10 ←	BLKSIZE	F	Blockl nge
	=	0	ungeblockt
	=	1 bis 32760	
11 ←	PRCTRL	F	Vorschubsteuerzeichen
	=	0	keine
	=	1	ASA-Steuerzeichen
	=	2	maschinenspezifische Steuerzeichen

12 ← **SYSTEM** **XL2** Betriebssystem, in dem die FLAMFILE erstellt wurde
(siehe FLMPHD)

3.3.12 Funktion FLMGKY

Mit der Funktion FLMGKY kann der Benutzer einen Originalsatz über einen Schlüssel aus einer indexsequentiellen FLAMFILE anfordern.

Der Suchschlüssel muss im Satzbereich an der Schlüsselposition eingetragen werden.

Parameter:

1 →	FLAMID	F	Kennung
2 ←	RETCO	F	Returncode
	= 0		Kein Fehler
	= -1		Ungültige Kennung oder Funktion unzulässig
	= 1		Satz wurde verkürzt, da Originalsatz länger als BUFLEN
	= 5		Schlüssel nicht vorhanden
	= 7		Passwort-Fehler
	= 11		FLAMFILE Formatfehler
	= 12		Satzlängefehler
	= 13		Dateilängefehler
	= 14		Checksummenfehler
	= sonst		siehe Kapitel 8.3
3 ←	RECLen	F	Satzlänge in Bytes des übergebenen Satzes
4 ↔	RECORD	XLn	Originalsatz (Daten mit Schlüssel)
5 →	BUFLEN	F	Länge des verfügbaren Satzpuffers in Bytes

3.3.13 Funktion FLMGRN

Die Funktion FLMGRN (Get Record-Number) liest den durch die Satznummer vorgegebenen Originalsatz einer sequentiellen oder relativen Datei aus einer indexsequentiellen FLAMFILE. Wird mit FLMGRN kein n tiger Satz gefunden, ist die neue Position der n chste Satz oder Dateiende.

Parameter:

1 →	FLAMID	F	Kennung
2 ←	RETCO	F	Returncode
	= 0		Kein Fehler
	= -1		Ung ltige Kennung oder Funktion unzul ssig
	= 1		Satz wurde verk rzt, da Originalsatz l nger als BUFLEN
	= 2		END-OF-FILE wurde erreicht
	= 3		L cke bei relativer Datei gefunden
	= 5		Ung ltige Satznummer (0 bzw. negativ)
	= 6		Neue Datei beginnt; der neue Fileheader kann mit FLMGHD gelesen werden.
	= sonst		siehe Kapitel 8.3
3 ←	RECLEN	F	Satzl nge in Bytes des ibergebenen Satzes
4 ←	RECORD	XLn	Originalsatz (Daten)
5 →	BUFLEN	F	L nge des verf gbaren Satzpuffers in Bytes
6 →	RECNO	F	Satznummer
	= 1		Dateianfang

Bei den Returncodes 2 und 6 wird kein Satz ibergeben.

Bei Returncode 3 wird ein Satz der L nge 0 ibergeben.

3.3.14 Funktion FLMGTR

Mit der Funktion FLMGTR (Get reverse) wird der vorherige Originalsatz in sequentieller Folge gelesen. Es ist möglich, mit FLMGKY oder FLMPOS in einer Komprimatsdatei zu positionieren und danach sequentiell zur ckzulesen. Die Daten werden dabei in den Satzpuffer des aufrufenden Programms bertragen (move Mode).

Parameter:

1 →	FLAMID	F	Kennung
2 ←	RETCO	F	Returncode
	= 0		Kein Fehler
	= -1		Ung ltige Kennung oder Funktion unzul ssig
	= 2		Dateianfang wurde erreicht
	= 3		L cke erkannt
	= 6		Memberanfang wurde erreicht
	= sonst		siehe Kapitel 8.3
3 ←	RECLN	F	Satzl nge in Bytes des bergebenen Satzes
4 ←	RECORD	XLn	Originalsatz (Daten)
5 →	BUFLEN	F	L nge des verf gbaren Satzpuffers in Bytes

Bei den Returncodes 2 und 6 wird kein Satz bergeben.

Bei Returncode 3 wird ein Satz der L nge 0 bergeben.

3.3.15 Funktion FLMGUH

Die Funktion FLMGUH (Get-User-Header) liest die Benutzerdaten aus dem Fileheader der FLAMFILE.

Hiermit werden auch die per Parameter COMMENT (siehe Kapitel 3.1.1) an FLAM / FLAMUP bei der Komprimierung übergebenen Daten ausgelesen.

Parameter:

1 →	FLAMID	F	Kennung
2 ←	RETCO	F	Returncode
	= 0		Kein Fehler
	= -1		Ungültige Kennung oder Funktion unzulässig
3 ↔	UATTRLEN	F	Länge der Benutzerdaten in Bytes bzw. Länge des Bereichs
	= 0		Keine Daten vorhanden
	= 1-3500		Bei 8-Bit Komprimaten (CX8,VR8,ADC)
	= 1-1750		Bei 7-Bit Komprimaten (CX7)
4 ←	UATTR	XLn	Benutzerdaten

Die Benutzerdaten werden so wiedergegeben, wie sie geschrieben werden, d.h. eine Code-Umsetzung eines File-Transfers hat hier keine Wirkung.

3.3.16 Funktion FLMIKY

Die Funktion FLMIKY erlaubt S tze ber einen Schl ssel in eine indexsequentielle FLAMFILE (VSAM-KSDS) einzuf gen.

Diese Funktion ist im Kompressionsmode ADC oder NDC nicht erlaubt.

Parameter:

1 →	FLAMID	F	Kennung
2 ←	RETCO	F	Returncode
	= 0		Kein Fehler
	= -1		Ung ltige Kennung oder Funktion unzul ssig
	= 5		Schl ssel bereits vorhanden
	= 15		Originalsatz ist gr er als 32763 Bytes
	= 16		Originalsatz ist gr er als Matrix - 4
	= 43		Fehlerabbruch durch Exit
	= 52		Zu viele oder unzul ssige doppelte Schl ssel
	= x'FFXXXXXX'		DMS-Fehlercode
	= sonst		siehe Kapitel 8.3
3 →	RECLEN	F	Satzl nge (Datenl nge) in Bytes ohne Satzl ngenfeld
4 →	RECORD	XLn	Originalsatz (Daten mit Schl ssel)

3.3.17 Funktion FLMLCR

Die Funktion FLMLCR ist äquivalent zu FLMGTR (Lesen rückwärts). Die Daten werden dabei jedoch nicht übertragen, sondern es wird nur ein Zeiger auf den Satz zur Verfügung gestellt (locate Mode).

Parameter:

1 →	FLAMID	F	Kennung
2 ←	RETCO	F	Returncode
	= 0		Kein Fehler
	= -1		Ungültige Kennung oder Funktion unzulässig
	= 2		Dateianfang wurde erreicht
	= 3		Linie erkannt
	= 6		Memberanfang wurde erreicht
	= sonst		siehe Kapitel 8.3
3 ←	RECLEN	F	Satzlänge in Bytes des übergebenen Satzes
4 ←	RECPTR	A	Satzadresse (Datenadresse)

Hinweis:

Bei den Returncodes 2 und 6 wird keine Satzadresse übergeben. Bei Returncode 3 wird die Länge 0 übergeben.

3.3.18 Funktion FLMLOC

Die Funktion FLMLOC ist äquivalent zu FLMGET (Satz lesen). Die Daten werden dabei jedoch nicht übertragen, sondern es wird nur ein Zeiger auf den Satz zur Verfügung gestellt (locate mode).

Parameter:

1 →	FLAMID	F	Kennung
2 ←	RETCO	F	Returncode
	= 0		Kein Fehler
	= -1		Ungültige Kennung oder Funktion unzulässig
	= 2		END-OF-FILE wurde erreicht
	= 3		Linie erkannt
	= 6		neue Datei beginnt (END-OF-MEMBER)
	= sonst		siehe Kapitel 8.3
3 ←	RECLEN	F	Satzlänge in Bytes des übergebenen Satzes
4 ←	RECPTR	A	Satzadresse (Datenadresse)

Hinweis:

Bei den Returncodes 2 und 6 wird keine Satzadresse übergeben. Bei Returncode 3 wird die Länge 0 übergeben.

3.3.19 Funktion FLMPHD

Die Funktion FLMPHD (Put-File-Header) ist nur bei der Komprimierung zugelassen.

Der Fileheader beschreibt das Dateiformat der anschließend gegebenen Originals tze. Werden mehrere Dateien in eine FLAMFILE komprimiert (es entsteht eine Sammel-FLAMFILE mit Membern), so muss f r jede Datei ein Fileheader mit der Funktion FLMPHD gegeben werden. FLAM gibt diese Fileheader Informationen auf Anforderung (FLMGHD) beim Dekomprimieren zur ck.

Die Funktion FLMPHD ist nur erlaubt, wenn bei FLMOPF HEADER=1 angegeben wird.

FLMPHD ist zwingend erforderlich, wenn SECURE = YES (siehe FLMSET 3.3.26) verwendet wird.

Die Angaben im FLMPHD steuern auch den Aufbau der Sch lssel in einer indexsequentiellen FLAMFILE. Bei DSORG=0 (sequentielle Daten) wird als Sch lssel eine Satznummer generiert, bei DSORG=1 (indexsequentiell) bleibt der Originalsch lssel f r einen Direktzugriff erhalten.

Das Dienstprogramm FLAM verwendet bei der Dekomprimierung die Information des Fileheaders, um eine Ausgabedatei gem dieser Angaben anzulegen.

Parameter:

1 →	FLAMID	F	Kennung
2 ←	RETCO	F	Returncode
	= 0		Kein Fehler
	= -1		Ung ltige Kennung oder Funktion unzul ssig (z.B. HEADER=0 in FLMOPF)
3 →	NAMLEN	F	L nge Dateiname
	= 0		keinen Namen im Header speichern
4 →	FILENAME	CLn	Dateiname der Originaldatei
5 →	DSORG	F	Dateiformat
	= 0; 8; 16 ...		sequentiell
	= 1; 9; 17 ...		indexsequentiell
	= 2; 10; 18 ...		relativ
	= 3; 11; 19 ...		Direktzugriff

- = 5; 13; 21 ... Bibliothek
- = 6; 14; 22 ... physikalisch

- 6 → **RECFORM** F Satzformat
 = 0; 8; 16 ... VARIABEL; 8 = VARBLK; 16 = SPNBLK
 = 1; 9; 17 ... FIX; 9 = FIXBLK; 17 = FBS
 = 2; 10; 18 ... UNDEFINED (U)
- 7 → **RECSIZE** F Satzlänge
 = 0 bis 32760
 RECFORM = V: Maximale Satzlänge oder 0
 RECFORM = F: Satzlänge
 RECFORM = U: Maximale Satzlänge oder 0
- 8 → **RECDELIM** XLn Satztrenner
- 9 → **KEYDESC STRUCT** Schlüsselbeschreibung
- KEYFLAGS** F Optionen
 = 0 Keine doppelten Schlüssel
 = 1 Doppelte Schlüssel erlaubt
- KEYPARTS** F Anzahl Schlüsselteile
 = 0 bis 8 0 = Kein Schlüssel vorhanden
- KEYPOS1** F Erstes Byte des ersten Teilschlüssels
 = 1 bis 32759 Wert ≤ Satzlänge
- KEYLEN1** F Länge des ersten Teilschlüssels
 = 1 bis 255
- KEYTYP1** F Datentyp des ersten Teilschlüssels
 = 0 Abdruckbare Zeichen
 = 1 Binärwert
 .
 .
 .
- KEYPOS8** F Erstes Byte des achten Teilschlüssels
 = 1 bis 32759 Wert ≤ Satzlänge
- KEYLEN8** F Länge des achten Teilschlüssels
 = 1 bis 255
- KEYTYP8** F Datentyp des achten Teilschlüssels
 = 0 Abdruckbare Zeichen
 = 1 Binärwert
- 10 → **BLKSIZE** F Blocklänge
 = 0 ungeblockt
 = 1 bis 32760
- 11 → **PRCTRL** F Vorschubsteuerzeichen
 = 0 keine
 = 1 ASA-Steuerzeichen

	=	2	maschinenspezifische Steuerzeichen
12 →	SYSTEM	XL2	Betriebssystem
	=	x'0000'	keine Angabe
	=	x'0101'	IBM MVS
	=	x'0102'	IBM VSE
	=	x'0103'	IBM VM
13 →	LASTPAR	F	Ende Parameter bergabe f r den Fileheader
	=	0	keine weitere Parameter bergabe
	=	sonst	es folgt noch ein Benutzerheader mit FLMPUH

3.3.20 Funktion FLMPKY

Die Funktion FLMPKY erlaubt S tze ber einen Schl ssel in eine indexsequentielle FLAMFILE (VSAM-KSDS) einzuf gen oder zu ndern.

Diese Funktion ist im Kompressionsmode ADC oder NDC nicht erlaubt.

Parameter:

1 →	FLAMID	F	Kennung
2 ←	RETCO	F	Returncode
	= 0		Kein Fehler
	= -1		Ung ltige Kennung oder Funktion unzul ssig
	= 5		Schl ssel nicht erlaubt
	= 15		Originalsatz ist gr er als 32763 Bytes
	= 16		Originalsatz ist gr er als Matrix - 4
	= 43-49		Fehlerabbruch durch Exit
	= 52		Zu viele oder unzul ssige doppelte Schl ssel
	= x'FFXXXXXX'		DMS-Fehlercode
	= sonst		siehe Kapitel 8.3
3 →	RECLEN	F	Satzl nge (Datenl nge) in Bytes ohne Satzl ngenfeld
4 →	RECORD	XLn	Originalsatz (Daten mit Schl ssel)

3.3.21 Funktion FLMPOS

Mit FLMPOS kann in der FLAMFILE positioniert werden.

Parameter:

1 →	FLAMID	F	Kennung
2 ←	RETCO	F	Returncode
	= 0		Kein Fehler
	= -1		Ungültige Kennung oder Funktion unzulässig
	= 2		Ende der Datei
	= 5		Unzulässige Position
	= sonst		siehe Kapitel 8.3
3 →	POSITION	F	Position
	= - MAXINT		FLAMFILE Anfang (-2147483648 bzw. X'80000000' oder -99999999)
	= + MAXINT		FLAMFILE Ende (+2147483647 bzw. X'7FFFFFFF' oder +99999999)
	= - N		N (Original-)S tze r ckw rts
	= + N		N (Original-)S tze vorw rts
	= - 9999 9998		Zurück zum Anfang der aktuellen Datei bzw. des aktuellen Members einer Sammel-FLAMFILE
	= + 9999 9998		Anfang des nächsten Members in einer Sammeldatei

Bei OPEN = OUTPUT können so Lücken in relativen Dateien bergeben werden, indem um N S tze vorw rtspositioniert wird.

Bei PS- oder PO-FLAMFILES kann nur vorw rts positioniert werden.

Hinweis: Mit der Folge von Aufrufen FLMGHD und FLMPOS (mit POSITION=99999998) kann ein Inhaltsverzeichnis einer Sammel-FLAMFILE erstellt werden.

3.3.22 Funktion FLMPUH

Die Funktion FLMPUH (Put-User-Header) schreibt Benutzerdaten in den Fileheader der FLAMFILE.

Sie wird z.B. auch von FLAM / FLAMUP benutzt, die Daten des Parameters COMMENT (siehe Kapitel 3.1.1) zu speichern.

Parameter:

1 →	FLAMID	F	Kennung
2 ←	RETCO	F	Returncode
	= 0		Kein Fehler
	= -1		Ungültige Kennung oder Funktion unzulässig
3 →	UATTRLEN	F	Länge des Dateinamens bzw. des Bereichs
	= 1-3500		bei 8-Bit Komprimat (CX8, VR8, ADC)
	= 1-1750		bei 7-Bit Komprimat (Mode=CX7)
4 →	USERATTR	XLn	Benutzerdaten als binärer Datenstring.

Bei CX7 werden diese Daten so umgesetzt, dass die Integrität der FLAMFILE nicht verletzt wird.

Die Benutzerdaten selbst bleiben auch bei Codeumsetzungen im heterogenen Datenaustausch im ursprünglichen Code beim Lesen erhalten.

Hinweis: FLMPUH muss direkt nach dem Aufruf von FLMPHD mit LASTPAR <> 0 aufgerufen werden.

3.3.23 Funktion FLMPUT

Mit der Funktion FLMPUT wird jeweils ein Originalsatz zum Komprimieren bergeben.

Die Funktion dient zum Erzeugen (Laden) von sequentiellen bzw. indexsequentiellen Komprimatsdateien (OPENMODE=OUTPUT) oder zum Erweitern (OPENMODE= INOUT) einer VSAM KSDS FLAMFILE am Dateiende.

Die Satzlänge wird in einem separaten Feld bergeben, sie kann von Satz zu Satz variieren (variable Satzlänge). Sie wird nicht mit der Angabe der Satzlänge in FLMPHD verglichen.

Bei OPENMODE=OUTPUT und indexsequentieller Organisation wird nicht auf aufsteigende oder doppelte Schlüssel kontrolliert.

Parameter:

1 →	FLAMID	F	Kennung
2 ←	RETCO	F	Returncode
	= 0		Kein Fehler
	= -1		Ungültige Kennung oder Funktion unzulässig
	= 5		Ungültiger Schlüssel (doppelt, bzw. nicht aufsteigend) (nur bei OPENMODE=2, INOUT)
	= 15		Originalsatz ist größer als 32763 Bytes
	= 16		Originalsatz ist größer als Matrix - 4
	= 43-49		Fehlerabbruch durch Exit
	= X'FFXXXXXX'		DMS-Fehlercode der FLAMFILE
	= sonst		siehe Kapitel 8.3
3 →	RECLN	F	Satzlänge (Datenlänge) in Bytes ohne Satzlengthfeld
4 →	RECORD	XLn	Originalsatz (Daten)

3.3.24 Funktion FLMPWD

Mit der Funktion FLMPWD wird ein Schl ssel zur Ver-/Entschl sselung bergeben.

Bei der Komprimierung kann das Verschl sselungsverfahren mit dem Aufruf FLMSET (vor FLMOPF) eingestellt werden. Andernfalls wird der interne FLAM Algorithmus verwendet. Zur Dekomprimierung muss das Verfahren nicht angegeben werden, der verwendete Algorithmus ist intern im Komprimat gespeichert

FLMPWD kann nur einmal aufgerufen werden und muss bei der Komprimierung unmittelbar nach dem ffnen der FLAMFILE geschehen.

Bei der Dekomprimierung kann der Schl ssel ebenfalls direkt nach dem ffnen der FLAMFILE bergeben werden. Ansonsten wird mit dem ersten FLMGET/FLMLOC der Returncode 7 (fehlender Schl ssel) zur ckgegeben, sofern die Daten verschl ssel sind. Dann muss mit FLMPWD der Schl ssel bergeben werden. Der n chste FLMGET/FLMLOC Aufruf enth lt dann die entschl sselten Daten.

Ob Daten verschl ssel sind kann mit der Funktion FLMQRY (Kap. 3.3.25) nach dem ffnen der FLAMFILE erfragt werden.

Parameter:

1 →	FLAMID	F	Kennung
2 ←	RETCO	F	Returncode
	= 0		Kein Fehler
	= -1		Funktion unzul ssig
			z.B. - bei MODE=CX8, VR8, CX7, erneuter Aufruf, Daten sind unverschl ssel.
3 →	CKEYLEN	F	Schl ssel nge in Bytes (max. 64)
4 →	CRYPTKEY	XLn	Schl ssel

3.3.25 Funktion FLMQRY

Mit der Funktion FLMQRY können Parameterwerte erfragt werden.

Sie kann jederzeit nach FLMOPN aufgerufen werden. Die Rückgabewerte sind aber vom Zeitpunkt des Aufrufs abhängig. So steht z.B. beim Dekomprimieren der Verschlüsselungsmodus (CRYPTOMODE) erst nach erfolgtem Funktionsaufruf FLMOPF zur Verfügung, Splitt-Parameterwerte erst nach FLMOPD. Allerdings sind alle Werte bekannt, wenn FLMOPN als einzige Open-Funktion (LASTPAR=0) aufgerufen wurde.

Achtung: In Abweichung zu den anderen Funktionsaufrufen wurde das Feld RETCO auf zwei Worte (2 x 4 Byte) erweitert. Das erste Wort gibt wie bisher den Returncode zur Steuerung zurück, das zweite Wort stellt den INFOCODE dar. In diesem wird der fehlerhafte Parameter zurückgegeben.

Parameter:

- 1 → FLAMIDF Kennung

- 2 ← RETCO,INFOCODE 2F Returncode, Infocode
 = 0,0 Kein Fehler, Infocode=0

- ansonsten enthält der Infocode den Wert des fehlerhaften Parameters

- = 91,param unbekannter Parameter

- 3 → PARAM1 F erster Parameter

- 4 ← VALUE1 F erster Parameterwert

- .
- .
- .

- n → PARAMn F letzter Parameter

- n+1 ← VALUEn F letzter Parameterwert

Hinweis: Es können mehrere Parameter gesetzt werden. Das Ende der Parameterliste ist unbedingt zu markieren. Bei Compilern geschieht das i.d.R. automatisch, in Assembler ist für die letzte VALUE-Adresse anzugeben : A(X'80000000'+VALUEn).

Folgende Parameterwerte können erfragt werden:

Beschreibung	Parameter	Value
Splitmode	1	0 / 1 / 2 none / serial / parallel
Splitnumber	2	2 - 4
Cryptomode	2001	0 / 1 / 2 none / FLAM / AES
Secureinfo	2002	0 / 1 / 2 / 3 no / yes / ignore / member

3.3.26 Funktion FLMSET

Funktionserweiterungen der Satzchnittstelle sind oft mit Änderungen der Parameterlisten verbunden. Um den Änderungsaufwand bei der Programmierung neuer Funktionen so gering als möglich zu halten und die Schnittstellen kompatibel zu lassen, wurde in FLAM V4.1 die Funktion FLMSET implementiert.

Mit der Funktion FLMSET können Parameter übergeben werden.

Diese sind jeweils nach FLMOPN aber vor FLMOPD, bzw. FLMOPF zu übergeben. Ein späterer Aufruf wird mit Returncode 90 abgewiesen, die Parameter kommen dann nicht zur Wirkung!

Achtung: In Abweichung zu den anderen Funktionsaufrufen wurde das Feld RETCO auf zwei Worte (2 x 4 Byte) erweitert. Das erste Wort gibt wie bisher den Returncode zur Steuerung zurück, das zweite Wort stellt den INFOCODE dar. In diesem wird der fehlerhafte Parameter zurückgegeben.

Parameter:

- 1 → FLAMIDF Kennung
- 2 ← RETCO,INFOCODE 2F Returncode, Infocode
= 0,0 Kein Fehler, Infocode=0

ansonsten enthält der Infocode den Wert des fehlerhaften Parameters

= 90,param falscher Zeitpunkt (z.B. SPLITT nach FLMOPD bei Komprimierung)
= 91,param unbekannter Parameter
= 92,param fehlerhafter Parameterwert
- 3 → PARAM1 F erster Parameter
- 4 → VALUE1 F erster Parameterwert
- .
- .
- .
- n → PARAMn F letzter Parameter

n+1→ VALUEn F letzter Parameterwert

Hinweis: Es können mehrere Parameter gesetzt werden. Das Ende der Parameterliste ist unbedingt zu markieren. Bei Compilern geschieht das i.d.R. automatisch, in Assembler ist für die letzte VALUE-Adresse anzugeben: A(X'80000000'+VALUEn).

Parameter, die VOR der Funktion FLMOPD zu setzen sind:

Beschreibung	Parameter	Value
Splitmode	1	0 / 1 / 2 none / serial / parallel
Splitnumber	2	2 - 4
Splitsize	3	1 - 4095 Angabe in MegaBytes

Parameter zur Dateiallokation der FLAMFILE:

Primary Space	4	1 - 4095 Angabe in MegaBytes
Secondary Space	5	1 - 4095 Angabe in MegaBytes
Volume	6	name (1-8 Zeichen)
Unit	7	name (1-8 Zeichen)
Data Class	8	name (1-8 Zeichen)
Storage Class	9	name (1-8 Zeichen)
Management Class	10	name (1-8 Zeichen)
Disposition Status	11	0 / 1 / 2 / 3 / 4 (Default,NEW,OLD,SHR,MOD)
Disposition Normal	12	0 / 1 / 2 / 3 / 4 (Default,DELETE,KEEP,CATLG,UNCATLG)
Dispos. Abnormal	13	0 / 1 / 2 / 3 / 4

(Default,DELETE,KEEP,CATLG,UNCATLG)

Parameter, die VOR der Funktion FLMOPF zu setzen sind:

Beschreibung	Parameter	Value
Cryptomode	2001	0 / 1 / 2 none / FLAM / AES
Secureinfo	2002	0 / 1 / 2 / 3 no / yes / ignore / member

3.3.27 Funktion FLMUPD

Mit der Funktion FLMUPD wird jeweils der zuletzt gelesene Originalsatz aus einer VSAM-KSDS-FLAMFILE geändert.

Parameter:

1 →	FLAMID	F	Kennung
2 ←	RETCO	F	Returncode
	= 0		Kein Fehler
	= -1		Ungültige Kennung oder Funktion unzulässig
	= 5		Kein aktueller Satz vorhanden
	= 15		Originalsatz ist größer als 32763 Bytes
	= 16		Originalsatz ist größer als Matrix - 4
	= 17		Satzlänge wurde geändert
	= 43-49		Fehlerabbruch durch Exit
	= X'FFXXXXXX'		DMS-Fehlercode
	= sonst		siehe Kapitel 8.3
3 →	RECLEN	F	Satzlänge (Datenlänge) in Bytes ohne Satzlengthfeld
4 →	RECORD	XLn	Originalsatz (Daten)

Achtung: Eine Änderung der Satzlänge zwischen Lesen und Updaten ist nur beim Kompressionsmode CX8 oder VR8 erlaubt.

3.4 Benutzer Ein-/Ausgabe Schnittstelle

Hiermit werden von einem Programm die Daten bereitgestellt oder entgegen genommen, die FLAM sonst von einer Datei lesen oder in eine Datei schreiben würde.

Die Benutzer Ein-/Ausgabe Schnittstelle kann für das Dienstprogramm FLAM, für das Unterprogramm FLAMUP und für die Satzchnittstelle FLAMREC verwendet werden.

Unter FLAM und FLAMUP kann die Eingabedatei (FLAMIN), die Ausgabedatei (FLAMOUT) oder die Komprimatsdatei (FLAMFILE) bearbeitet werden. Die Benutzung dieser Schnittstelle ist durch die Parameter IDEVICE=USER, ODEVICE=USER und DEVICE=USER anzufordern.

An der Satzchnittstelle FLAMREC kann die Benutzer-Ein-/Ausgabe mit dem Parameter DEVICE in der Funktion FLMOPD für die Komprimatsdatei (FLAMFILE) angefordert werden.

Die entsprechenden Funktionen stellt der Anwender bereit. Dabei sind die Funktionen USROPN und USRCLS obligatorisch. Von den restlichen Funktionen müssen nur die bereitgestellt werden, die für den jeweiligen Zweck gebraucht werden.

Mit FLAM wird ein Musterprogramm in COBOL und in ASSEMBLER mitgeliefert (siehe Bibliothek FLAM.SRCLIB oder auch Kapitel 5.3 des Handbuchs).

USROPN	Öffnen der Datei bzw. Schnittstelle
USRCLS	Schließen der Datei bzw. Schnittstelle
USRGET	Einen Satz lesen und übergeben
USRPUT	Einen Satz übernehmen und wegschreiben
USRGKY	Einen Satz mit Schlüssel lesen und übergeben
USRPOS	Weiter positionieren
USRPKY	Einen Satz übernehmen und mit Schlüssel wegschreiben
USRDEL	Den zuletzt gelesenen Satz löschen

3.4.1 Funktion USROPN

ffnen der Schnittstelle f r die angegebene Datei (FLAMIN, FLAMOUT, FLAMFILE).

Parameter:

- 1 → WORKAREA 256F** Arbeitsbereich ist mit x'00' initialisiert. Dieser Bereich ist der Datei eindeutig zugeordnet. Er kann als Ged chtnis zwischen den Aufrufen benutzt werden.
- 2 ← RETCO F** Returncode
 = 0 Kein Fehler
 = -1 unzul ssige Funktion
 = sonst siehe FLMOPN
- 3 → OPENMODE F** Der Openmode bestimmt die Arbeitsweise
 = 0 INPUT (sequentiell lesen)
 = 1 OUTPUT (sequentiell schreiben)
 = 2 INOUT (mit Schl ssel lesen oder schreiben (I/O-Modus))
- 4 → DDNAME CL8** Symbolischer Dateiname
- 5 ↔ DSORG F** Dateiformat
 = 0; 8; 16 ... sequentiell
 = 1; 9; 17 ... indexsequentiell
 = 2; 10; 18 ... relativ
 = 3; 11; 19 ... Direktzugriff
 = 5; 13; 21 ... Bibliothek
 = 6; 14; 22 ... physikalisch
- 6 ↔ RECFORM F** Satzformat
 = 0; 8; 16 ... VARIABEL
 = 1; 9; 17 ... FIX
 = 2; 10; 18 ... UNDEFINED (U)
 = 3; 11; 19 ... STREAM
- 7 ↔ RECSIZE F** Satzl nge
 = 0 bis 32760
RECFORM = V: Maximale Satzl nge oder 0
RECFORM = F: Satzl nge
RECFORM = U: Maximale Satzl nge oder 0
RECFORM = S: L nge des Texttrenners bzw. L ngenfeldes

8 ↔ **BLKSIZE** **F** Blocklänge
= **0** ungeblockt
= **1-32760**

9 ↔	KEYDESC	STRUCT	Schl sselbeschreibung
	KEYFLAGS	F	Optionen
	= 0		Keine doppelten Schl ssel
	= 1		Doppelte Schl ssel erlaubt
	KEYPARTS	F	Anzahl Schl sselteile
	= 0 bis 8		0 = Kein Schl ssel vorhanden
	KEYPOS1	F	Erstes Byte des ersten Teilschl ssel
	= 1 bis 32759		Wert kleiner als Satzlänge
	KEYLEN1	F	Länge des ersten Teilschl ssel
	= 1 bis 255		
	KEYTYP1	F	Datentyp des ersten Teilschl ssel
	= 0		Abdruckbare Zeichen
	= 1		Binärwert
	.		
	.		
	.		
	KEYPOS8	F	Erstes Byte des achten Teilschl ssel
	=1 bis 32759		Wert kleiner als Satzlänge
	KEYLEN8	F	Länge des achten Teilschl ssel
	= 1 bis 255		
	KEYTYP8	F	Datentyp des achten Teilschl ssel
	= 0		Abdruckbare Zeichen
	= 1		Binärwert
10 ↔	DEVICE	F	Gerätetyp
	= 7; 15; 23 ...		Benutzergerät
11 ↔	RECDELIM	XLn	Satztrenner
12 →	PADCHAR	XL1	Füllzeichen
13 ↔	PRCTRL	F	Vorschubsteuerzeichen
	= 0		keine
	= 1		ASA-Steuerzeichen
	= 2		maschinenspezifische Steuerzeichen
14 →	CLODISP	F	Art der Close-Bearbeitung
	= 0		REWIND
	= 1		UNLOAD
	= 2		LEAVE
15 →	ACCESS	F	Zugriffsverfahren
	= 0		logisch (satzweise)
16 ↔	NAMELEN	F	Länge des Dateinamens bzw. des Bereichs für den

Dateinamen

17 ↔ FILENAME CLn Dateiname

Hinweis: Zur Zeit wird nur ein Schlüssel unterstützt.

3.4.2 Funktion USRCLS

Schließen der Schnittstelle für eine Datei.

Parameter:

1 →	WORKAREA 256F		Arbeitsbereich
2 ←	RETCO	F	Returncode
	= 0		Kein Fehler
	= -1		unzulässige Funktion
	= x'0FXXXXXX'		sonstiger Fehlercode

3.4.3 Funktion USRGET

Satz sequentiell lesen und übergeben.

Parameter:

1 →	WORKAREA 256F		Arbeitsbereich
2 ←	RETCO	F	Returncode
	= 0		Kein Fehler
	= -1		Funktion unzulässig
	= 1		Satz wurde verkürzt
	= 2		END-OF-FILE erreicht
	= 3		Linie bei relativer Datei gefunden
	= x'0FXXXXXX'		sonstiger Fehlercode
3 ←	RECLEN	F	Satzlänge in Bytes des übergebenen Satzes
4 ←	RECORD	XLn	Originalsatz (Daten)
5 →	BUFLEN	F	Länge des verfügbaren Satzpuffers in Bytes

3.4.4 Funktion USRPUT

Satz übernehmen und sequentiell schreiben.

Parameter:

- 1 → **WORKAREA 256F** Arbeitsbereich
- 2 ← **RETCO** **F** Returncode
 = 0 Kein Fehler
 = -1 Funktion unzulässig
 = 1 Satz wurde verkürzt
 = 4 Satz wurde mit Füllzeichen (PADCHAR) aufgefüllt
 = x'0FXXXXXX' sonstiger Fehlercode
- 3 → **RECLN** **F** Satzlänge in Bytes des übergebenen Satzes
- 4 → **RECORD** **XLn** Originalsatz (Daten)

3.4.5 Funktion USRGKY

Satz mit angegebenen Schlüssel lesen und weitergeben. Dabei steht der gesuchte Schlüssel im Satz auf der Schlüsselposition laut KEYDESC.

Parameter:

- 1 → **WORKAREA 256F** Arbeitsbereich
- 2 ← **RETCO** **F** Returncode
 = 0 Kein Fehler
 = -1 Funktion unzulässig
 = 1 Satz wurde verkürzt
 = 2 END-OF-FILE erreicht
 = 5 Schlüssel nicht vorhanden
 = x'0FXXXXXX' sonstiger Fehlercode
- 3 ← **RECLN** **F** Satzlänge in Bytes
- 4 ↔ **RECORD** **XLn** Satz mit Suchbegriff / Satz
- 5 → **BUFLEN** **F** Länge des verfügbaren Satzpuffers in Bytes

3.4.6 Funktion USRPOS

In Datei positionieren.

Parameter:

1 →	WORKAREA 256F		Arbeitsbereich
2 ←	RETCO	F	Returncode
	= 0		Kein Fehler
	= -1		Funktion unzulässig
	= 5		Unzulässige Position
	= x'0FXXXXXX'		sonstiger Fehlercode
3 →	POSITION	F	relative Position
	= 0		Keine Positionierung
	= - MAXINT		Dateianfang (-2147483648 bzw. x'80000000')
	= + MAXINT		Dateiende (+2147483647 bzw. x'7FFFFFFF')
	= - N		n Sätze rückwärts
	= + N		n Sätze vorwärts

Hinweis:

Mit dieser Funktion können durch Vorwärtspositionieren in einer relativen Datei Lücken erzeugt werden.

3.4.7 Funktion USRPKY

Satz mit angegebenen Schlüssel schreiben.

Parameter:

1 →	WORKAREA 256F		Arbeitsbereich
2 ←	RETCO	F	Returncode
	= 0		Kein Fehler
	= -1		Funktion unzulässig
	= 1		Satz wurde verkürzt
	= 4		Satz wurde mit Füllzeichen (PADCHAR) aufgefüllt
	= 5		Schlüssel ist ungültig
	= x'0FXXXXXX'		sonstiger Fehlercode
3 →	RECLEN	F	Satzlänge in Bytes des übergebenen Satzes
4 →	RECORD	XLn	Originalsatz (Daten)

Hinweis:

Der Satz wird normalerweise eingefügt. Nur wenn der Schlüssel des zuletzt gelesenen Satzes mit dem Schlüssel der USRPKY Funktion übereinstimmt, wird der Satz überschrieben (REWRITE). Sonst wird bei gleichem Schlüssel ein weiterer Satz hinzugefügt, sofern doppelte Schlüssel erlaubt sind.

3.4.8 Funktion USRDEL

Den zuletzt gelesenen Satz löschen.

Parameter:

1 →	WORKAREA 256F		Arbeitsbereich
2 ←	RETCO	F	Returncode
	= 0		Kein Fehler
	= -1		Funktion unzulässig
	= 5		Kein aktueller Satz vorhanden
	= x'0FXXXXXX'		sonstiger Fehlercode

3.5 Benutzerausg nge

Adressierungsmodus beim Aufruf von Benutzerausg ngen:

Benutzerausg nge k nnen f r beliebige Adressierungsmodi (AMODE=ANY, AMODE=31, AMODE=24, keine Angaben) geschrieben werden. Der Adressierungsmodus muss nur beachtet werden, wenn FLAM mit AMODE=31 geladen ist und der Benutzerausgang aus irgendwelchen Gr nden nur mit AMODE=24 ablaufen kann. Nur in diesem Fall muss die Umschaltung des Adressierungsmodus im Benutzerausgang selbst erfolgen. Dabei ist unbedingt zu beachten, dass die Savearea, R ckprungadresse, Parameterliste und die Parameter nur im AMODE=31 adressierbar sind. Der Adressierungsmodus von FLAM kann im h chstwertigen Bit von R14 ermittelt werden.

In allen anderen F llen ist der Adressierungsmodus bereits richtig eingestellt und wird nach dem R ckprung von FLAM wieder umgestellt, sofern das n tig ist. Es ist gleichg ltig, ob der R ckprung mit einem BR 14 oder einem BSM 0,14 erfolgt.

3.5.1 Eingabe Originaldaten EXK10

In diesem Benutzerausgang werden die zu komprimierenden Originals tze unmittelbar nach dem Lesen von der Eingabedatei zur Verf gung gestellt. Dieser Exit kann in FLAM und FLAMUP benutzt werden. In diesem Benutzerausgang k nnen S tze bernommen, ge ndert, eingef gt und gel scht werden.

Der Exit wird ber den Parameter: EXK10=name aktiviert. Er muss dazu in der Bibliothek stehen, die mit dem STEPLIB-Kommando zugewiesen wird.

Name: frei w hlbar (max. 8 Zeichen)

Registerbelegung:

→ **R1:** Adresse der Parameterliste
 → **R13:** zeigt auf Sicherstellungsbereich (18 Worte)
 → **R14:** enth lt die R ckprungadresse
 → **R15:** enth lt die Aufrufadresse

Parameterliste:

1 → **FUCO** **F** Funktionscode
 = 0 erster Aufruf f r die Datei (nach OPEN)

- = 4 Satz gelesen und bergeben
- = 8 letzter Aufruf f r die Datei (vor CLOSE)

- 2 ← **RETCO** **F** Returncode
 - = 0 Satz übernehmen bzw. kein Fehler
 - = 4 Satz nicht übernehmen
 - = 8 Satz eingeben
 - = 12 Ende der Komprimierung einleiten
 - = 16 Fehler im Exit; abnormales Ende

- 3 ↔ **RECPTR** **A** Satzpointer

- 4 ↔ **RECLEN** **F** Satzlänge (maximal 32763)

- 5 → **EXWORK** **256F** Arbeitsbereich, enthält beim ersten Aufruf den symbolischen Dateinamen der Originaldatei in den ersten 8 Zeichen, der Rest ist mit x'00' initialisiert. Dieser Bereich kann vom Exit frei verwendet werden. Bei jedem Aufruf wird dieser Arbeitsbereich dem Exit mit altem Inhalt wieder zur Verfügung gestellt.

Hinweise:

Soll ein Satz verlängert oder eingefügt werden, so muss der Speicherbereich dafür im Exit bereitgestellt werden.

Der Returncode 12 ist nur notwendig, wenn die Komprimierung vorzeitig beendet werden soll, ohne dass die Eingabedatei bis zu Ende gelesen wird.

Bei den Funktionscodes 0 und 8 wird kein Satz zur Verfügung gestellt. Es ist jedoch zulässig, bei Funktionscode 8 einen Satz mit Returncode 8 einzugeben.

Bei Returncode 8 wird der vom Exit bereitgestellte Satz verarbeitet. Danach wird der Exit mit dem alten Satz der Eingabe erneut aufgerufen.

Tabelle der zulässigen Funktions- und Returncodes:

Funktionscode:	0	4	8
Returncode:	0	x	x
	4		x
	8		x
	12		x
	16	x	x

3.5.2 Ausgabe Komprimat EXK20

In diesem Benutzerausgang werden die Komprimatssätze unmittelbar vor dem Schreiben in die Komprimatsdatei zur Verfügung gestellt. Dieser Exit kann in FLAM, FLAMUP und der Satzchnittstelle FLAMREC benutzt werden. In diesem Benutzerausgang können Sätze übernommen, geändert, eingefügt und gelöscht werden.

Jede hier erfolgte Änderung ist im Exit EXD20 rückgängig zu machen, ansonsten ist eine fehlerfreie Dekomprimierung nicht möglich.

Der Exit wird über den Parameter EXK20=name aktiviert. Er muss dazu in der Bibliothek stehen, die mit dem STEPLIB-Kommando zugewiesen wird.

Wird die FLAMFILE gesplittet (Parameter SPLITMODE), so erhält der Exit die logische Sicht der FLAMFILE, nicht die physische der Fragmente. D.h. der Exit kennt die einzelnen Fragmente NICHT, der Einsatz wird deshalb nicht empfohlen.

Name: frei wählbar (max. 8 Zeichen)

Registerbelegung:

→ **R1:** Adresse der Parameterliste
 → **R13:** zeigt auf Sicherstellungsbereich (18 Worte)
 → **R14:** enthält die Rücksprungadresse
 → **R15:** enthält die Aufrufadresse

Parameterliste:

1 → **FUCO** **F** Funktionscode
 = 0 erster Aufruf für die Datei (nach OPEN)
 = 4 Satz gelesen und übergeben
 = 8 letzter Aufruf für die Datei (vor CLOSE)

2 ← **RETCO** **F** Returncode
 = 0 Satz übernehmen bzw. kein Fehler
 = 4 Satz nicht übernehmen
 = 8 Satz eingelenken
 = 12 Ende der Komprimierung einleiten
 = 16 Fehler im Exit; abnormales Ende

3 ↔ **RECPTR** **A** Satzpointer

4 ↔ **RECLN** **F** Satzlänge (maximal 32763)

5 → EXWORK 256F Arbeitsbereich, enthält beim ersten Aufruf den symbolischen Dateinamen der Originaldatei in den ersten 8 Zeichen, der Rest ist mit x'00' initialisiert. Dieser Bereich kann vom Exit frei verwendet werden. Bei jedem Aufruf wird dieser Arbeitsbereich dem Exit mit altem Inhalt wieder zur Verfügung gestellt.

Hinweise:

Soll ein Satz vergrößert oder eingefügt werden, so muss der Speicherbereich dafür im Exit bereitgestellt werden.

Der Returncode 12 ist nur notwendig, wenn die Komprimierung vorzeitig beendet werden soll, ohne dass die Eingabedatei bis zu Ende gelesen wird.

Bei den Funktionscodes 0 und 8 wird kein Satz zur Verfügung gestellt. Es ist jedoch zulässig, bei Funktionscode 8 einen Satz mit Returncode 8 einzufügen.

Bei Returncode 8 wird der vom Exit bereitgestellte Satz geschrieben. Danach wird der Exit mit dem alten Komprimatssatz erneut aufgerufen.

Tabelle der zulässigen Funktions- und Returncodes:

Funktionscode:		0	4	8
Returncode:	0	x	x	x
	4		x	
	8		x	x
	12		x	
	16	x	x	x

3.5.3 Ausgabe Originaldaten EXD10

In diesem Benutzerausgang werden die dekomprimierten Originals tze unmittelbar vor dem Schreiben in die Ausgabedatei zur Verf gung gestellt. Dieser Exit kann in FLAM und FLAMUP benutzt werden. Hier k nnen S tze bernommen, ge ndert, eingef gt und gel scht werden.

Der Exit wird ber den Parameter: EXD10=name aktiviert. Er muss dazu in der Bibliothek stehen, die mit dem STEPLIB-Kommando zugewiesen wird.

Name: frei w hlbar (max. 8 Zeichen)

Registerbelegung:

- **R1:** Adresse der Parameterliste
- **R13:** zeigt auf Sicherstellungsbereich (18 Worte)
- **R14:** enth lt die R cksprungadresse
- **R15:** enth lt die Aufrufadresse

Parameterliste:

- | | | | |
|-----|---------------|-------------|---|
| 1→ | FUCO | F | Funktionscode |
| | = 0 | | erster Aufruf f r die Datei (nach OPEN) |
| | = 4 | | Satz bergeben |
| | = 8 | | letzter Aufruf f r die Datei (vor CLOSE) |
| 2← | RETCO | F | Returncode |
| | = 0 | | Satz bernehmen bzw. kein Fehler |
| | = 4 | | Satz nicht bernehmen |
| | = 8 | | Satz einf gen |
| | = 12 | | Ende der Dekomprimierung einleiten |
| | = 16 | | Fehler im Exit; abnormales Ende |
| 3↔ | RECPTR | A | Satzpointer |
| 4 ↔ | RECLEN | F | Satzl nge (maximal 32760) |
| 5 → | EXWORK | 256F | Arbeitsbereich enth lt beim ersten Aufruf den symbolischen Dateinamen der Originaldatei in den ersten 8 Zeichen, der Rest ist mit x'00' initialisiert. Dieser Bereich kann vom EXIT frei verwendet werden. Bei jedem Aufruf wird dieser Arbeitsbereich dem Exit mit altem Inhalt wieder zur Verf gung gestellt. |

Hinweise:

Soll ein Satz verlängert oder eingefügt werden, so muss der Speicherbereich dafür im Exit bereitgestellt werden.

Der Returncode 12 ist nur notwendig, wenn die Dekomprimierung vorzeitig beendet werden soll, ohne dass die Komprimatsdatei bis zum Ende gelesen wird.

Bei den Funktionscodes 0 und 8 wird kein Satz zur Verfügung gestellt. Es ist jedoch zulässig, bei Funktionscode 8 einen Satz mit Returncode 8 einzufügen.

Bei Returncode 8 wird der vom Exit bereitgestellte Satz geschrieben. Danach wird der Exit mit dem alten Satz erneut aufgerufen.

Funktionscode: der Satzlänge wird nur berücksichtigt, wenn die Ausgabedatei mit RECFORM=V definiert ist.
Returncode:

0	x	x	x
4		x	
8		x	x
12		x	
16	x	x	x

Tabelle der zulässigen Funktions- und Returncodes:

3.5.4 Eingabe Komprimat EXD20

In diesem Benutzerausgang werden die Komprimatssätze unmittelbar nach dem Lesen aus der Komprimatsdatei zur Verfügung gestellt. Dieser Exit kann in FLAM, FLAMUP und der Satzchnittstelle FLAMREC benutzt werden. In diesem Benutzerausgang können Sätze übernommen, geändert und gelöscht werden.

Der Exit wird über den Parameter EXD20=name aktiviert. Er muss dazu in der Bibliothek stehen, die mit dem STEPLIB-Kommando zugewiesen wird.

Wurde die FLAMFILE gesplittet, so erhält der Exit die logische Sicht der FLAMFILE, nicht die physische der Fragmente. D.h. der Exit kennt die einzelnen Fragmente NICHT, der Einsatz wird deshalb bei Splitt nicht empfohlen.

Name: frei wählbar (max. 8 Zeichen)

Registerbelegung:

→ **R1:** Adresse der Parameterliste
 → **R13:** zeigt auf Sicherstellungsbereich (18 Worte)
 → **R14:** enthält die Rücksprungadresse
 → **R15:** enthält die Aufrufadresse

Parameterliste:

1 →	FUCO	F	Funktionscode
	= 0		erster Aufruf für die Datei (nach OPEN)
	= 4		Satz übergeben
	= 8		letzter Aufruf für die Datei (vor CLOSE)
2 ←	RETCO	F	Returncode
	= 0		Satz übernehmen bzw. kein Fehler
	= 4		Satz nicht übernehmen
	= 8		Satz eingeben
	= 12		Ende der Dekomprimierung einleiten
	= 16		Fehler im Exit; abnormales Ende
3 ↔	RECPTR	A	Satzpointer
4 ↔	RECLEN	F	Satzlänge (maximal 32763)
5 →	EXWORK	256F	Arbeitsbereich enthält beim ersten Aufruf den symbolischen Dateinamen (DD-Namen) der Originaldatei in den ersten 8 Zeichen, der Rest ist mit x'00' initialisiert.

Dieser Bereich kann vom EXIT frei verwendet werden. Bei jedem Aufruf wird dieser Arbeitsbereich dem Exit mit altem Inhalt wieder zur Verfügung gestellt.

Hinweise:

Soll ein Satz vergrößert oder eingefügt werden, so muss der Speicherbereich dafür im Exit bereitgestellt werden.

Jede im EXK20 gemachte Änderung der Komprimatsdaten muss in diesem Exit rückgängig gemacht werden!

Wurde durch Filetransfer o.ä. die Satzlänge von der Erstellung der FLAMFILE nicht beibehalten, so muss der Exit dies unbedingt berücksichtigen und die Datensätze selbst ‚zusammen suchen‘. Dies ist bei parallelem Splitt der FLAMFILE immer der Fall.

Der Returncode 12 ist nur notwendig, wenn die Dekomprimierung vorzeitig beendet werden soll, ohne dass die Komprimatsdatei bis zum Ende gelesen wird.

Wegen der notwendigen Synchronisation mit dem Aufbau einer Matrix, ist dieser Returncode nur bedingt einsetzbar.

Bei den Funktionscodes 0 und 8 wird kein Satz zur Verfügung gestellt.

Tabelle der zulässigen Funktions- und Returncodes:

Funktionscode:		0	4	8
Returncode:	0	x	x	x
	4		x	
	8		x	x
	12		(x)	
	16	x	x	x

3.5.5 Schlüsselverwaltung KMEXIT

Dieser Benutzerausgang dient zum Anschluss an ein Schlüsselverwaltungssystem (Key Management).

Die Aufgabe dieser Benutzerroutine ist es, zur Ver- / Entschlüsselung einer FLAMFILE einen Schlüssel zur Verfügung zu stellen.

Er kann in FLAM und FLAMUP benutzt werden.

Der Exit wird über den Parameter KMEXIT=name aktiviert. Er wird dann für jede FLAMFILE aufgerufen.

Beim Aufruf durch FLAM werden die Angaben des Parameters KMPARM (max. 256 Bytes) zur Verfügung gestellt.

Der Exit kann bei der Verschlüsselung einen Datenstring von max. 512 Bytes zurückgeben, der in der FLAMFILE gespeichert wird (als Userheader, vgl. Funktion FLMPUH). Zur Entschlüsselung werden diese Daten wieder von FLAM an den Exit übergeben. Die ersten 50 Zeichen des Datenstrings werden bei der Dekomprimierung/Entschlüsselung als Kommentar im Protokoll angezeigt (FLM0482 OLD COMMENT: ...).

Name: frei wählbar (max. 8 Zeichen)

Registerbelegung:

→ **R1:** Adresse der Parameterliste
 → **R13:** zeigt auf Sicherstellungsbereich (18 Worte)
 → **R14:** enthält die Rücksprungadresse
 → **R15:** enthält die Aufrufadresse

Parameterliste:

1 →	FUCO	F	Funktionscode
	= 0		Entschlüsselung
	= 1		Verschlüsselung
2 ←	RETCO	F	Returncode
	= 0		kein Fehler
	= sonst		Fehler
3 →	PARMLEN	F	Länge Parameter (max. 256)
4 →	PARAM	XLn	Parameter (in Länge PARMLEN)

- 5 ↔ DATALEN F** Datenlänge
 Entschlüsselung:
 → Länge Daten
 Verschlüsselung:
 → Größe Feld DATA (512)
 ← Länge Daten (max. 512)
- 6 ↔ DATA XLn** Daten (in Länge DATALEN)
- 7 ↔ CKYLEN F** Schlüssellänge
 → Größe Schlüsselpuffer (Feld CRYPTOKEY) (64)
 ← Länge Schlüssel (max. 64)
- 8 ← CRYPTOKEY XLn** Schlüssel (in Länge CKYLEN)
- 9 ↔ MSGLEN F** Nachrichtenlänge
 → Größe Nachrichtenpuffer (Feld MESSAGE) (128)
 ← Länge Nachricht (max. 128)
- 10 ← MESSAGE CLn** Nachricht (in Länge MSGLEN)

Wird eine Nachrichtenlänge > 0 zurückgegeben, wird die Meldung MESSAGE im Protokoll ausgegeben (FLM0445).

Die Daten DATA werden unverändert im Userheader der FLAMFILE gespeichert. Wird ein spezieller Schutz gewünscht, ist er vom Exit selbst zu realisieren.

Bei Verwendung dieses Exits werden die FLAM Parameter (z.B. der Kommandozeile) COMMENT und CRYPTOKEY beschrieben.

Der übergebene Schlüssel wird NICHT protokolliert.

Der Exit wird pro FLAMFILE nur ein Mal aufgerufen. D.h. werden mehrere Dateien in eine Sammel-FLAMFILE komprimiert (C,FLAMIN=user.*), erfolgt der Aufruf nur ein Mal zu Beginn. Werden aber mehrere FLAMFILES gelesen (D,FLAMFILE=user.*.aes), wird nach jedem Öffnen einer FLAMFILE der Exit aufgerufen. Konkatenierte FLAMFILES gelten als eine Datei!

Hinweis: Ein funktionsfähiges Beispiel ist in der ausgelieferten Bibliothek FLAM.SRCLIB(KMXSAMPL) enthalten.

3.6 Bi-/serielle Komprimierung BIFLAMK

BIFLAMK dient zur satzweisen Komprimierung von Daten. Das Komprimat wird immer im gleichen Aufruf zur ckgegeben. BIFLAMK ist reentrant. F r die Verarbeitung wird ein Arbeitsspeicher ben tigt, der vom aufrufenden Programm zur Verf gung gestellt werden muss. Der Inhalt des Arbeitsbereichs vor dem Aufruf ist beliebig. Die Aufrufe sind vollst ndig unabh ngig voneinander. Alle Bereiche k nnen beliebig ausgerichtet sein. Die Bereiche f r den Eingabesatz und das Komprimat d rfen sich nicht berlapen. Eine Komprimierung "in place" ist nicht m glich.

Name: BIFLAMK

Parameter:

- **R1:** Adresse der Parameterliste
- **R13:** zeigt auf Sicherstellungsbereich (18 Worte)
- **R14:** enth lt die R cksprungadresse
- **R15:** enth lt die Aufrufadresse

Parameterliste:

- | | | | |
|-----|--------------|----------|---|
| 1 → | FUCO | F | Funktionscode |
| | = 0 | | serielle Komprimierung ohne Muster |
| | = 8 | | biserielle Komprimierung mit Muster, serieller Nachkomprimierung des Rests und statischem Muster |
| | = 9 | | Mustersatz f r biserielle Komprimierung mit serieller Nachkomprimierung |
| | = 10 | | biserielle Komprimierung mit Muster, serieller Nachkomprimierung des Rests und dynamischem Muster |
| | = 11 | | Mustersatz f r biserielle Komprimierung mit serieller Nachkomprimierung |
| | = 12 | | biserielle Komprimierung mit Muster, Verschleierung des Rests und statischem Muster |
| | = 13 | | Mustersatz f r biserielle Komprimierung mit Verschleierung |
| | = 14 | | biserielle Komprimierung mit Muster, Verschleierung des Rests und dynamischem Muster |
| | = 15 | | Mustersatz f r biserielle Komprimierung mit Verschleierung |
| 2 ← | RETCO | F | Returncode |
| | = 0 | | Funktion ausgef hrt |
| | = 2 | | unzul ssiger Funktionscode |
| | = 3 | | L ngenfehler |
| | | | - Arbeitsbereich zu klein |
| | | | - R ckgabebereich zu klein |

- Satzgrößer als 32767 Bytes

- 3 → **WORK** **XLn** Arbeitsbereich. Der Arbeitsbereich muss mindestens 512 Bytes lang sein. Bei bitserieller Komprimierung muss der Arbeitsbereich 512 Bytes + Länge der Rückgabebereiche groß sein.

- 4 → **WRKLEN** **F** Länge des Arbeitsbereichs in Bytes

- 5 → **BUFLEN** **F** Länge der Rückgabebereiche bzw. Maximallänge des Komprimats. Diese Größe muss mindestens 8 Byte + 1,1 * Länge des Originalsatzes sein.

- 6 → **RECIN** **XLn** Originalsatz

- 7 → **RECLEN** **F** Satzlänge in Bytes

- 8 ← **COMPREC** **XLn** Komprimat (Länge des Bereichs = BUFLEN)

- 9 ← **COMPLEN** **F** Länge des Komprimats in Bytes.

Die nächsten beiden Parameter werden nur bei bitserieller Komprimierung benötigt:

- 10 → **SAMPREC** **XLn** Muster

- 11 → **SAMPLEN** **F** Musterlänge in Bytes

3.7 Bi-/serielle Dekomprimierung BIFLAMD

BIFLAMD dient zur satzweisen Dekomprimierung von Komprimaten, die mit BIFLAMK erzeugt wurden.

BIFLAMD ist reentrant. Für die Verarbeitung wird ein Arbeitsspeicher benötigt, der vom aufrufenden Programm zur Verfügung gestellt werden muss. Der Inhalt des Arbeitsbereichs vor dem Aufruf ist beliebig. Die Aufrufe sind vollständig unabhängig voneinander. Alle Bereiche können beliebig ausgerichtet sein. Die Bereiche für das Komprimat, das Muster und die Ausgabe dürfen sich nicht überlappen. Eine Dekomprimierung "in place" ist nicht möglich.

Name: BIFLAMD

Parameter:

- **R1:** Adresse der Parameterliste
- **R13:** zeigt auf Sicherstellungsbereich (18 Worte)
- **R14:** enthält die Rücksprungadresse
- **R15:** enthält die Aufrufadresse

Parameterliste:

- | | | |
|--|-----------------|---|
| <p>1 → FUCO</p> <p>= 0</p> <p>= 8</p> | <p>F</p> | <p>Funktionscode</p> <p>serielle Dekomprimierung ohne Muster</p> <p>biserielle Dekomprimierung mit Muster</p> |
| <p>2 ← RETCO</p> <p>= 0</p> <p>= 1</p> <p>= 2</p> <p>= 3</p> <p>= 4</p> <p>= 5</p> <p>= 6</p> <p>= 7</p> <p>= 8</p> | <p>F</p> | <p>Returncode</p> <p>Funktion ausgeführt</p> <p>Mustersatz für biserielle Dekomprimierung zurückgeliefert</p> <p>Es ist kein Originalsatz geschrieben worden (nur bei biserialer Dekomprimierung).</p> <p>unzulässiger Funktionscode bzw. Satz ist seriell komprimiert bei Funktionscode = 8 oder Satz ist biserial komprimiert bei Funktionscode = 0</p> <p>Längenfehler</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arbeitsbereich zu klein - Komprimat ist kürzer als 3 Bytes - Rückgabebereich zu klein <p>Checksummenfehler im Komprimat</p> <p>Checksummenfehler im Muster (nur bei dynamischem Muster)</p> <p>Checksummenfehler im Original</p> <p>sonstiger Fehler im Komprimat</p> <p>Mustersatz ist kürzer als bei der Komprimierung (nur bei</p> |

= 9 biserieller Dekomprimierung)
Komprimatssatz ist zu kurz

3 →	WORK	XLn	Arbeitsbereich. Der Arbeitsbereich muss mindestens 512 Bytes lang sein. Bei biserialer Komprimierung muss der Arbeitsbereich 512 Bytes + 1,125 * L nge der R ckgabebereiche gro sein.
4 →	WRKLEN	F	L nge des Arbeitsbereichs in Bytes
5 →	BUFLEN	F	L nge der R ckgabebereiche; Maximall nge des Original- bzw. des Mustersatzes in Bytes
6 ←	RECOUT	XLn	Originalsatz (L nge des Bereichs = BUFLEN)
7 ←	RECLN	F	Satzl nge in Bytes
8 →	COMPREC	XLn	Komprimat
9 →	COMPLEN	F	L nge des Komprimats in Bytes Die n chsten beiden Parameter werden nur bei biserialer Komprimierung ben tigt:
10 ↔	SAMPREC	XLn	Muster (L nge des Bereichs = BUFLEN)
11 ↔	SAMPLEN	F	Musterl nge in Bytes

3.8 Utilities

Es wurden einige Utilities entwickelt, die den Umgang mit FLAM und den FLAMFILES erleichtern.

3.8.1 FLAMCKV

FLAMCKV analysiert eine gegebene FLAMFILE des Typs VSAM-KSDS. Es wird die prozentuale Verteilung der Satzlängen der Datei und die Zahl umgebrochener Matrixzeilen und deren Verteilung in einer Liste (FLPRINT, RECFM=VB,LRECL=124) ausgegeben.

Gerade beim direkten Zugriff auf eine KSDS FLAMFILE ist die richtige Parametrisierung der Datei wichtig für die Performance.

Zur Erinnerung: FLAM benutzte eine komplette „Matrix“ (das ist eine in sich abgeschlossene komprimierte Menge von Datensätzen) zur Dekomprimierung.

Bei indexsequentiellen Zugriff (Lesen eines Satzes mittels Schlüssel) sollten so wenig wie möglich I/O-Vorgänge angestoßen werden. Es empfiehlt sich somit, diese Matrix in einem VSAM-Datensatz zu speichern, um ein ggf. mehrfaches Nachlesen zu verhindern. Damit würde bei einem Zugriff mittels Schlüssel auch nur ein VSAM-Satz gelesen werden.

Bei zu klein gewählten Satzlängen muss FLAM mehrere Sätze schreiben und zum Dekomprimieren lesen, das erhöht aber die Rechenzeit und verschlechtert unnötig die Performance.

Bei kleinen Datenmengen ist dies sicher nicht so wichtig, aber bei Hunderttausenden oder gar Millionen von Datensätzen mit hoher Zugriffshäufigkeit schon.

Aufrufbeispiel:

```
//CKV EXEC PGM=FLAMCKV
//STEPLIB DD DSN=FLAM.LOAD,DISP=SHR
//FLPRINT DD SYSOUT=*
//FLAMFILE DD DSN=USER.XMLDAT1.ADC,DISP=SHR
```


Das nach FLPRINT protokollierte Ergebnis:

```
* FLAMCKV, a program of FLAM utilities * copyright (c) 2012 by limes
datentechnik gmbh
```

```
Utility to check a VSAM-KSDS FLAMFILE for proper settings
```

```
Data Set Name : USER.XMLDAT1.ADC
```

```
RECSIZE :    4,096  CINV : 16,384  RKP :          0  KEYLEN :    34
High used relative byte address (HURBA):                737,280
```

```
Number of Records :          164
Number of Bytes   :          172,216
```

```
Min. RECSIZE :    968    Max. RECSIZE :    1,186
```

```
Number of VSAM-records needed for one FLAM-matrix:
```

```
1 :          164
2 :           0
3 :           0
4 :           0
5 :           0
6 :           0
7 :           0
8 :           0
9 :           0
10 :          0
> :           0
```

```
Record length distribution:
```

RECSIZE	No. Records	in Percent
< 10 %	0	0
< 20 %	0	0
< 30 %	164	100
< 40 %	0	0
< 50 %	0	0
< 60 %	0	0
< 70 %	0	0
< 80 %	0	0
< 90 %	0	0
<100 %	0	0
100 %	0	0

In diesem Beispiel enthält die FLAMFILE 164 Datensätze. Alle enthalten genau eine Matrix, die Datei ist also bestens konfiguriert.

Sollten hier viele Sätze bei >10 protokolliert werden, empfiehlt sich die FLAMFILE zu reorganisieren (d.h. dekomprimieren und mit größerer Satzlänge der FLAMFILE erneut komprimieren, ggf. mit Benutzung des FLAM-Subsystems).

Alle Sätze sind hier nicht länger als 30% der konfigurierten maximalen Satzlänge. Hier könnte die RECSIZE beim Anlegen der VSAM-KSDS Datei verkürzt werden, ohne dass ein Komprimatsergebnis auf mehrere Sätze verteilt werden muss.

Eine größere Varianz der prozentualen Verteilung würde auf einen inhomogenen Datenbestand deuten, d.h. die originalen Datensätze variieren sehr und es kommt zu sehr unterschiedlichen Größen einer komprimierten Matrix.

Sind viele Datensätze bei 100% max. Satzlänge (RECSIZE), dürften auch viele Matrizen ‚umgebrochen‘ sein, d.h. es sind mehrere Sätze zu lesen, um Dekomprimieren zu können. Auch hier würde ggf. eine Reorganisation zu empfehlen.

3.8.2 FLAMCTAB

FLAMCTAB liest eine Datei (DD-Name TABLE) und erzeugt aus den Datensätzen einen von FLAM nachladbaren Umsetztabelle-Modul (siehe Parameter TRANSLATE) in der Ladebibliothek (DD-Name FLAMLIB). Ein Protokoll (DD-Name FLPRINT, RECFM=FB, LRECL=121) wird ausgegeben.

Mit diesem Programm entfällt somit die Notwendigkeit, eine Assembler-Source für eine Umsetztabelle zu erzeugen, die assembliert und zu einem Lademodul gelinkt werden muss (Beispiele dazu in der Bibliothek der Auslieferung FLAM.SRCLIB).

Eine Umsetztabelle enthält 256 Byte Daten. Diese müssen zur Eingabe in einer Datei gespeichert sein. Die Satzlänge, das Format oder die Organisation der Datei können frei gewählt werden. FLAMCTAB liest ggf. Satz nach.

Ein Stern, '*' in der ersten Spalte eines Datensatzes leitet einen Kommentarsatz ein, der überlesen wird.

Bei größerer Datenmenge als 256 Byte werden nur die ersten 256 verwendet, das Programm beendet sich dann mit einer Warnung und dem Condition Code 4.

Bei kleinerer Datenmenge wird ein vorzeitiges EOF (End of File) gemeldet.

Die Datei kann z.B. per Editor erzeugt werden. Es empfiehlt sich aber die Verwendung des Tabelleneditors der FLAM (Windows) Version. Dieser erzeugt interaktiv eine Tabelle, die auf Vollständigkeit geprüft gespeichert wird. Diese Datei (binär auf den Host transportiert) kann als Eingabe für FLAMCTAB verwendet werden.

Als Parameter für FLAMCTAB ist der Name des zu erstellenden Tabellenmoduls anzugeben (max. 8 Zeichen).

Die Returncodes von FLAMCTAB entsprechen denen von FLAM.

FLAMLIB muss den FLAM-Tabellenmodul FLAMTR11 der Auslieferungsbibliothek enthalten

Aufrufbeispiel:

```
//DIR EXEC PGM=FLAMCTAB,PARM=TRAEDOS
//STEPLIB DD DSN=FLAM.LOAD,DISP=SHR
//FLPRINT DD SYSOUT=*
//FLAMLIB DD DSN=FLAM.LOAD,DISP=SHR
//TABLE DD DSN=USER.TABLE.DAT,DISP=SHR
```

und das Ergebnisprotokoll von FLPRINT:

```
FLAMCTAB, a program of FLAM utilities      Copyright (C) 2012 by limes
datentechnik gmbh  10:17:29  8/27/2012
```

```
Creates a translation table module from an 256 byte input file, loadable by
FLAM
```

```
TABLE file: USER.TABLE.TAB
```

```
To create : Member TRAEDOS in LOAD library FLAMLIB
```

```
DONE SUCCESSFULLY.
```

Hier soll die Umsetztabelle TRAEDOS erzeugt werden, die Daten dazu sind in der Datei USER.TABLE.DAT gespeichert, als LOAD Bibliothek ist FLAM.LOAD zugewiesen. Das Protokoll geht direkt ins JES-Log.

Mit „DONE SUCCESSFULLY“ wurde der Modul korrekt erzeugt, die Eingabe der Daten betrug auch genau 256 Byte (keine Warnung oder Fehlermeldung).

Jetzt kann FLAM mit dem Parameter TRANSLATE=TRAEDOS diesen Umsetztabellenmodul benutzen.

Hinweis: Falls die LOAD Bibliothek in die Kette der Systembibliotheken eingegliedert ist, muss eine Aktualisierung des Member-Verzeichnisses (LLA REFRESH) der Bibliothek erfolgen.

3.8.3 FLAMDIR

FLAMDIR liest eine FLAMFILE (DD-Name FLAMFILE) und gibt ein Inhaltsverzeichnis der komprimierten / verschlüsselten Originaldateien ähnlich der ISPF-Funktion 3.4 oder der Benutzerführung FLTOC auf eine Druckliste (DD-Name FLPRINT) aus.

Wenn man mit den FLAM-Parametern „D,SHOW=DIR“ die grundsätzliche Funktionalität gegeben ist, sich ein Inhaltsverzeichnis einer FLAMFILE anzeigen zu lassen, erhält man mit FLAMDIR eine kurze, übersichtliche und schnelle Übersicht der in einer (Sammel-) FLAMFILE enthaltenen Dateien.

Aufrufbeispiel:

```
//DIR EXEC PGM=FLAMDIR
//STEPLIB DD DSN=FLAM.LOAD,DISP=SHR
//FLPRINT DD SYSOUT=*
//FLAMFILE DD DSN=USER.ARCHIV.ADC,DISP=SHR
```

und als Ergebnisprotokoll:

```
* FLAMDIR, a program of FLAM utilities * copyright (c) 1999-2012 by limes
datentechnik gmbh
```

```
*
```

```
* Table of Contents of FLAMFILE USER.ARCHIV.ADC
```

```
*
```

```
* Original File Name          System  ORG  RECFM RECSSI BLKSI Space
```

```
*-----
```

```
*
```

FLAMV43A.ADATA(BIFLAMV)	zOS	SEQ	VB	8184	27998	91150	KB
FLAMV43A.ADATA(BIFLAMK)	zOS	SEQ	VB	8184	27998	91150	KB
FLAMV42A.CLIST(\$FABOUT)	zOS	SEQ	FB	80	27920	250	KB
FLAMV43A.CLIST(CUST)	zOS	SEQ	FB	80	27920	250	KB
FLAMV43A.CLIST(FLAMLIBS)	zOS	SEQ	FB	80	27920	250	KB
FLAMV43A.LISTEN.ADC	zOS	SEQ	FB	512	23040	5050	KB
FLAMV42A.LOAD(BIFLAMV)	zOS	SEQ	U	0	6144	3450	KB
FLAMV42A.LOAD(BIFLAMK)	zOS	SEQ	U	0	6144	3450	KB

```
.
```

In jeder Zeile wird der Dateiname, das erstellende System, DSORG, RECFM und BLKSIZE / CISIZE sowie die Dateigröße protokolliert.

Die Spalte "Space" ist leer, wenn die FLAMFILE nicht auf einem z/OS-System erstellt wurde.

FLAM (MVS)

Benutzerhandbuch

Kapitel 4:

Arbeitsweise

Inhalt

4.	Arbeitsweise	3
4.1	Verarbeiten von Dateien mit dem Dienstprogramm	3
4.1.1	Komprimieren	4
4.1.2	Dekomprimieren	5
4.2	Verarbeiten von Dateien mit dem Unterprogramm	6
4.2.1	Komprimieren	6
4.2.2	Dekomprimieren	7
4.3	Verarbeiten von Sätzen	8
4.3.1	Komprimieren	8
4.3.2	Dekomprimieren	10
4.4	Benutzer Ein-/Ausgabe	12
4.5	Benutzerausgänge	16
4.5.1	Dienstprogramm	16
4.5.1.1	Komprimieren mit Benutzerausgängen EXK10, EXK20	16
4.5.1.2	Dekomprimieren mit Benutzerausgängen EXD10, EXD20	17

4.5.2	Satzschnittstelle	18
4.5.2.1	Komprimieren mit Benutzerausgang EXK20	18
4.5.2.2	Dekomprimieren mit Benutzerausgang EXD20	19
4.6	Bi-/serielle Komprimierung	20
4.7	Bi-/serielle Dekomprimierung	21
4.8	Die FLAMFILE	22
4.8.1	Allgemeine Beschreibung	22
4.8.2	Sammeldatei	27
4.9	Heterogener Datenaustausch	28
4.10	Code-Konvertierung	29
4.11	Umsetzung von Dateiformaten	30

4. Arbeitsweise

Wie die vorangegangenen Kapitel beschreiben, wo Komprimierung sinnvoll einzusetzen ist, welche Funktionen von FLAM dazu angeboten werden und in der jeweiligen Umgebung genutzt werden können, erklärt dieses Kapitel die interne Arbeitsweise für den effizienten Einsatz dieses Produktes.


Es wird unterschieden zwischen einem Dienstprogramm zur Verarbeitung ganzer Dateien, das als Haupt- oder Unterprogramm aufgerufen werden kann, und den Schnittstellen zur satzweisen Verarbeitung von Daten, die von einem Anwenderprogramm bergeben bzw. übernommen werden können.

4.1 Verarbeiten von Dateien mit dem Dienstprogramm

Das Dienstprogramm kann direkt unter dem Betriebssystem durch ein Kommando gestartet werden. Dabei wird über Parameter die Art der Verarbeitung gesteuert. Je nach Betriebssystem können die Parameter direkt im Kommando mitgegeben oder in einem Dialog am Bildschirm eingegeben werden.

Zusätzlich können Parameter auch aus einer Datei gelesen werden. Die Dateien werden über die Kommandosprache des Betriebssystems oder über Parameter zugeordnet und spezifiziert.


4.1.1 Komprimieren



Datenfluss bei Komprimierung

FLAM liest die unkomprimierten Datensätze von der Originaldatei, komprimiert sie und schreibt sie in die Komprimatsdatei. FLAM benötigt Angaben über die Art der Komprimierung, die zu komprimierende Datei und die Komprimatsdatei. Die so erstellte Komprimatsdatei kann mit dem Dienstprogramm FLAM, mit dem Unterprogramm FLAMUP oder mit der Satzchnittstelle FLAMREC dekomprimiert werden. Wahlweise ist die Ausgabe eines Protokolls möglich.

4.1.2 Dekomprimieren




Datenfluss bei Dekomprimierung

FLAM liest die komprimierten Daten aus der Komprimatsdatei, dekomprimiert sie und schreibt sie in die Ausgabedatei. Sind die Dateiattribute der Originaldatei nicht bekannt (kein Fileheader), so muss der Anwender die Dateiattribute per Parameter oder durch Kommandos vorgeben. FLAM erzeugt sonst eine sequentielle Datei mit variabler Satzlänge. FLAM benötigt für die Dekomprimierung einer Datei die Zuweisung der Komprimats- und der Ausgabedatei. Wahlweise ist die Ausgabe eines Protokolls möglich.

4.2 Verarbeiten von Dateien mit dem Unterprogramm

Das Unterprogramm bietet die gleiche Funktionalität wie das Hauptprogramm. Es kann jedoch von einem Anwenderprogramm aus aufgerufen werden. Bei diesem Aufruf können Parameter mitgegeben werden.


4.2.1 Komprimieren



Datenfluss bei Komprimierung

FLAMUP liest, wie FLAM, die unkomprimierten Datensätze von der Originaldatei, komprimiert sie und schreibt sie in die Komprimatsdatei. FLAMUP benützt für die Komprimierung, wie FLAM, die Zuordnung der Original- und der Komprimatsdatei. Parameter können beim Aufruf bzw. über eine Parameterdatei angegeben werden. Die Ausgabe eines Protokolls ist wahlweise möglich.

4.2.2 Dekomprimieren




Datenfluss bei Dekomprimierung

FLAMUP liest, wie FLAM, die komprimierten Datensätze von der Komprimatsdatei, dekomprimiert sie und schreibt sie in eine Ausgabedatei. Die Ausgabedatei ist wahlweise mit den gleichen Dateiattributen der Originaldatei oder nach den Vorgaben des Anwenders einzurichten. FLAMUP benötigt für die Dekomprimierung einer Datei Angaben über die dekomprimierte Ausgabedatei und die Komprimatsdatei, analog zum Dekomprimieren mit FLAM. Parameter können beim Aufruf übergeben bzw. aus einer Parameterdatei gelesen werden. Wahlweise ist die Ausgabe eines Protokolls möglich.

4.3 Verarbeiten von S tzen mit der Satzchnittstelle

ber die Satzchnittstelle k nnen Daten von einem Anwenderprogramm satzweise komprimiert bzw. dekomprimiert werden. FLAM verwaltet die Komprimatsdatei unterhalb dieser Schnittstelle. Von einem Anwenderprogramm k nnen mehrere Komprimatsdateien gleichzeitig verarbeitet werden. F r das Anwenderprogramm bildet die Satzchnittstelle eine equivalente Schnittstelle zum Dateizugriff des Betriebssystems mit dem Unterschied, dass die Daten komprimiert gespeichert werden und dass die Satzchnittstelle auf allen Betriebssystemen gleich ist.

4.3.1 Komprimieren



Datenfluss bei Komprimierung

ber die Satzchnittstelle gibt das Anwendungsprogramm die S tze zum Komprimieren direkt an FLAM weiter. FLAM sammelt die S tze, bis die maximale Anzahl von S tzen (MAXRECORDS) in einem Block erreicht oder der zur Verf gung stehende Puffer (MAXBUFFER) gef llt ist. Die Daten werden komprimiert und die komprimierten S tze in eine Datei geschrieben. Danach k nnen die Datens tze f r den n chsten Block bergeben und komprimiert werden. F r den Anwender bleibt die Blockbildung unsichtbar. Er bergibt nur seine

Datenströme, FLAM bildet die Blöcke und führt die Komprimierung durch.

Die Übergabe der Datenströme vom Anwenderprogramm an der Schnittstelle wird über verschiedene Funktionen (FLMOPN, ... ,FLMCLS) gesteuert.

Reihenfolge der Funktionsaufrufe:**1. FLMOPN**

ffnen der Satzchnittstelle zum Schreiben, ggf. folgen noch FLMOPD und FLMOPF zum Einstellen bestimmter Parameter.

2. FLMPHD

bergeben der Fileheader-Informationen (wahlfrei).

3. FLMPUT


bergabe eines Originalsatzes, mit Wiederholung bis alle S tze an FLAM bergeben wurden.

4. FLMCLS

Schlie en der Satzchnittstelle und gegebenenfalls die Entgegennahme der Statistikdaten.

Die Ausgabe eines Protokolls und die bergabe von Parametern aus einer Datei ist nicht vorgesehen.

4.3.2 Dekomprimieren



Datenfluss bei Dekomprimierung

Die Satzchnittstelle bergibt dem Anwenderprogramm die dekomprimierten S tze direkt von FLAM. Die S tze k nnen sequentiell bzw. ber Satzschl ssel gelesen werden. FLAM liest die Komprimatss tze blockweise und dekomprimiert die Bl cke automatisch. Das Anwenderprogramm nimmt von dieser blockweisen Verarbeitung keine Kenntnis. Das Ende der Komprimatsdatei bzw. das Ende einer Originaldatei in einem Sammelkomprimat wird ber einen Returncode gemeldet. Die bernahme der Datens tze durch das Anwenderprogramm an der Satzchnittstelle wird durch verschiedene Funktionen (FLMOPN, ... ,FLMCLS) gesteuert.

Reihenfolge der Funktionsaufrufe:**1. FLMOPN**

ffnen der Satzschnittstelle zum Lesen, gegebenenfalls folgen FLMOPD und FLMOPF zum Einstellen bzw. Ermitteln bestimmter Parameter.

2. FLMGHD

bernehmen der Fileheader-Informationen (wahlfrei). Kann gegebenenfalls wiederholt werden, wenn in einem Sammelkomprimat eine neue Datei beginnt.

**3. FLMGET/
FLMLOC**

bernehmen eines dekomprimierten Originalsatzes. Kann solange wiederholt werden, bis alle S tze von FLAM bernommen oder die Schnittstelle mit FLMCLS geschlossen wird.

4. FLMCLS

Schlie en der Satzschnittstelle und gegebenenfalls Entgegennahme der Statistikdaten.

Die Ausgabe eines Protokolls und die bergabe von Parametern aus einer Datei ist nicht vorgesehen.

4.4 Benutzer Ein-/Ausgabe

Die Benutzerschnittstelle für Ein-/Ausgabe ermöglicht den Austausch mitgelieferter Dateizugriffsfunktionen durch Funktionen, die vom Benutzer bereitgestellt werden. Über diese Schnittstelle können sowohl Originaldateien im Dienstprogramm als auch die Komprimatsdatei im Dienstprogramm und unter der Satzchnittstelle bearbeitet werden.

Mit Hilfe der Benutzer-Ein-/Ausgabe-Schnittstelle können die in FLAM enthaltenen Dateizugriffsfunktionen durch eigene Routinen des Anwenders ersetzt werden.

Diese Routinen werden im Dienstprogramm für die Bearbeitung der Originaldateien und die Komprimatsdatei eingesetzt. Unter der Satzchnittstelle kann nur die Komprimatsdatei bearbeitet werden.

Die Verwendung der benutzerspezifischen Ein-/Ausgabe wird für jede Datei über den Parameter DEVICE=USER bzw. IDEVICE, ODEVICE getrennt eingestellt. Dazu müssen die Routinen zur benutzerspezifischen Ein-/Ausgabe zuvor in das Dienstprogramm oder die Satzchnittstelle eingebunden werden.

Es müssen Routinen zum Öffnen und Schließen (USROPN, USRCLS) der Dateien und zum sequentiellen Schreiben und Lesen (USRPUT, USRGET) bereitgestellt werden. Das gilt gegebenenfalls auch zum Schreiben und Lesen über Schlüssel (USRPKY, USRGKY) bzw. zum Löschen und Positionieren (USRDEL, USRPOS).

Arbeitsweise:

1. USROPN:

Für jede zugeordnete Datei wird diese Funktion als erste genau einmal aufgerufen. Es wird ein Arbeitsbereich von 1024 Bytes als dateispezifisches Gedächtnis zur Verfügung gestellt. Dieser Bereich wird bei allen nachfolgenden Aufrufen bis zum USRCLS unverändert weitergegeben.

Die Zuordnung der Datei erfolgt über den symbolischen Dateinamen. Im Parameter OPENMODE wird die Art des gewünschten Zugriffs: INPUT, OUTPUT, INOUT, OUTIN spezifiziert. In den Parametern RECFORM, RECSIZE, BLKSIZE usw., werden die Dateiattribute spezifiziert, die gegebenenfalls an die Gegebenheiten der Datei angepasst werden können.

Über fest definierte und frei vergebare Returncodes können der erfolgreiche Abschluss der Funktion, bzw. spezielle Zustände und Fehler gemeldet werden. Der Returncode wird von FLAM ausgewertet und im Falle eines Fehlers an die oberen Schichten weitergeleitet.

- 2. USRCLS:** Mit dieser Funktion wird das Schließen der Datei veranlasst. Der Arbeitsbereich für diese Datei wird von FLAM nach Rückgabe der Kontrolle wieder freigegeben.
- 3. USRGET:** Mit dieser Funktion wird der nächste Satz angefordert. Es dürfen maximal so viele Zeichen eingegeben werden wie im Parameter BUFLen angegeben sind. Muss der Satz deshalb verkürzt werden, ist das im Returncode zu melden. Wird das Dateiende erreicht, ist das ebenfalls im Returncode zurückzumelden. Für jeden gelesenen Satz ist die Satzlänge zurückzugeben (auch bei fixem Satzformat).
- 4. USRPUT:** Mit dieser Funktion wird ein Satz zum Schreiben eingegeben. Kann der Satz nicht in der angegebenen Länge geschrieben werden, ist die Verkürzung im Returncode zu melden. Oder der Satz muss mit dem beim USROPN angegebenen Füllzeichen (PADCHAR) aufgefüllt und der entsprechende Returncode zurückgemeldet werden.
- 5. USRPOS:** Mit dieser Funktion wird die aktuelle Schreib-/Lese-Position geändert. Es sind relative Positionierungen um n-Sätze vorwärts bzw. rückwärts und absolute Positionierungen an den Dateianfang bzw. das Ende möglich.
- 6. USRGKY:** Mit dieser Funktion wird ein Satz mit einem bestimmten Schlüssel gelesen. Der gewünschte Schlüssel steht im Satzbereich an der Position und mit der Länge wie es in der Schlüsselbeschreibung (KEYDESC) beim USROPN festgelegt wurde. Das Lesen über Schlüssel legt auch die Position für nachfolgende sequentielle Lesefunktionen (USRGET) fest. Wird ein Satz nicht gefunden, muss das mit einem entsprechenden Returncode zurückgemeldet werden. Mit USRGET kann dann der Satz mit dem nächsten größeren Schlüssel gelesen werden.
- 7. USRPKY:** Mit dieser Funktion wird ein Satz mit dem angegebenen Schlüssel ersetzt oder eingefügt. Hat der Satz den gleichen Schlüssel wie der zuletzt gelesene Satz, so wird er durch den aktuellen ersetzt. Im anderen Fall wird der Satz eingefügt. Ist dies nicht möglich, weil z.B. keine doppelten Schlüssel erlaubt sind, so ist dies mit einem entsprechenden Returncode zurückzumelden. Das Schreiben über Schlüssel legt auch die Position für nachfolgende sequentielle Schreibfunktionen (USRPUT) fest.
- 8. USRDEL:** Mit dieser Funktion wird der zuletzt gelesene Satz gelöscht.

Komprimierung mit USER-IO in schematischer Darstellung:

FLAM	USROPN	USRCLS	USRGET	USRPUT	Kommentar
Programmanfang					
_____		FLAMIN			Eingabedatei ffnen
_____		FLAMFILE			Komprimatsdatei ffnen
_____		FLAMIN			Satz aus FLAMIN lesen
		(wird wiederholt, bis Matrix gef llt ist)			
_____		FLAMIN			Satz aus FLAMIN lesen
_____		FLAMFILE			Satz in FLAMFILE schreiben
		(wird wiederholt, bis Matrix geschrieben ist)			
_____		FLAMFILE			Satz in FLAMFILE schreiben
_____		FLAMIN			Satz aus FLAMIN lesen
_____		FLAMIN			Satz aus FLAMIN lesen
_____		FLAMIN			End-Of-File in FLAMIN
_____		FLAMFILE			Satz in FLAMFILE schreiben
		(wird wiederholt, bis letzte Matrix geschrieben ist)			
_____		FLAMFILE			Satz in FLAMFILE schreiben
_____		FLAMFILE			Komprimatsdatei schlie en
_____		FLAMIN			Eingabedatei schlie en
Programmende					

Parameter f r FLAM oder FLAMUP:

COMPRESS,IDEVICE=USER,DEVICE=USER

Dekomprimierung mit USER-IO in schematischer Darstellung:

FLAM	USROPN	USRCLS	USRGET	USRPUT	Kommentar
Programmmanfang					
_____		FLAMFILE			Komprimatsdatei öffnen
_____		FLAMFILE			Satz aus FLAMFILE lesen (wird wiederholt, bis FLAM-Fileheader gelesen ist)
_____		FLAMFILE			Satz aus FLAMFILE lesen
_____		FLAMOUT			Ausgabedatei öffnen
_____		FLAMFILE			Satz aus FLAMFILE lesen (wird wiederholt, bis erste Matrix gelesen ist)
_____		FLAMFILE			Satz aus FLAMFILE lesen
_____		FLAMOUT			Satz in FLAMOUT schreiben (wird wiederholt, bis alle Originalsätze aus Matrix geschrieben sind)
_____		FLAMOUT			Satz in FLAMOUT schreiben
_____		FLAMFILE			Satz aus FLAMFILE lesen
_____		FLAMFILE			Satz aus FLAMFILE lesen
_____		FLAMFILE			End-Of-File in FLAMFILE
_____		FLAMOUT			Satz in FLAMOUT schreiben (wird wiederholt, bis alle Originalsätze der letzten Matrix geschrieben sind)
_____		FLAMFILE			Komprimatsdatei schließen
_____		FLAMOUT			Ausgabedatei schließen
Programmende					

Parameter für FLAM oder FLAMUP:


DECOMPRESS, ODEVICE=USER, DEVICE=USER

4.5 Benutzerausgänge

Bei den Benutzerausgängen können Vor- und Nachbearbeitungen von Sätzen durchgeführt werden. Es können Originalsätze im Dienstprogramm vor der Komprimierung und nach der Dekomprimierung bearbeitet werden. Komprimatsätze können im Dienstprogramm und unter der Satzchnittstelle bearbeitet werden. Diese Benutzerausgänge dienen beispielsweise zur Verschlüsselung von Komprimaten oder zur selektiven Verarbeitung von Originaldaten.

4.5.1 Dienstprogramm


4.5.1.1 Komprimieren mit Benutzerausgängen EXK10, EXK20



Datenfluss bei Komprimierung mit Benutzerausgängen

Bei der Komprimierung können zusätzlich Routinen zur Vorbereitung der Originalsätze und zur Nachbereitung der Komprimatsätze aufgerufen werden. Die Vorbereitung der Originalsätze kann z.B. eine Selektion von Sätzen oder Feldern sein. Die Nachbereitung der Komprimatsätze kann z.B. eine Verschlüsselung des Komprimats sein. In vielen Fällen können anstelle einer aufwendigeren Implementierung mit Hilfe der Satzchnittstelle, die Verarbeitungen satzweise mit dem Benutzerausgang EXK10 durchgeführt werden.

4.5.1.2 Dekomprimieren mit Benutzerausgängen EXD10, EXD20




Datenfluss bei Dekomprimierung mit Benutzerausgängen

Bei der Dekomprimierung können zusätzlich Routinen zur Vorbereitung der Komprimatssätze und zur Nachbereitung der Originalsätze aufgerufen werden. Die Vorbereitung der Komprimatssätze kann z.B. eine Entschlüsselung des Komprimats sein. Die Nachbereitung der Originalsätze kann z.B. eine Selektion von Sätzen oder Feldern sein. In vielen Fällen können anstelle einer aufwendigeren Implementierung mit Hilfe der Satzchnittstelle, die Verarbeitungen satzweise mit dem Benutzerausgang EXD10 durchgeführt werden.

4.5.2 Satzschnittstelle


4.5.2.1 Komprimieren mit Benutzerausgang EXK20



Datenfluss bei Komprimierung mit Benutzerausgang

Der Benutzerausgang für Komprimatssätze kann auch unterhalb der Satzchnittstelle benutzt werden. An der Übergabe der Originalsätze ändert sich dadurch nichts.


4.5.2.2 Dekomprimieren mit Benutzerausgang EXD20



Datenfluss bei Dekomprimierung mit Benutzerausgang

Der Benutzerausgang für Komprimatssätze kann auch unterhalb der Satzchnittstelle benutzt werden. An der Übernahme der Originalsätze ändert sich dadurch nichts.


4.6 Bi-/serielle Komprimierung



Datenfluss bei Komprimierung mit BIFLAMK

BIFLAMK verarbeitet jeweils einen Original- bzw. Mustersatz und erzeugt einen Komprimatssatz. Bei serieller Komprimierung (Funktionscode = 0) werden nur Originalsätze verarbeitet und daraus Komprimatssätze erzeugt. Bei biserialer Komprimierung mit Muster (Funktionscodes = 8,10,12,14) wird jeweils ein Original- und ein Mustersatz verarbeitet, um einen Komprimatssatz zu erzeugen. Bei den Funktionen zur Speicherung eines Mustersatzes (Funktionscodes = 9,11,13,15) wird nur der Mustersatz verarbeitet, um einen Komprimatssatz zu erzeugen.

4.7 Bi-/serielle Dekomprimierung



Datenfluss bei Dekomprimierung mit BIFLAMD

BIFLAMD verarbeitet jeweils einen Komprimatssatz und gegebenenfalls einen Mustersatz und erzeugt daraus einen Original- oder einen Mustersatz. Bei serieller Dekomprimierung (Funktionscode = 0) wird immer nur ein Komprimatssatz verarbeitet, um einen Originalsatz zu erzeugen. Mustersätze werden dazu nicht benötigt. Bei biserialer Dekomprimierung (Funktionscode = 8) wird immer ein Komprimatssatz verarbeitet. Abhängig von der Komprimierung, wird zusätzlich der Mustersatz gelesen und daraus ein Originalsatz erzeugt. Wenn bei der Komprimierung ein Mustersatz übergeben wurde, wird bei der Dekomprimierung aus dem Komprimatssatz ein Mustersatz erzeugt. Diese Situation wird durch den Returncode = 1 angezeigt.

4.8 Die FLAMFILE

4.8.1 Allgemeine Beschreibung

Unabhängig von der Komprimierungstechnik des Frankenstein-Limes-Verfahrens, verfolgt FLAM ein Konzept, das es ermöglicht, Dateien so zu konvertieren, dass Kompatibilitätsforderungen weitgehend erfüllt sind. So ist die mit FLAM komprimierte Datei ein auf der Basis von Datensätzen logisches Abbild der ursprünglichen Datei. Davon ausgehend ist jede Konvertierung im Prinzip realisierbar.

Damit FLAM heterogen-kompatibel und hinsichtlich unterschiedlicher Anwendungsgebiete durchgängig einsetzbar ist, wird das Komprimat, die FLAMFILE, in Anlehnung an das vorgenannte Prinzip standardmäßig als sequentielle Datei abgelegt. Für Direktzugriffe ist auch eine Speicherung in einer indexsequentiellen Datei möglich.

Die Probleme, die bei vergleichbaren Anforderungen mit unkomprimierten Dateien auftreten, dürfen wegen des Einsatzes von FLAM deshalb nicht einfach ignoriert werden. Manche sind durch das FLAM-Konzept leichter zu lösen, andere bleiben trotz FLAM bestehen und müssen daher, wie bisher, anwendungsspezifisch bzw. organisatorisch gelöst werden, nur dass dabei die Originaldatei durch eine FLAMFILE ersetzt werden kann. FLAM löst nicht die Probleme der heterogenen Kompatibilität von Satz-/Feldstrukturen, die aus der Sicht eines Benutzers gegebenenfalls gar nicht erkannt werden. FLAM bietet hier zumindest Benutzerausgänge, um solche differenzierten Konvertierungen integrieren zu können. Damit ist FLAM selbst offen für Lösungen, die sich in der Zukunft für Teilbereiche standardisieren lassen.

FLAM verlangt, dass die zu komprimierenden Daten satzweise übergeben werden. Ferner bedingt das Verfahren ein asynchrones Vorgehen insofern, als aus n Originalsätzen k Komprimatssätze mit n ungleich k werden können. Das kann im Einzelfall ein Problem sein.

Die FLAMFILE wird grundsätzlich mit einer maximalen Satzlänge angelegt, die der Anwender selbst vorgeben kann. Das bewirkt in der Regel, dass gleichlange Datensätze erzeugt werden. Dies ist erforderlich, weil es DV-Systeme gibt, die nur Dateien mit gleichlangen Sätzen unterstützen. Diese Restriktion gilt zum Teil auch für manche Übertragungstechnik.

Die kleinste Satzlänge beträgt 80 Bytes, damit kann die FLAMFILE auch im Lochkarten-Format dargestellt werden (z.B. RJE-Filetransfer). Die Begrenzungen nach oben richten sich danach, auf welchen Systemen die Datei gespeichert und mit welchen Produkten sie übertragen werden soll. Maximal sind 32760 Bytes möglich.

Unabhängig davon, kann der Anwender festlegen, welches Format der einzelne Satz haben soll: fix oder variabel. Dabei wird ein Komprimatssatz, der die maximale Satzlänge nicht ausfällt, bei fixer Darstellung ggf. entsprechend aufgefüllt.

Ferner ist es möglich, Sätze unterschiedlich zu blocken, um das Ein-/Ausgabeverhalten sowie die Datenübertragung und/oder den Verbrauch an Speicherplatz zu optimieren.

Auch bezüglich Satzformat und Blockgröße können somit die Anforderungen aller beteiligten Hard- und Softwarekomponenten sowie spezifischer Anwendungen in der Regel auf einen Nenner gebracht werden.

Grundsätzlich ist die FLAMFILE eine binäre Datei, in der alle 256 Bitkombinationen je Byte erlaubt sind. In dieser Codierung kann die FLAMFILE nur transparent übertragen werden (MODE=CX8,VR8,ADC,NDC).

Falls auf 7-Bit-Leitungen übertragen werden muss, expandieren Filetransferprodukte solche Binärdateien so, dass garantiert ASCII-kompatible Formate entstehen. Manche Produkte machen aus jedem Halbbyte ein Byte, andere benutzen ein Verfahren, bei dem 3 Bytes nur auf 4 Bytes expandiert werden.

Sofern die zu komprimierenden Daten nur aus abdruckbaren Zeichen bestehen, erlaubt FLAM über den Parameter MODE=CX7 eine andere, ggf. zweckmäßigere Codierung des Komprimats. In diesem Fall werden alle Zeichen aus der Originaldatei direkt in das Komprimat übernommen. Es gibt keine Verschmelzung von Originalzeichen und FLAM-Deskriptoren. Diese Darstellung ist oftmals günstiger als die mit MODE=ADC und anschließender Expansion im Verhältnis 3 zu 4.

Die FLAM-Deskriptoren selbst sind im MODE=CX7 ausschließlich solche abdruckbaren Zeichen, die international bezüglich ihrer Codierung in ASCII und EBCDIC eindeutig sind, und zwar alle großen und kleinen lateinischen Buchstaben, die zehn Ziffern und das Leerzeichen (Blank). Steuerzeichen, gleich welcher Art, Sonderzeichen, Umlaute usw. wurden ausgeschlossen.

Der Vorteil besteht nun darin, dass die im MODE=CX7 erstellte FLAMFILE an beliebiger Stelle zwischen Komprimierung und Dekomprimierung zeichenweise von ASCII nach EBCDIC oder umgekehrt 1:1 umcodiert werden kann. Wird diese Konvertierung nicht vom Übertragungssystem oder auf dem Übertragungsweg vorgenommen, kann der Anwender die Benutzerausgabe verwenden und die erforderliche Transkription als integrierten Pre-/Post-Prozess über die Sätze des Komprimats vornehmen.

FLAM orientiert sich bei MODE=CX7 immer an der normalen Arbeitsweise des Systems, auf dem FLAM installiert wurde. Sind Sendesystem und Zielsystem ASCII- oder

EBCDIC-orientiert, er brigt sich jegliche Umcodierung. Sind Sende- und Zielsystem nicht gleich orientiert, erwartet FLAM zwingend, dass die FLAMFILE in der Codierung zur Dekomprimierung bergeben wird, die f r das Zielsystem charakteristisch ist.

Soll die mit MODE=CX7 erzeugte FLAMFILE sowohl ber 7-Bit- als auch 8-Bit-Leitung bertragen werden, sind differenzierte berlegungen anzustellen, um durchg ngig kompatibel zu bleiben. Dabei ist zu ber cksichtigen, dass FLAM die M glichkeit einer integrierten Codetransformation nicht auf allen Systemen anbietet. Im Grundsatz ist auch dieses Problem im CX7-Format l sbar.

Da die FLAMFILE in der Regel gleichlange S tze hat, wird der letzte Satz bei MODE=CX7 mit Blanks, sonst mit bin ren Nullen aufgefl t. Bei variablem Format wird er ggf. verk rzt.

Jeder Satz der FLAMFILE hat einen (internen) Overhead: die FLAM-Syntax. Damit wird das Komprimat in eine feste Struktur gebracht, die notwendig ist, um diversen Anforderungen zu gen gen. Der Overhead ist pro Satz gleich: Er betr gt im 7-Bit-Format 4 und im 8-Bit-Format 6 Bytes. Das sollte der Anwender wissen, wenn er die Satzlnge vordefiniert, insbesondere bei kurzen Komprimatss tzen. Dar ber hinaus gibt es weitere syntaktische Elemente in der FLAMFILE, z.B. je Original-Datei (optional) den Fileheader, je Matrix (obligatorisch) den Blockheader u.a.m.

Die FLAMFILE beginnt normalerweise mit einem Fileheader. Dieser besteht aus einem neutralen und einem systembezogenen Teil. Er beinhaltet in unterschiedlicher Ausf hrlichkeit die Informationen der zur Komprimierung zugewiesenen Original-Datei. Beim Dekomprimieren kann sich FLAM wahlweise dieser oder anderer, von au en vorgegebbarer Informationen zum Aufbau der dekomprimierten Datei bedienen.

Es ist m glich, mehrere Komprimare zusammenzuf gen. Dann stehen in der FLAMFILE mehrere verschiedene Fileheader. Das Dienstprogramm FLAM bergeht diese beim Dekomprimieren und benutzt nur den Fileheader am Beginn der FLAMFILE. Die anderen werden aber protokolliert. Damit ist FLAM darauf vorbereitet, in archivierte Dateien identische Fileheader einzustreuen, um die Archivkopie auch bei Materialdefekten am Dateianfang noch identifizieren zu k nnen. ber die Satzschnittstelle k nnen die einzelnen Dateien getrennt werden. Eine leere Datei wird in eine FLAMFILE konvertiert, die nur einen Header beinhaltet. Die Behandlung leerer Dateien ist damit kein Sonderfall mehr. Die blichen Probleme mit der Kommandosprache oder einem Filetransfer treten nicht mehr auf.

Beim Komprimieren kann ber Parameter bestimmt werden, ob und in welchem Umfang ein Fileheader erzeugt wird.

Um sich über den Ursprung und die Eigenschaften eines Komprimats zu informieren, kann der Fileheader protokolliert werden, ohne dass die Datei dekomprimiert werden muss.

Je Matrix wird ein Blockheader gebildet. Dieser ist so aufgebaut, dass eine FLAMFILE auch ohne Fileheader korrekt dekomprimiert werden kann. Hier muss der Benutzer per Parameter, Kommandosprache oder Katalog mitteilen, in welches Format konvertiert werden soll, sofern ein anderes Format als sequentiell und variabel erzeugt werden soll.

Der Blockheader beinhaltet auch sämtliche Informationen, die FLAM zur Dekomprimierung braucht, z.B. MODE, Version, Matrixgröße u.a. Auf diese Weise wird die Aufwärtskompatibilität von FLAM sichergestellt.

Die einzelnen Sätze der FLAMFILE führen ihre Länge redundant mit. Dazu kommt bei Darstellung im variablen Format das Satzlengthenfeld von 2 oder 4 Bytes Länge.

Auf PC- und UNIX-Systemen werden bei MODE=CX7 auch Texttrenner von 2 bzw. 1 Byte Länge benutzt. Insofern ist die Satzlänge heterogen als physikalische Größe nicht eindeutig definiert.

Eine im 8-Bit-Code erstellte FLAMFILE wird pro Satz mit einer 16-Bit-Checksumme vor Datenverfälschung geschützt. Außerdem gibt es einen sogenannten Blockpointer, der eine Synchronisation ermöglicht, falls Daten durch Verfälschung oder physischen Verlust nicht ordnungsgemäß dekomprimiert werden können.

Eine im 7-Bit-Code erstellte FLAMFILE beinhaltet keine Checksumme, da sie von ASCII nach EBCDIC und umgekehrt zeichenweise konvertierbar sein muss. Stattdessen wird geprüft, ob es in der Anzahl Bytes je Satz eine Verschiebung gibt, z.B. weil die Code-Konvertierung nicht 1:1 erfolgte. Dies ist denkbar, wenn Tabulatoren oder Drucksteuerzeichen o.ä. nicht 1:1 umgesetzt werden. Dies widerspricht der Voraussetzung, dass nur solche Dateien mit MODE=CX7 bearbeitet werden dürfen, die aus abdruckbaren Zeichen bestehen.

Es ist von Vorteil im 8-Bit-Format zu arbeiten, wenn das 7-Bit-Format nicht zwingend erforderlich ist. Das geht schneller, der Kompressionsgrad ist höher, das Komprimat ist im Sinne von Datenschutz und Datensicherheit besser abgesichert, die Übertragung solcher Dateien im Transparenzmodus ist effizienter und es gibt mehr Verschlüsselungsmöglichkeiten.

Eine FLAMFILE im 7-Bit-Code darf nämlich nur durch Verworfelung von Zeichenfolgen zusätzlich verschleiert werden, wenn sie den sonstigen Anforderungen an dieses Format noch genügen soll (siehe oben).

Eine FLAMFILE im 8-Bit-Format kann mit beliebigem Verfahren bearbeitet werden, um die FLAMFILE zur Marktversion hin gezielt inkompatibel zu machen.

Für den Fall, dass die unkomprimierten Datensätze vor der Komprimierung respektive nach der Dekomprimierung zeichenweise 1:1 umcodiert werden sollen, bietet FLAM die Möglichkeit für Konvertierungen von ASCII nach EBCDIC und umgekehrt, sowie von EBCDIC des einen Herstellers auf das eines anderen an. Diese Umsetztabelle von FLAM können auch durch eigene Tabellen des Benutzers ersetzt werden. Es ist somit möglich, sie auf diese Weise auch zu Verschleierungszwecken zu benutzen. Für alle hier nicht aufgeführten Konvertierungsprobleme kann der Anwender die Benutzerausgabe für unkomprimierte Daten verwenden, und zwar unabhängig vom MODE-Parameter. Diese können zweckmäßigerweise mit Satzverarbeitungen kombiniert werden.

Unabhängig von den Benutzerausgaben gibt es die Satzchnittstelle zur Übergabe unkomprimierter Datensätze vor dem Komprimieren bzw. nach dem Dekomprimieren. Diese ermöglichen dem Anwender, Originaldateien zu verarbeiten, die FLAM nicht bearbeiten kann. Außerdem sind Kopplungen von FLAM mit Applikationen des Anwenders und anderen Produkten über diese Satzchnittstelle möglich.

Auch wenn die FLAMFILE ohne Fileheader (HEADER=NO) geschrieben wurde, ist FLAM in der Lage, diese FLAMFILE zu dekomprimieren.

Die Restauration einer defekten FLAMFILE ist prinzipiell möglich und erfordert derzeit die Hinzuziehung eines Spezialisten des Herstellers. Solche Defekte haben aber ihre Ursache ausschließlich in Materialschäden sowie Datenverfälschungen des Komprimats von außen.

4.8.2 Sammeldatei

Die Möglichkeit, mehrere Komprimierte hintereinander abspeichern zu können, wurde in der FLAMFILE als Sammeldatei weiterentwickelt.

Werden bei der Komprimierung mehrere Dateien gelesen (siehe Kapitel 3.1.4), so erzeugt FLAM für jede Eingabedatei einen Fileheader (Parameter HEADER=YES, Standard) in der FLAMFILE. Praktisch werden so "viele FLAMFILES" physikalisch sequentiell hintereinander geschrieben (Bei Parameter HEADER=NO werden keine Informationen über die jeweilige Datei in der Sammeldatei gespeichert. Diese Datei wird dann bei der Dekomprimierung nicht mehr als FLAMFILE vieler Einzelkomprimierte erkannt und kann dann auch nur insgesamt dekomprimiert werden.).

Dateityp und Format einer Sammeldatei können, wie bei der FLAMFILE gewohnt, beliebig den Wünschen angepasst werden.

Über die Parametereingabe SHOW=DIR lassen sich die Informationen aller komprimierten Dateien in dieser Sammeldatei anzeigen, ohne dass dekomprimiert wird.

FLAM kann bei der Dekomprimierung bei Vorgabe einer Auswahlvorschrift (siehe Kapitel 3.1.4.3) jede Datei dieser Sammeldatei dekomprimieren. Dabei kann die dekomprimierte Datei per Kommando vorgegeben werden, oder FLAM legt sie dynamisch an und katalogisiert sie.

Bibliotheken werden von FLAM memberweise in eine Sammeldatei komprimiert, d.h. jedes Member könnte bei entsprechender Umsetzvorschrift in eine separate Datei dekomprimiert werden. Analog gilt die Umkehrung: aus vielen Einzeldateien können Member einer Bibliothek erzeugt werden.

Durch diese Sammeldatei können Bibliotheken verschiedenster Betriebssysteme heterogen kompatibel ausgetauscht werden.

Ohne Vorgabe einer Auswahl- oder Umsetzvorschrift wird wie in früheren Versionen von FLAM in eine vorgegebene Datei dekomprimiert, d.h. alle ursprünglich verschiedenen Dateien stehen jetzt dekomprimiert hintereinander. Dabei wird gemäß den Dateiattributen der Ausgabe entsprechend konvertiert.

Hinweis: Wurde beim Erzeugen der Sammeldatei FILEINFO= NO angegeben, so wurde auch kein Dateiname für das jeweilige Komprimat gespeichert. Damit sind auch kein Dateiname zum Anlegen der Dateien zur Verfügung.

Über die internen Dateinamen FILE0...001 (für die 1. Datei) bis FILE9...999 (für die 9...999. Datei) können die

Komprimare trotzdem angesprochen und entsprechende Umsetzvorschriften benannt werden.

4.9 Heterogener Datenaustausch

Komprimierte Dateien können über Filetransfer oder mit Hilfe von Datenträgern von einem System zu einem anderen gebracht werden. Dabei ist es nicht zwingend notwendig, dass es sich um gleichartige Systeme handelt. Voraussetzung ist natürlich, dass ein Filetransfer für den heterogenen Datenaustausch bzw. ein kompatibler Datenträger vorhanden ist.

Unter den genannten Voraussetzungen ist ein Austausch von komprimierten Daten immer dann möglich, wenn auf den beteiligten Systemen FLAM existiert und installiert ist.

Für den Datenaustausch zwischen gleichen und heterogenen Systemen sollten nur logische Datenformate für die Komprimierung benutzt werden. Physische Formate sind auf einem anderen System nicht identisch reproduzierbar.

Es gibt mehrere Methoden für die Erstellung eines Komprimates. Mit CX8, VR8, ADC und NDC werden Komprimata im 8-Bit Modus erstellt, mit CX7 im 7-Bit Modus.

Außerdem ist zu beachten, ob ein Filetransfer Daten transparent übertragen kann. In diesem Fall ist ein 8-Bit Komprimat, das auch im Zielsystem dekomprimiert werden kann, zu wählen.

Bei nicht transparentem Übertragungsmodus muss CX7 gewählt werden. Die Datei darf nur druckbare Zeichen, die bei einer Code-Konvertierung im Filetransfer eindeutig umgesetzt werden, enthalten.

Beim Filetransfer sind außerdem Übertragungsmodus, die Satzlänge und das Satzformat, variabel bzw. fix, zu beachten. Es ist möglich, dass im Zielsystem vor der Dekomprimierung Längenfelder ergänzt oder gelöscht werden müssen. Einige Filetransfers erlauben z.B. nur bestimmte Satzlängen oder Satzformate.

Dateiattribute der Originaldateien sind beim Datenaustausch nicht von Bedeutung. Übertragen wird das Komprimat als sequentielle Datei.

Im Zielsystem können die dekomprimierten Daten in einer Datei, mit einer dort gültigen Organisation, gespeichert werden. Diese kann einen sequentiellen, indexsequentiellen oder direkten Zugriff erlauben.

Wichtig ist, dass die Daten den Anforderungen der Organisation genügen (z.B. muss ein Satzschlüssel für indexsequentielle Organisation aufsteigend sortiert sein).

Dateien können nach einer Verarbeitung komprimiert und bis zu einer Übertragung komprimiert gespeichert oder erst unmittelbar vor einer Übertragung komprimiert werden.

4.10 Code-Konvertierung

Bei der Komprimierung und Dekomprimierung können beliebige 1:1 Code-Konvertierungen für die Originaldaten durchgeführt werden.

Eine Konvertierung von EBCDIC nach ASCII ist nach einer vorgegebenen Tabelle möglich. Es gibt aber auch die Möglichkeit, eine eigene Übersetzungstabelle mit der Angabe des Namens nachzuladen (TRANSLATE).

Generell ist es vorzuziehen, die Code-Konvertierung bei der Dekomprimierung durchzuführen, weil das Komprimierungsverfahren bestimmte häufige Zeichen (wie Leerzeichen und Nullen) des lokalen Zeichensatzes bevorzugt behandelt. Durch eine Transformation könnte die Komprimierung verschlechtert werden. Außerdem ist bei einer Umsetzung von EBCDIC nach ASCII, wegen des kleineren Zeichenvorrates der Verlust von Zeichen möglich, die dann bei der Dekomprimierung nicht mehr in EBCDIC zurückkonvertiert werden können.

Ein besonderes Problem ist der Zeichencode beim Austausch von Komprimierten indexsequentieller Dateien. Durch die Konvertierung alphanumerischer oder binärer Schlüssel sind diese nach der Konvertierung nicht mehr sortiert. Keine Probleme gibt es bei abdruckbar alphabetischen oder abdruckbar numerischen Schlüsseln.

Bei binären bzw. alphanumerischen Schlüsseln ist eine Konversion der indexsequentiellen Datei vor bzw. nach der Verarbeitung mit FLAM notwendig.

4.11 Umsetzung von Dateiformaten

Dateien müssen beim Dekomprimieren nicht mit der gleichen Organisation und dem gleichen Satzformat wie die Originaldatei erstellt werden. Das gilt insbesondere für Dateien von anderen Betriebssystemen.

Wenn keine anderen Angaben vom Anwender gemacht werden, werden Dateien, die unter dem gleichen Betriebssystem komprimiert wurden, durch die Angaben im systemspezifischen Teil des Fileheaders mit den gleichen Attributen rekonstruiert.

Grundsätzlich ist jedoch jedes Komprimat in jedes Dateiformat konvertierbar, das von FLAM auf dem jeweiligen System unterstützt wird.

Dabei können in Abhängigkeit von der Dateioorganisation und dem Satzformat verschiedene Situationen auftreten:

Bei der Umsetzung in fixes Satzformat können die Originaldaten länger oder kürzer als die neue Satzlänge sein.

Längere Originaldaten können durch den Parameter TRUNCATE=YES auf Anforderung verkürzt werden.

Kürzere Originaldaten werden bis zur neuen (fixen) Satzlänge mit Füllzeichen (PADCHAR) aufgefüllt.

Beim Umsetzen von indexsequentiellen Dateien in sequentielle Dateien, können durch den Parameter KEYDISP=DEL die Schlüssel entfernt werden.

Beim Umsetzen von sequentiellen Dateien in ein indexsequentielles Format müssen die Originaldaten ein Feld mit einer Schlüsseleigenschaft (eindeutig und aufsteigend sortiert) enthalten. Anderenfalls kann mit dem Parameter KEYDISP=NEW ein abdruckbarer Schlüssel in der gewünschten Länge an der Schlüsselposition eingefügt werden.

Sätze der Länge Null oder Lücken aus relativen Dateien werden beim Konvertieren in ein indexsequentielles Format entfernt.

Beim Umsetzen von relativen Dateien in ein sequentielles variables Format, werden Lücken in Sätzen der Länge Null umgewandelt.

Beim Umsetzen in fixes Format werden Lücken entfernt.

Beim Umsetzen in relative Dateien werden Sätze der Länge Null in Lücken umgewandelt, es sei denn, dass Sätze der Länge Null in der relativen Organisation darstellbar sind.

LDS-Dateien werden von VSAM in Einheiten von 4096 Byte auf der Platte verwaltet. Ein eventuell vorhandenes

"internes" Format ist nur dem Anwender bekannt und wird von VSAM nicht berücksichtigt.

FLAM bietet hierzu sowohl bei der Komprimierung, als auch bei der Dekomprimierung eine Unterstützung an.

Mit den Parametern IRECSIZE, IBLKSIZE, IDSORG=LDS für die Eingabe und ORECSIZE, OBLKSIZE, ODSORG=LDS für die Ausgabe können "interne" feste Satzlängen bei entsprechender Blockung vorgegeben werden. Dabei muss die Blockung nicht ein Vielfaches der Satzlänge sein, ein eventueller Rest wird ignoriert.

Mit diesen Angaben kann jede Datei in ein LDS-Format konvertiert werden, bzw. kann bei der Komprimierung eine wesentlich höhere Effizienz erreicht werden.

FLAM (MVS

Benutzerhandbuch

Kapitel 5:

Anwendungsbeispiele

Inhalt

5.	Anwendungsbeispiele	3
5.1	JCL	3
5.1.1	Komprimieren	3
5.1.2	Dekomprimieren	5
5.1.3	Komplexere Komprimierung	7
5.2	Verwendung der Satzchnittstelle	11
5.2.1	Komprimieren	11
5.2.2	Dekomprimieren	14
5.2.3	Direktzugriff auf indexsequentielle FLAMFILE	17
5.2.4	Muster f r die Satzchnittstelle FLAMREC	22
5.3	Benutzer Ein-/Ausgabe Schnittstelle	46
5.3.1	ASSEMBLER Beispiel	46
5.3.2	COBOL Beispiel	59
5.4	Verwendung der Benutzerausg nge	65
5.4.1	EXK10/EXD10-Schnittstelle	65
5.4.2	EXK20/EXD20-Schnittstelle	69

5.5	Kopplung von FLAM mit anderen Produkten	72
5.5.1	Kopplung mit NATURAL fi	72
5.5.2	Kopplung mit SIRON fi	72

5. Anwendungsbeispiele

Nachfolgend sind einige Beispiele zur Demonstration unterschiedlicher FLAM-Funktionen angegeben.

Weitere Beispiele sind in Form von Kommandoprozeduren oder Quelltexten in der Auslieferung (FLAM.JOBLIB, FLAM.SRCLIB) enthalten.

Die Beispiele sind alle getestet. Trotzdem ist es möglich, dass einzelne Beispiele in anderen Umgebungen nicht in jedem Falle ohne Probleme ablaufen und Anpassungen notwendig sind.

Bei den COBOL-Programmen wurde versucht, möglichst unabhängig von Compiler und Betriebssystem zu bleiben. Die Programme wurden deshalb sowohl auf MVS als auch auf BS2000 getestet. Beim Portieren von MVS auf BS2000 mussten dabei einige Modifikationen gemacht werden.

5.1 JCL

Es folgen Jobabläufe für die Komprimierung und Dekomprimierung.

Die Bibliothek FLAM.JOBLIB enthält weitere Beispiele.

5.1.1 Komprimieren

```

1 //USERCP JOB 12345678,'LIMES-06172/59190',CLASS=A,
  //          MSGLEVEL=(1,1),MSGCLASS=X,NOTIFY=USER
  //*****
  //*          JOB FOR FLAM COMPRESSION
  //*****
2 //COMP      EXEC PGM=FLAM,PARM='C,SHOW(ALL) '
3 //STEPLIB   DD   DSN=USER.FLAM.LOAD,DISP=SHR
4 //FLAMFILE  DD   DSN=USER.DAT.CMP,DISP=OLD
5 //FLAMIN    DD   DSN=USER.DAT.FB,DISP=SHR
6 //FLPRINT   DD   SYSOUT=*
7 //FLAMPAR   DD   *
              MODE=ADC          COMPRESSION MODE
/*

```

- (1) Angabe der Job-Karte
- (2) Das Programm FLAM wird zur Komprimierung aufgerufen. Alle Informationen sollen protokolliert werden.
- (3) Zuweisung der Bibliothek, die alle FLAM-Module enthält.
- (4) Zuweisung der FLAMFILE. Sie ist in diesem Beispiel bereits katalogisiert und muss deshalb nicht näher spezifiziert werden.

- (5) Zuweisung der zu komprimierenden Eingabedatei.
- (6) Zuweisung der Protokolldatei. Hier soll das Protokoll mittels JES direkt ausgedruckt werden.
- (7) Zuweisung einer Parameterdatei. Hier werden zusätzliche Parameter direkt im Job angegeben. Die angegebenen Parameter haben Vorrang gegenüber den Werten der Defaultgenerierung.

Das Protokoll sieht dann folgendermaßen aus:

```

1  FLM0448 COPYRIGHT (C) 1989-2012 BY LIMES DATENTECHNIK TEST 2013182
2  FLM0428 RECEIVED: C,SHOW(ALL)
3  FLM0410 DATA SET NAME : JES2.JOB01901.I0000101 - PARFILE -
   FLM0428 RECEIVED: MODE=ADC
4  FLM0400 FLAM COMPRESSION VERSION 4.4A00 ACTIVE ON 2012/07/06 14.33
5  FLM0410 DATA SET NAME : USER.DAT.FB - FLAMIN -
   FLM0415 USED PARAMETER: IDSORG : SEQUENT
   FLM0415 USED PARAMETER: IRECFORM: FIXBLK
   FLM0415 USED PARAMETER: IRECSIZE:      80
   FLM0415 USED PARAMETER: IBLKSIZE:     3120
6  FLM0410 DATA SET NAME : USER.DAT.CMP - FLAMFILE -
   FLM0415 USED PARAMETER: MODE : ADC
   FLM0415 USED PARAMETER: MAXBUFF :     65536
   FLM0415 USED PARAMETER: MAXREC :      4095
   FLM0415 USED PARAMETER: MAXSIZE :      512
   FLM0415 USED PARAMETER: DSORG : SEQUENT
   FLM0415 USED PARAMETER: RECFORM : FIXBLK
   FLM0415 USED PARAMETER: BLKSIZE :     6144
7  FLM0406 INPUT RECORDS/BYTES:      155 /      12,400
   FLM0407 OUTPUT RECORDS/BYTES:      10 /      5,120
8  FLM0416 COMPRESSION REDUCTION IN PERCENT: 58.71
9  FLM0408 CPU - TIME:      0.0445
   FLM0409 RUN - TIME:      0.3382
10 FLM0440 FLAM COMPRESSION NORMAL END

```

- (1) Die Copyrightmeldung enthält auch die Angabe der Lizenznummer (hier: Testlizenz mit Ablaufdatum 182. Tag im Jahr 2013).
- (2) FLAM protokolliert die PARM=-Angaben
- (3) Der Name der Parameterdatei wird ausgegeben. Da es sich um eine Direkteingabe gehandelt hat, wird der von JES generierte Dateiname protokolliert. Der verwendete DD-Name wird angegeben. Danach werden die FLAM-Parameter aus dieser Datei ausgegeben.
- (4) Protokollierung der aktuellen FLAM Version sowie Datum und Uhrzeit des Starts.
- (5) Die Eingabedatei und der verwendete DD-Name werden protokolliert. Es werden der Dateiname und die Dateiattribute ausgegeben.
- (6) Die FLAMFILE wird protokolliert. Es werden der Dateiname, der DD-Name und die Dateiattribute ausgegeben, zusätzlich die verwendeten Komprimierungsparameter angezeigt.

- (7) Ausgabe der eingelesenen und ausgegebenen Datensätze und die Größe in Bytes.
- (8) Protokollierung des Komprimierungswertes in Prozent.
- (9) Die verbrauchte CPU- und elapsed Zeit werden protokolliert.
- (10) Die Komprimierung wurde fehlerfrei beendet.

5.1.2 Dekomprimieren

Die im Beispiel 5.1.1 komprimierte Datei lässt sich wie folgt dekomprimieren:

```

1 //USERDC JOB 12345678,'LIMES-06172/59190',CLASS=A,
//          MSGLEVEL=(1,1),MSGCLASS=X,NOTIFY=USER
//*****
//** JOB ZUM DEKOMPRIMIEREN MIT FLAM          **
//*****
2 //DECOMP   EXEC PGM=FLAM,PARM=DECO
3 //STEPLIB DD   DSN=USER.FLAM.LOAD,DISP=SHR
4 //FLPRINT DD   SYSOUT=*
5 //FLAMFILE DD   DSN=USER.DAT.CMP,DISP=SHR
6 //FLAMOUT  DD   DSN=USER.DAT.DEC,
//              DISP=(NEW,CATLG,DELETE),
//              SPACE=(TRK,(1,1)),
//              UNIT=SYSDA

```

- (1) Angabe der Jobkarte
- (2) Aufruf von FLAM zur Dekomprimierung
- (3) Zuweisung der Bibliothek mit den FLAM-Modulen
- (4) Zuweisung der Protokolldatei
- (5) Zuweisung der FLAMFILE
- (6) Zuweisung der Ausgabedatei. Sie ist nicht katalogisiert (DISP=NEW), Satz- und Blocklänge werden gemäß der Originaldatei erstellt (keine DCB-Angaben in der JCL)

Und das zugehörige Protokoll:

```

1   FLM0448 COPYRIGHT (C) 1989-2012 BY LIMES DATENTECHNIK TEST
2   FLM0428 RECEIVED: DECO
3   FLM0450 FLAMD VERSION 4.4A00 ACTIVE ON 2012/07/06 14.38
4   FLM0460 DATA SET NAME : USER.DAT.CMP -FLAMFILE -
   FLM0465 USED PARAMETER: MODE      : ADC
   FLM0465 USED PARAMETER: VERSION   :      300
   FLM0465 USED PARAMETER: FLAMCODE : EBCDIC

```

```

FLM0465 USED PARAMETER: DSORG      : SEQUENT
FLM0465 USED PARAMETER: RECFORM    : FIXBLK
FLM0465 USED PARAMETER: RECSIZE    :      512
FLM0465 USED PARAMETER: BLKSIZE    :     6144
5  FLM0482 OLD ODSN      : USER.DAT.FB
FLM0482 OLD ODSORG     : SEQUENT
FLM0482 OLD ORECFORM   : FIXBLK
FLM0482 OLD ORECSIZE   :      80
FLM0482 OLD OBLKSIZE   :     3120
6  FLM0469 COMPRESSED FILE FLAM-ID: 0101
7  FLM0460 DATA SET NAME : USER.DAT.DEC - FLAMOUT -
8  FLM0456 INPUT  RECORDS/BYTES:      10 /      5,120
FLM0457 OUTPUT  RECORDS/BYTES:     155 /     12,400
9  FLM0458 CPU - TIME:      0.0456
FLM0459 RUN - TIME:      0.1688
10 FLM0490 FLAM DECOMPRESSION NORMAL END

```

- (1) Die Copyrightmeldung enth. It auch die Angabe der Lizenznummer (hier: Testlizenz mit Ablaufdatum 182. Tag im Jahr 2013).
- (2) FLAM protokolliert die PARM= Angabe.
- (3) Protokollierung der aktuellen FLAM Version sowie Datum und Uhrzeit des Starts.
- (4) Ausgabe des Dateinamens der FLAMFILE. Danach werden Informationen aus der FLAMFILE protokolliert, wie die Größe des Komprimatpuffers, das gewählte Komprimierungsverfahren, die Kodierung der FLAM-Steuerzeichen und Dateiattribute der FLAMFILE.
- (5) Hier werden Informationen über die Originaldatei ausgegeben, wie sie in der FLAMFILE abgespeichert worden sind.
- (6) Diese Meldung besagt, dass die FLAMFILE in einem z/OS-System erzeugt wurde.
- (7) Der Dateiname der Ausgabe wird protokolliert. Da keine weiteren Dateiattribute ausgegeben werden, ist die Datei gemäß den Attributen der Originaldatei erstellt worden.
- (8) Protokollierung der eingelesenen und ausgegebenen Datensätze und die Größe in Bytes (Nettowerte, d.h. stets ohne evtl. Satzzeichenfelder)
- (9) Die verbrauchte CPU- und elapsed Zeit werden ausgegeben.
- (10) Die Dekomprimierung wurde fehlerfrei beendet.

5.1.3 Komplexere Komprimierung

Hier wird als Beispiel ein Jobablauf gezeigt, der mehrere Möglichkeiten von FLAM aufzeigt.

Alle LIST-Dateien sollen im ADC-Mode komprimiert werden. Dabei sollen die Daten mit dem AES Algorithmus verschlüsselt werden. Das Komprimat soll in Dateien von 1 MB Größe aufgeteilt werden, es werden dann mehr als 9 Fragmente erwartet.

Wegen der Menge an Parametern reicht die PARM-Angabe nicht aus (sie ist auf 100 Byte beschränkt), es wird eine Parameterdatei angegeben.

```

1 //USERCP JOB 12345678,'LIMES-06172/59190',CLASS=A,
  //          MSGLEVEL=(1,1),MSGCLASS=X,NOTIFY=USER
  //*****
  /*          JOB FOR FLAM COMPRESSION
  //*****
2 //COMP     EXEC PGM=FLAM
3 //STEPLIB DD DSN=USER.FLAM.LOAD,DISP=SHR
4 //FLPRINT DD SYSOUT=*
5 //FLAMPAR DD *
    COMPRESS                Start Compression
    MODE=ADC                 Mode Avanced Data Compression
    FLAMIN=USER.*.LIST       Compress all LIST-Files
    FLAMFILE=USER.CMPLIST.ADC01 Name of 1. FLAMFILE, 99 files possible
    SPLITMODE=SERIAL         Split FLAMFILE serially
    SPLITSIZE=1              at size of 1 MB
    CRYPTOMODE=AES           Use AES algorithm for encryption
    SHOW=NO                  Protocol inactivated
    CRYPTOKEY=C'THIS IS A KEY FOR ENCRYPTION'
    SHOW=ALL                 Protocol activated
  /*

```

- (1) Angabe der Job-Karte
- (2) Das Programm FLAM wird aufgerufen ohne Parameter.
- (3) Zuweisung der Bibliothek, die alle FLAM-Module enthält.
- (4) Zuweisung der Protokolldatei. Hier soll das Protokoll mittels JES direkt ausgedruckt werden.
- (5) Zuweisung einer Parameterdatei. Hier werden die Parameter direkt im Job angegeben. Durch die Ziffernfolge ,01' im Namen der FLAMFILE können 99 Dateien generiert werden. Die Schlüsselangabe erfolgt wegen der Leerzeichen im Schlüssel in der angegebenen Form. Die Kombination SHOW vor und nach dem Schlüssel schaltet die Protokollierung aus bzw. wieder ein!

Das Protokoll sieht dann folgendermaßen aus:

```

1      FLM0448 COPYRIGHT (C) 1989-2012 BY LIMES DATENTECHNIK TEST 2005182
2      FLM0410 DATA SET NAME : USER.USERCP.JOB04480.D0000101.? -PARFILE-
3      FLM0428 RECEIVED: COMPRESS
        FLM0428 RECEIVED: MODE=ADC
        FLM0428 RECEIVED: FLAMIN=USER.*.LIST
        FLM0428 RECEIVED: FLAMFILE=USER.CMPLIST.ADC01
        FLM0428 RECEIVED: SPLITMODE=SERIAL
        FLM0428 RECEIVED: SPLITSIZE=1
        FLM0428 RECEIVED: CRYPTOMODE=AES
4      FLM0428 RECEIVED: SHOW=ALL
5      FLM0400 FLAM COMPRESSION VERSION 4.4A00 ACTIVE ON 2012/07/06 14.43
6      FLM0410 DATA SET NAME : USER.BIFLAM.D.LIST -FLAMIN-
        FLM0415 USED PARAMETER: IDSORG : SEQUENT
        FLM0415 USED PARAMETER: IRECFORM: FIX
        FLM0415 USED PARAMETER: IRECSIZE:      133
        FLM0415 USED PARAMETER: IBLKSIZE:      133
        FLM0415 USED PARAMETER: IPRCNTRL: ASA
7      FLM0414 FLAMFILE SPLIT ACTIVE
8      FLM0415 USED PARAMETER: CRYPTO : ACTIVE
9      FLM0410 DATA SET NAME : USER.CMPLIST.ADC01 -FLAMFILE-
10     FLM0415 USED PARAMETER: SPLITMOD: SERIAL
        FLM0415 USED PARAMETER: SPLITSIZE:      1
        FLM0415 USED PARAMETER: MODE : ADC
        FLM0415 USED PARAMETER: SECURE : YES
        FLM0415 USED PARAMETER: CRYPTOMO: AES
        FLM0415 USED PARAMETER: MAXBUFF :      65536
        FLM0415 USED PARAMETER: MAXREC :      4095
        FLM0415 USED PARAMETER: MAXSIZE :      512
        FLM0415 USED PARAMETER: DSORG : SEQUENT
        FLM0415 USED PARAMETER: RECFORM : FIXBLK
        FLM0415 USED PARAMETER: BLKSIZE :      23040
11     FLM0435 MEMBER MAC: 23F747DB6705788A
12     FLM0406 INPUT  RECORDS/BYTES:          1,771 /                235,543
        FLM0407 OUTPUT RECORDS/BYTES:          49 /                  25,088
13     FLM0410 DATA SET NAME : USER.ASM01AC.LIST -FLAMIN-
        FLM0415 USED PARAMETER: IDSORG : SEQUENT
        FLM0415 USED PARAMETER: IRECFORM: FIX
        FLM0415 USED PARAMETER: IRECSIZE:      133
        FLM0415 USED PARAMETER: IBLKSIZE:      133
        FLM0415 USED PARAMETER: IPRCNTRL: ASA
        FLM0435 MEMBER MAC: 5C94AB1028E5947A
        FLM0406 INPUT  RECORDS/BYTES:          2,136 /                284,088
        FLM0407 OUTPUT RECORDS/BYTES:          59 /                  30,208
        FLM0410 DATA SET NAME : USER.ASM02AC.LIST -FLAMIN-
        FLM0415 USED PARAMETER: IDSORG : SEQUENT
        FLM0415 USED PARAMETER: IRECFORM: FIX
        .
        .
        FLM0415 USED PARAMETER: IBLKSIZE:      133
        FLM0415 USED PARAMETER: IPRCNTRL: ASA
14     FLM0468 SPLIT  RECORDS/BYTES:          2,048 /                1,048,576
15     FLM0410 DATA SET NAME : USER.CMPLIST.ADC02 -F775020 -
        .
        .
        FLM0468 SPLIT  RECORDS/BYTES:          2,048 /                1,048,576
    
```

```

15  FLM0410 DATA SET NAME : USER.CMPLIST.ADC05 -F775020 -
    .
    .
    FLM0407 OUTPUT RECORDS/BYTES:          10 /                5,120
16  FLM0468 SPLIT   RECORDS/BYTES:          451 /               230,912
17  FLM0410 DATA SET NAME : USER.CMPLIST.ADC01 -FLAMFILE-
18  FLM0435 FLAMFILE MAC: 50E22D8B48E0726B
19  FLM0406 INPUT   RECORDS/BYTES:          324,192 /           43,117,536
    FLM0407 OUTPUT RECORDS/BYTES:           8,633 /             4,420,096
20  FLM0416 COMPRESSION REDUCTION IN PERCENT: 89.75
21  FLM0408 CPU - TIME:          16.6414
    FLM0409 RUN - TIME:           60.0083
22  FLM0440 FLAM COMPRESSION NORMAL END

```

- (1) Die Copyrightmeldung enthalt auch die Angabe der Lizenznummer (hier: Testlizenz mit Ablaufdatum 182. Tag im Jahr 2013):
- (2) Der Name der Parameterdatei wird ausgegeben. Da es sich um eine Direkteingabe gehandelt hat, wird der von JES generierte Dateiname protokolliert.
- (3) Protokollierung der Parameter dieser Datei
- (4) Durch die Kombination ‚SHOW=NONE ... SHOW=ALL‘ wird der Schlüssel zur Verschlüsselung nicht protokolliert.
- (5) Protokollierung der aktuellen FLAM Version sowie Datum und Uhrzeit des Starts.
- (6) Die erste Eingabedatei wird protokolliert. Es werden der Dateiname und die Dateiattribute ausgegeben.
- (7) Splitt der FLAMFILE ist aktiv
- (8) Es wurde die Verschlüsselung aktiviert
- (9) Die FLAMFILE wird protokolliert. Es werden der Dateiname und die Dateiattribute ausgegeben
- (10) Es werden die verwendeten Komprimierungsparameter angezeigt.
- (11) Das Komprimat der Eingabedatei wurde als Member der Sammel-FLAMFILE mit dem angegebenen MAC (Message Authentication Code) gesichert. Diese Angabe ist fur das Member eindeutig.
- (12) Satz- und Bytezahl der ersten Eingabedatei und die Anzahl Satze und Bytes der Komprimierung dieser Datei
- (13) Ausgabe der Daten fur die zweite Eingabedatei
- (14) Hier wurde das erste Fragment der FLAMFILE geschlossen und die Anzahl Satze und Bytes ausgegeben
- (15) Diese Datei wurde als weiteres Fragment der FLAMFILE verwendet. Mit Angabe des intern generierten DD-Namens
- (16) Das letzte Fragment enthalt weniger Satze

- (17) Es wird der Name des ersten Fragments der FLAMFILE wiederholt
- (18) Die FLAMFILE wurde mit dem angegebenen MAC (Message Authentication Code) gesichert. Diese Angabe ist für die gesamte FLAMFILE eindeutig.
- (19) Ausgabe der eingelesenen und ausgegebenen Datensätze und die Größe in Bytes für diesen Lauf
- (20) Protokollierung des Komprimierungswertes in Prozent.
- (21) Die verbrauchte CPU- und elapsed Zeit werden protokolliert.
- (22) Die Komprimierung wurde fehlerfrei beendet.

Zur Dekomprimierung aller Daten mit selbsttätiger Allokation der Dateien, bei der alle Namensteile LIST in DEC geändert werden sollen, geben folgende Angaben:

```
//DECO      EXEC PGM=FLAM
//STEPLIB DD  DSN=USER.FLAM.LOAD,DISP=SHR
//FLPRINT DD  SYSOUT=*
//FLAMPAR DD  *
DECOMPRESS          Start Decompression
FLAMOUT=<*.LIST=*.DEC> all files with LIST as last name change to
DEC
FLAMFILE=USER.CMPLIST.ADC01  Name of first FLAMFILE
SHOW=NO              Protocol inactivated
CRYPTOKEY=C'THIS IS A KEY FOR ENCRYPTION'
SHOW=ALL             Protocol activated
/*
```

Hinweis: Werden bei der Dekomprimierung andere MACs gemeldet als im Protokoll der Komprimierung, ist die FLAMFILE nicht identisch zu der bei der Komprimierung, obgleich alle Daten korrekt zu sein scheinen und der gleiche Schlüssel benutzt wurde. Die FLAMFILE wurde in einem anderen Lauf erneut erzeugt. D.h. die MACs sind ein eindeutiges Kriterium für Integrität, Vollständigkeit und Authentizität.

5.2 Verwendung der Satzchnittstelle

Es folgen Beispielprogramme zum Aufruf der FLAM-Satzchnittstelle.

Diese und weitere Beispiele sind in der Bibliothek FLAM.SRCLIB enthalten.

5.2.1 Komprimieren

Die sequentielle Datei "INDAT" mit fixer Satzlänge wird mit COBOL gelesen. Jeder Datensatz wird an die Satzchnittstelle übergeben. FLAM erzeugt die komprimierte FLAMFILE, die im nächsten Beispiel wieder gelesen wird.

```

IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID.    SAMPLE1C.
AUTHOR.       LIMES DATENTECHNIK GMBH.
*
* SAMPLE1C READS A SEQUENTIAL DATA SET.
*           EVERY RECORD IS GIVEN TO FLAM FOR COMPRESSION.
*           FLAM MANAGES THE FLAMFILE ITSELF.
*
*           IN THIS EXAMPLE, THE FLAMFILE CAN BE
*           - ANY DATA SET   IN MVS, BS2000
*           - VSAM            DOS/VSE
*
*           EINE SEQUENTIELLE DATEI WIRD GELESEN.
*           JEDER DATENSATZ WIRD AN FLAM ZUR KOMPRIMIERUNG
*           BERGEBEN.
*           FLAM VERWALTET DIE KOMPRIMATSDATEI SELBST.
*
ENVIRONMENT DIVISION.
CONFIGURATION SECTION.
*
SPECIAL-NAMES.          SYSOUT IS  OUT-PUT.
*
INPUT-OUTPUT SECTION.
FILE-CONTROL.
        SELECT  INDAT  ASSIGN TO SYS010-S-DATAIN
        ACCESS MODE IS SEQUENTIAL
        ORGANIZATION IS SEQUENTIAL.
*
DATA DIVISION.
*
FILE SECTION.
FD  INDAT  RECORD CONTAINS 80 CHARACTERS
        RECORDING MODE IS F.
*
01  INDAT-RECORD.
    02  FILLER      PIC X(80).
*
WORKING-STORAGE SECTION.
*

```

```

77 OPERATION          PIC X(6) .
*
01 FLAM-PARAMETER.
*
* USED FOR EVERY FLAM-CALL
*
02 FILE-ID          PIC S9(8)  COMP SYNC.
02 RETCO            PIC S9(8)  COMP SYNC.
08 FLAMOK          VALUE 0.
*
02 RETCO-X          REDEFINES RETCO.
03 RETCO-1          PIC X.
08 NODMS-ERROR     VALUE LOW-VALUE.
03 RETCO-2-4       PIC XXX.
*
* USED FOR FLAM OPEN
*
02 LASTPAR          PIC S9(8)  COMP SYNC VALUE 0.
02 OPENMODE         PIC S9(8)  COMP SYNC VALUE 1.
02 DDNAME           PIC X(8)   VALUE "FLAMFILE".
02 STATIS           PIC S9(8)  COMP SYNC VALUE 0.
*
* USED FOR FLAM PUT
*
02 DATLEN           PIC S9(8)  COMP SYNC VALUE +80.
02 DATABYTES        PIC X(80) .
/
PROCEDURE DIVISION.
MAIN SECTION.
*
OPEN-INPUT-DATA.
*
* OPEN DATA SET TO READ RECORDS
*
OPEN INPUT INDAT.
OPEN-FLAM.
*
* OPEN FLAM FOR OUTPUT (COMPRESSION)
*
CALL "FLMOPN" USING FILE-ID, RETCO,
                    LASTPAR, OPENMODE, DDNAME, STATIS.
IF NOT FLAMOK
    THEN MOVE "OPEN" TO OPERATION
        PERFORM FLAM-ERROR
        GO TO CLOSE-DATA.

READ-RECORD.
*
* READ A RECORD FROM INPUT DATA SET
*
READ INDAT INTO DATABYTES AT END
                    GO TO FINISH-COMPRESSION.
*
WRITE-RECORD.
*
* WRITE THE RECORD WITH FLAM COMPRESSION

```

```
*
  CALL "FLMPUT" USING FILE-ID, RETCO,
                        DATLEN, DATABYTES.
*
  IF FLAMOK
    THEN GO TO READ-RECORD
    ELSE MOVE "PUT" TO OPERATION
          PERFORM FLAM-ERROR.
*
  FINISH-COMPRESSION.
*
*  CLOSE FLAM
*
  CALL "FLMCLS" USING FILE-ID, RETCO.
  IF NOT FLAMOK
    THEN MOVE "CLOSE" TO OPERATION
          PERFORM FLAM-ERROR.
  CLOSE-DATA.
  CLOSE INDAT.
  MAIN-END.
  STOP RUN.
*
  FLAM-ERROR SECTION.
  FLAM-ERROR-1.
  IF NODMS-ERROR
    THEN DISPLAY "FLAM-ERROR." UPON OUT-PUT
    ELSE MOVE LOW-VALUE TO RETCO-1
          DISPLAY "DMS-ERROR FOR FLAMFILE." UPON OUT-PUT.
  DISPLAY "OPERATION " OPERATION "RETURNCODE= " RETCO
        UPON OUT-PUT.
  FLAM-ERROR-99.
  EXIT.
```

5.2.2 Dekomprimieren

Hier liest FLAM das Komprimat aus dem vorangegangenen Beispiel. Über die Satzchnittstelle werden die dekomprimierten Sätze bereitgestellt und mit COBOL in die sequentielle Datei "OUTDAT" geschrieben.

```

IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID.    SAMPLE1D.
AUTHOR.       LIMES DATENTECHNIK GMBH.
*
*  SAMPLE1D READS WITH FLAM COMPRESSED RECORDS AND WRITES
*  THE RECEIVED DECOMPRESSED DATA IN A SEQUENTIAL
*  DATA SET.
*
*  IN THIS EXAMPLE, THE FLAMFILE CAN BE
*  - ANY DATA SET      IN MVS, BS2000
*  - VSAM                IN DOS/VSE
*
*  HIER WIRD MIT FLAM AUF KOMPRIMIERTE DATEN LESEND
*  ZUGEGRIFFEN.
*  DIE ERHALTENEN DATENSÄTZE WERDEN IN EINE SEQUENT.
*  DATEI GESCHRIEBEN.
ENVIRONMENT DIVISION.
CONFIGURATION SECTION.
*
SPECIAL-NAMES.
    SYSOUT IS OUT-PUT.
INPUT-OUTPUT SECTION.
FILE-CONTROL.
    SELECT      OUTDAT
    ASSIGN TO SYS010-S-DATAOUT
    ACCESS MODE IS SEQUENTIAL.
*
*  DATA DIVISION.
*
FILE SECTION.
FD  OUTDAT  RECORD CONTAINS 80 CHARACTERS
      RECORDING MODE F.
01  OUTDAT-RECORD.
    02  FILLER  PIC X(80).
*
WORKING-STORAGE SECTION.
*
77  OPERATION  PIC X(6).
*
01  FLAM-PARAMETER.
*
*  USED FOR ALL FLAM-CALLS
*
    02  FILE-ID  PIC S9(8)  COMP SYNC.
    02  RETCO    PIC S9(8)  COMP SYNC.
    88  FLAMOK   VALUE 0.
    88  FILEID-ERR VALUE -1.
    88  MEMORY-ERR VALUE -1.
    88  REC-TRUNCATED VALUE 1.

```



```

      88 END-OF-FILE          VALUE 2.
      88 REC-NOT-FOUND       VALUE 5.
      88 NEW-HEADER          VALUE 6.
*
      88 NO-FLAMFILE         VALUE 10.
      88 FORMAT-ERR          VALUE 11.
      88 RECLLEN-ERR         VALUE 12.
      88 FILELEN-ERR         VALUE 13.
      88 CHECKSUM-ERR        VALUE 14.
      88 MAXB-INVALID        VALUE 21.
      88 COMPMODE-INVALID    VALUE 22.
      88 COMPSYNTAX-ERR      VALUE 23.
      88 MAXREC-INVALID      VALUE 24.
      88 MAXSIZE-INVALID     VALUE 25.
      88 FLAMCODE-INVALID    VALUE 26.
      88 FILE-EMPTY          VALUE 30.
      88 NO-DATA-SET         VALUE 31.
*
      02 RETCO-X      REDEFINES RETCO.
      03 RETCO-1     PIC X
          88 FLAM-ERROR-RC VALUE LOW-VALUE.
      03 RETCO-2-4  PIC XXX.
*
*   USED FOR FLAM OPEN
*
      02 LASTPAR     PIC S9(8)  COMP SYNC VALUE 0.
      02 OPENMODE    PIC S9(8)  COMP SYNC VALUE 0.
      02 DDNAME      PIC X(8)   VALUE "FLAMFILE".
      02 STATIS      PIC S9(8)  COMP SYNC VALUE 0.
*
*   USED FOR FLAM GET
*
      02 DATLEN      PIC S9(8) .
      02 MAXLEN      PIC S9(8)  COMP SYNC VALUE +80.
/
PROCEDURE DIVISION.
*
MAIN SECTION.
*
OPEN-OUTPUT-DATA.
*
*   OPEN DATA SET TO WRITE RECORDS
*
      OPEN OUTPUT OUTDAT.
*
OPEN-FLAM.
*
*   OPEN FLAM FOR INPUT (DECOMPRESSION)
*
      CALL "FLMOPN" USING FILE-ID, RETCO,
                                LASTPAR, OPENMODE, DDNAME, STATIS.
      IF NOT FLAMOK
      THEN MOVE "OPEN" TO OPERATION
              PERFORM FLAM-ERROR
              GO TO CLOSE-DATA.
READ-RECORD.

```

```
*
* READ A RECORD WITH FLAM IN OUTPUT AREA
*
  CALL "FLMGET" USING FILE-ID, RETCO,
      DATLEN, OUTDAT-RECORD, MAXLEN.
*
  IF FLAMOK
    THEN NEXT SENTENCE
    ELSE IF END-OF-FILE
      THEN GO TO CLOSE-FLAM
      ELSE MOVE "GET" TO OPERATION
        PERFORM FLAM-ERROR
        GO TO CLOSE-FLAM.
*
  WRITE-RECORD.
*
  WRITE THE DECOMPRESSED RECORD
*
  WRITE OUTDAT-RECORD.
*
  GO TO READ-RECORD.
*

CLOSE-FLAM.
*
* CLOSE TO FLAM
*
  CALL "FLMCLS" USING FILE-ID, RETCO.
  IF NOT FLAMOK
    THEN MOVE "CLOSE" TO OPERATION
    PERFORM FLAM-ERROR.
CLOSE-DATA.
*
* CLOSE OUTPUT DATA
*
  CLOSE OUTDAT.
MAIN-END.
  STOP RUN.
*
FLAM-ERROR SECTION.
FLAM-ERROR-1.
  IF FLAM-ERROR-RC
    THEN DISPLAY "FLAM-ERROR." UPON OUT-PUT
    ELSE MOVE LOW-VALUE TO RETCO-1
      DISPLAY "DMS-ERROR FOR FLAMFILE." UPON OUT-PUT.
  DISPLAY "OPERATION " OPERATION "RETURNCODE= " RETCO
    UPON OUT-PUT.
FLAM-ERROR-99.
  EXIT.
```

5.2.3 Direktzugriff auf indexsequentielle FLAMFILE

Dieses Beispiel setzt als Eingabe eine indexsequentielle FLAMFILE einer indexsequentuellen Originaldatei mit 80 Bytes Satzlänge und Satzschlüssel von 8 Bytes Länge an der Position 73 voraus. Die Schlüssel sind abdruckbar numerisch von 1 bis n, wobei n größer als 40 sein sollte. Das Komprimat dieser Datei kann mit dem Dienstprogramm FLAM erzeugt werden.

```

IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID.    SAMPLE3D.
AUTHOR.       LIMES DATENTECHNIK GMBH.
*
*  SAMPLE3D IS AN EXAMPLE FOR AN INFORMATION RETRIEVAL PROGRAM,
*  BASED ON A VSAM-KSDS-FLAMFILE, USING THE FLAM-CALL-INTERFACE
*
*  A DIRECT READ WITH KEY IS DONE.
*  IF RECORD FOUND, THE NEXT RECORDS ARE READ SEQUENTIAL AND
*  DISPLAYED, UNTIL A NEW SET OF KEYS START.
*
ENVIRONMENT DIVISION.
*
CONFIGURATION SECTION.
*
SPECIAL-NAMES.
*
        SYSOUT IS OUT-PUT.
*
DATA DIVISION.
*
WORKING-STORAGE SECTION.
*
77  NEXT-KEY          PIC  9(8) .
*
77  CONDITION-FLAG   PIC  X.
88  SET-END           VALUE "X" .
*
77  SET-END-FLAG     PIC  X    VALUE "X" .
*
01  FLAM-FILEID      PIC  9(8)  COMP.
*
01  FLAM-RETCO       PIC  S9(8)  COMP.
88  FLAMOK            VALUE  0.
88  FILEID-ERR        VALUE -1.
88  MEMORY-ERR        VALUE -1.
88  REC-TRUNCATED     VALUE  1.
88  END-OF-FILE       VALUE  2.
88  REC-NOT-FOUND     VALUE  5.
88  NEW-HEADER        VALUE  6.
*
88  NO-FLAMFILE       VALUE 10.
88  FORMAT-ERR        VALUE 11.
88  RECLLEN-ERR       VALUE 12.
88  FILELEN-ERR       VALUE 13.

```

```

      88 CHECKSUM-ERR      VALUE 14.
      88 MAXB-INVALID     VALUE 21.
      88 COMPMODE-INVALID VALUE 22.
      88 COMPSYNTAX-ERR  VALUE 23.
      88 MAXREC-INVALID  VALUE 24.
      88 MAXSIZE-INVALID VALUE 25.
      88 FLAMCODE-INVALID VALUE 26.
      88 FILE-EMPTY      VALUE 30.
*
01  RETCO-X REDEFINES FLAM-RETCO.
    03 RETCO-1  PIC X.
        88 NODMS-ERROR      VALUE LOW-VALUE.
    03 RETCO-2  PIC X.
    03 RETCO-3-4.
        05 RETCO-3  PIC X.
        05 RETCO-4  PIC X.
*****
*
01  FLMOPN-AREA.
    02 LASTPAR  PIC S9(8)  COMP SYNC VALUE 0.
    02 OPENMODE PIC S9(8)  COMP SYNC VALUE 0.
    02 DDNAME   PIC X(8)   VALUE "FLAMFILE".
    02 STATIS   PIC S9(8)  COMP SYNC VALUE 0.
*
01  FLMGET-FLMGKY-AREA.
    02 DATALEN  PIC S9(8)  COMP SYNC.
    02 DATA-AREA.
        04 PURE-DATA PIC X(72).
        04 KEY-DATA  PIC 9(8).
    02 BUFFLEN   PIC S9(8)  COMP SYNC VALUE +80.
*
01  SEARCH-KEYS.
    02 S-KEY-1   PIC 9(8)  VALUE 10.
    02 S-KEY-2   PIC 9(8)  VALUE 30.
    02 S-KEY-3   PIC 9(8)  VALUE 0.
01  STOP-KEYS.
    02 STOP-KEY-1 PIC 9(8)  VALUE 20.
    02 STOP-KEY-2 PIC 9(8)  VALUE 40.
    02 STOP-KEY-3 PIC 9(8)  VALUE 9.
/
PROCEDURE DIVISION.
*
MAIN SECTION.
MAIN-OPEN-FILE.
*
*   OPEN FLAMFILE
*
*   THE FLAMFILE WAS BUILT BY THE FLAM-UTILITY, SO IT HAS
*   A FILE-HEADER WITH VALUES ABOUT THE ORIGINAL DATA SET.
*   THEN WE NEED ONLY THE FLMOPN-CALL.
*
*   CALL "FLMOPN" USING  FLAM-FILEID,
                        FLAM-RETCO,
                        LASTPAR,
                        OPENMODE,
                        DDNAME,
                        STATIS.

```

```
        IF NOT FLAMOK
            THEN DISPLAY "OPEN-ERROR." UPON OUT-PUT
                PERFORM FLAM-ERROR
                GO TO MAIN-END.
MAIN-SEARCH-1.
*
* SEARCH FOR SPECIAL RECORD WITH KEY NO. 1
*
        MOVE S-KEY-1          TO    KEY-DATA.
        PERFORM GET-KEY.
*
* IF RECORD FOUND, READ THE NEXT RECORDS
*
        IF FLAMOK
            THEN MOVE STOP-KEY-1 TO NEXT-KEY
                MOVE SPACE      TO CONDITION-FLAG
                PERFORM GET-SEQ UNTIL SET-END.
MAIN-SEARCH-2.
*
* SEARCH FOR SPECIAL RECORD WITH KEY NO. 2
*
        MOVE S-KEY-2          TO    KEY-DATA.
        PERFORM GET-KEY.
*
* IF RECORD FOUND, READ THE NEXT RECORDS
*
        IF FLAMOK
            THEN MOVE STOP-KEY-2 TO NEXT-KEY
                MOVE SPACE      TO CONDITION-FLAG
                PERFORM GET-SEQ UNTIL SET-END.

MAIN-SEARCH-3.
*
* SEARCH FOR SPECIAL RECORD WITH KEY NO. 3
* (KEY DOES NOT EXIST IN DATA SET).
*
        MOVE S-KEY-3          TO    KEY-DATA.
        PERFORM GET-KEY.
*
* IF RECORD NOT FOUND, FLAM POSITIONS TO THE NEXT HIGHER KEY
* IN THE DATA SET:
*
        IF REC-NOT-FOUND
            THEN MOVE STOP-KEY-3 TO NEXT-KEY
                MOVE SPACE      TO CONDITION-FLAG
                PERFORM GET-SEQ UNTIL SET-END.
MAIN-CLOSE-FILE.
*
* CLOSE FLAMFILE
*
        CALL "FLMCLS" USING  FLAM-FILEID,
                            FLAM-RETCO.
MAIN-END.
        STOP RUN.
/
        FLAM-ERROR SECTION.
*
```

```

* FLAM-RETURNCODE IS NOT ZERO.
* DOCUMENT THE ERROR-SITUATION.
*
FLAM-ERROR-1.
  IF  END-OF-FILE
    THEN  GO TO FLAM-ERROR-99.
  IF  NODMS-ERROR
    THEN  DISPLAY "FLAM-ERROR." UPON OUT-PUT
    ELSE  MOVE LOW-VALUE TO RETCO-1
*      THIS BYTE CONTAINS A SIGN FOR DATA SET-ERROR,
*      WE DON'T NEED TO DISPLAY IT
    DISPLAY "DMS-ERROR FOR FLAMFILE." UPON OUT-PUT.
FLAM-ERROR-2.
  DISPLAY "RETURNCODE= " FLAM-RETCO UPON OUT-PUT.
FLAM-ERROR-99.
  EXIT.
/
GET-KEY SECTION.
*
* GET A RECORD WITH SPECIFIED KEY
*
GET-KEY-1.
  CALL "FLMGKY" USING  FLAM-FILEID,
                      FLAM-RETCO,
                      DATALEN,
                      DATA-AREA,
                      BUFFLEN.
GET-KEY-2.
  IF  FLAMOK
    THEN  NEXT SENTENCE
    ELSE  IF  REC-NOT-FOUND
          THEN  DISPLAY "KEY NOT FOUND:      " KEY-DATA
                UPON OUT-PUT
          GO TO GET-KEY-99
          ELSE  PERFORM FLAM-ERROR
          GO TO GET-KEY-99.
GET-KEY-3.
  DISPLAY "KEY FOUND: " KEY-DATA UPON OUT-PUT.
  DISPLAY "DATA: "          UPON OUT-PUT.
  DISPLAY DATA-AREA          UPON OUT-PUT.
GET-KEY-99.
  EXIT.
/
GET-SEQ SECTION.
*
* GET RECORDS IN SEQUENTIAL ORDER
*
GET-SEQ-1.
  CALL "FLMGET" USING  FLAM-FILEID,
                      FLAM-RETCO,
                      DATALEN,
                      DATA-AREA,
                      BUFFLEN.
GET-SEQ-2.
*
* CHECK RETURNCODE
*

```

```
IF  FLAMOK
  THEN
*
*   IF RECORD CONTAINS TO THE SET, DISPLAY THE DATA,
*   ELSE SET THE SET-END CONDITION.
*
      IF KEY-DATA < NEXT-KEY
        THEN DISPLAY DATA-AREA UPON OUT-PUT
        ELSE MOVE SET-END-FLAG TO CONDITION-FLAG
      ELSE
*
*   SET THE SET-END CONDITION,
*   ON ERROR, DISPLAY THE FLAM-RETURNCODE.
*
          MOVE SET-END-FLAG TO  CONDITION-FLAG
          IF  NOT END-OF-FILE
            THEN PERFORM FLAM-ERROR.
GET-SEQ-99.
EXIT.
```

5.2.4 Muster für die Schnittstelle FLAMREC

Mit diesem Programm können viele Funktionen der Schnittstelle FLAMREC mit vielen Parameterwerten in beliebiger Reihenfolge aufgerufen werden. Dieses Beispiel enthält damit Datendefinitionen und Unterprogrammaufrufe, die für die Schnittstelle gebraucht werden können. Es kann sowohl als Muster für eigene Entwicklungen als auch zum Untersuchen beliebiger Komprimatsdateien verwendet werden.

```

IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. RECTEST.
*****
*   NAME:          RECTEST          VERSION: 4.4A  DATUM: 23.05.2012 *
*   FUNKTION:      FLAMREC-SCHNITTSTELLE TESTEN.                    *
*   MIT DIESEM TESTPROGRAMM KOENNEN ALLE FUNKTIONEN                *
*   DER FLAM SATZSCHNITTSTELLE FLAMREC MIT ALLEN PARA-            *
*   METERWERTEN IN BELIEBIGER REIHENFOLGE AUFGERUFEN              *
*   WERDEN.                                                    *
*                                                                 *
*   FUNCTION:      TEST ALL FLAMREC-ENTRIES.                        *
*   YOU CAN TEST ALL FUNCTIONS OF THE FLAMREC INTERFACE*
*   WITH ALL PARAMETERS AND IN ALL SEQUENCE.                      *
*****
ENVIRONMENT DIVISION.
CONFIGURATION SECTION.
SPECIAL-NAMES.
*
      SYSIN      IS TERMIN
      SYSOUT     IS TERMOUT.
*
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
*
*   PARAMETER FUER FLMOPN
*
77  FLAMID          PIC S9(8) COMP SYNC.
01  RETCO          PIC S9(8) COMP SYNC.
    88  OK          VALUE 0.
    88  UNZULAESSIG VALUE -1.
01  RETCO-RED REDEFINES RETCO.
    05  RETCO-INDICATOR PIC X(1).
        88  DVS-ERROR    VALUE HIGH-VALUE.
    05  SECURE-INDICATOR PIC X(1).
        88  FLAM-ERROR   VALUE LOW-VALUE.
    05  RETCO-FLAM     PIC S9(4) COMP SYNC.
        88  CUT          VALUE 1.
        88  EOF          VALUE 2.
        88  GAP          VALUE 3.
        88  INVKEY       VALUE 5.
77  LASTPAR        PIC S9(8) COMP SYNC
        VALUE 1.
    88  LAST-PARAMETER VALUE 0.

```



```

77 OPENMODE PIC S9(8) COMP SYNC
           VALUE 2.
88 OPEN-INPUT VALUE 0.
88 OPEN-OUTPUT VALUE 1.
88 OPEN-INOUT VALUE 2.
88 OPEN-OUTIN VALUE 3.
77 DDNAME PIC X(8)
           VALUE "FLAMFILE".
77 STATIS PIC S9(8) COMP SYNC
           VALUE 1.
88 STATISTIK VALUE 1.
*
* PARAMETER FUER FLMOPD
*
77 NAMELEN PIC S9(8) COMP SYNC
           VALUE 54.
77 FILENAME PIC X(54)
           VALUE SPACES.
77 DSORG PIC S9(8) COMP SYNC
           VALUE 1.
77 RECFORM PIC S9(8) COMP SYNC.
77 MAXSIZE PIC S9(8) COMP SYNC
           VALUE 512.
77 RECDELIM PIC X(4).
77 BLKSIZE PIC S9(8) COMP SYNC.
77 CLODISP PIC S9(8) COMP SYNC
           VALUE 0.
77 DEVICE PIC S9(8) COMP SYNC
           VALUE 0.
*
* PARAMETER FUER FLMOPF / FLMOPY
*
77 VERSION PIC S9(8) COMP SYNC.
88 VERSION-1 VALUE 100.
88 VERSION-1-1 VALUE 101.
88 VERSION-2 VALUE 200.
77 FLAMCODE PIC S9(8) COMP SYNC.
88 EBC-DIC VALUE 0.
88 ASCII VALUE 1.
77 COMPMODE PIC S9(8) COMP SYNC.
88 CX8 VALUE 0.
88 CX7 VALUE 1.
88 VR8 VALUE 2.
77 MAXBUFF PIC S9(8) COMP SYNC.
77 HEADER PIC S9(8) COMP SYNC
           VALUE 1.
88 NOHEADER VALUE 0.
88 FILEHEADER VALUE 1.
77 MAXREC PIC S9(8) COMP SYNC
           VALUE 255.
*
* SCHLUESSELBESCHREIBUNG DER FLAMFILE
*
01 KEYDESC.
05 KEYFLAGS PIC S9(8) COMP SYNC
           VALUE 1.
05 KEYPARTS PIC S9(8) COMP SYNC

```

```

                                VALUE 1.
05  KEYENTRY1.
    10  KEYPOS1                PIC S9(8) COMP SYNC
                                VALUE 1.
    10  KEYLEN1                PIC S9(8) COMP SYNC
                                VALUE 9.
    10  KEYTYPE1              PIC S9(8) COMP SYNC
                                VALUE 1.
05  KEYENTRY-2-BIS-8          OCCURS 7 TIMES.
    10  KEYPOS                PIC S9(8) COMP SYNC.
    10  KEYLEN                PIC S9(8) COMP SYNC.
    10  KEYTYPE              PIC S9(8) COMP SYNC.
*
77  BLKMODE                  PIC S9(8) COMP SYNC.
    88  UNBLOCKED             VALUE 0.
    88  BLOCKED               VALUE 1.
77  EXK20                    PIC X(8)
                                VALUE SPACES.
77  EXD20                    PIC X(8)
                                VALUE SPACES.
77  SECINFO                  PIC S9(8) COMP SYNC
                                VALUE 0.
77  CRYPTO                   PIC S9(8) COMP SYNC
                                VALUE 0.
*
*  PARAMETER FUER FLMPHD
*
77  NAMELEN-ORIG             PIC S9(8) COMP SYNC
                                VALUE 54.
77  FILENAME-ORIG           PIC X(54)
                                VALUE SPACES.
77  DSORG-ORIG              PIC S9(8) COMP SYNC
                                VALUE 1.
77  RECFORM-ORIG            PIC S9(8) COMP SYNC.
77  RECSIZE-ORIG            PIC S9(8) COMP SYNC
                                VALUE 512.
77  RECDELIM-ORIG          PIC X(4) .
77  BLKSIZE-ORIG           PIC S9(8) COMP SYNC.
77  PRCTRL-ORIG            PIC S9(8) COMP SYNC
                                VALUE 0.
    88  NO-CONTROL-CHAR      VALUE 0.
    88  ASA-CONTROL-CHAR     VALUE 1.
    88  MACH-CONTROL-CHAR    VALUE 2.
77  SYSTEM-ORIG            PIC X(2)
                                VALUE LOW-VALUES.
77  LASTPAR-PHD             PIC S9(8) COMP SYNC
                                VALUE 1.
    88  LAST-PARAMETER-PHD   VALUE 0.
*
*  SCHLUESSELBESCHREIBUNG DER ORIGINALDATEI
*
01  KEYDESC-ORIG.
    05  KEYFLAGS-ORIG        PIC S9(8) COMP SYNC
                                VALUE 1.
    05  KEYPARTS-ORIG        PIC S9(8) COMP SYNC
                                VALUE 1.
    05  KEYENTRY1-ORIG.

```

```

10 KEYPOS1-ORIG          PIC S9(8) COMP SYNC
                        VALUE 1.
10 KEYLEN1-ORIG         PIC S9(8) COMP SYNC
                        VALUE 8.
10 KEYTYPE1-ORIG       PIC S9(8) COMP SYNC
                        VALUE 1.
05 KEYENTRY-2-BIS-8-ORIG OCCURS 7 TIMES
                        INDEXED BY KEYDESC-INDEX.
10 KEYPOS-ORIG         PIC S9(8) COMP SYNC.
10 KEYLEN-ORIG         PIC S9(8) COMP SYNC.
10 KEYTYPE-ORIG        PIC S9(8) COMP SYNC.
*
77 KEYDESC-INDIKATOR    PIC X(1)
                        VALUE "Y".
88 KEYDESC-DEFINIERT    VALUE "Y".
*
* PARAMETER FUER FLMPUH
*
77 UATTRLEN            PIC S9(8) COMP SYNC.
77 USERATTR           PIC X(80) .
*
* PARAMETER FLMGET / FLMPUT
*
77 RECLEN              PIC S9(8) COMP SYNC
                        VALUE 80.
01 REC-ORD.
05 BYTE                PIC X(1)
                        OCCURS 32767 TIMES
                        INDEXED BY REC-INDEX.
01 RECORD-DISPLAY REDEFINES REC-ORD
                        PIC X(80) .
01 RECORD-KEY-DISPLAY.
02 RECORD-KEY-BYTE     PIC X(1) OCCURS 80
                        INDEXED BY KEY-INDEX.
77 BUFLLEN            PIC S9(8) COMP SYNC
                        VALUE 32767.
*
* PARAMETER FLMPWD
*
77 PWDLEN              PIC S9(8) COMP SYNC
                        VALUE 0.
77 CRYPTOKEY          PIC X(64) .
*
* PARAMETER FLMFKY / FLMGRN / FLMFRN
*
77 KEY-LEN             PIC S9(8) COMP SYNC
                        VALUE 8.
77 CHECKMODE          PIC S9(8) COMP SYNC
                        VALUE 0.
77 RECNO              PIC S9(8) COMP SYNC.
*
* PARAMETER FLMSET
*
01 FLMSET-RC.
05 FLMSET-RC-RETCO     PIC S9(8) COMP .
88 ERR-RC-TIME        VALUE 90.
88 ERR-RC-PARAM        VALUE 91.

```

```

      88 ERR-RC-VALUE      VALUE 92.
05  FLMSET-RC-INFO        PIC 9(8) COMP.
77  FLMSET-PARAM          PIC 9(8) COMP.
*
      SET BEFORE FLMOPD
      88 SETPRM-SPLITMODE  VALUE 1.
      88 SETPRM-SPLITNUM   VALUE 2.
      88 SETPRM-SPLITSIZE  VALUE 3.
      88 SETPRM-PRIMSPACE  VALUE 4.
      88 SETPRM-SECSPACE   VALUE 5.
      88 SETPRM-VOLUME     VALUE 6.
      88 SETPRM-UNIT       VALUE 7.
      88 SETPRM-DCLASS     VALUE 8.
      88 SETPRM-SCLASS     VALUE 9.
      88 SETPRM-MCLASS     VALUE 10.
      88 SETPRM-DISPS      VALUE 11.
      88 SETPRM-DISP       VALUE 12.
      88 SETPRM-DISPS      VALUE 13.
*
      SET BEFORE FLMOPF
      88 SETPRM-CRYPTOMODE VALUE 2001.
      88 SETPRM-SECUREINFO VALUE 2002.
*
01  FLMSET-VALUE.
05  FLMSET-VALUE-CHAR     PIC X(8) .
05  FLMSET-VALUE-NUM REDEFINES FLMSET-VALUE-CHAR.
07  FLMSET-VALUE-BIN     PIC 9(8) COMP.
*
      88 SETVAL-SPLITSER   VALUE 1.
      88 SETVAL-SPLITPAR   VALUE 2.
      88 SETVAL-CRY-FLAM   VALUE 1.
      88 SETVAL-CRY-AES    VALUE 2.
      88 SETVAL-DISP-NEW   VALUE 1.
      88 SETVAL-DISP-OLD   VALUE 2.
      88 SETVAL-DISP-SHR   VALUE 3.
      88 SETVAL-DISP-MOD   VALUE 4.
      88 SETVAL-DISP-DEL   VALUE 1.
      88 SETVAL-DISP-KEEP  VALUE 2.
      88 SETVAL-DISP-CATLG VALUE 3.
      88 SETVAL-DISP-UNCAT VALUE 4.
*
07  FILLER                PIC X(4) .
*
*  VARIABLES FOR DISPLAYING THE RETURNCODE
*
77  LEN-RETCO             PIC S9(8) COMP SYNC
      VALUE 4.
01  RETCO-HEX.
05  FILLER                PIC X(4) .
05  RETCO-DISP            PIC X(4) .
*
*  VARIABLES FOR INPUT AND DISPLAY OF NUMBERS
*
01  EINGABE.
05  BYTE-EIN              PIC X(1)
      OCCURS 9 TIMES
      INDEXED BY EIN-INDEX.
01  EINGABE-NUM           PIC S9(8) .
01  EINGABE-RED REDEFINES EINGABE-NUM.

```

```

05 BYTE-RED                                PIC X(1)
                                           OCCURS 8 TIMES
                                           INDEXED BY RED-INDEX.

*
*   SELECTED FUNCTION
*
01 FUNKTION                                PIC X(8) .
88 FLMOPN                                  VALUES "FLMOPN" "OPN" .
88 FLMOPD                                  VALUES "FLMOPD" "OPD" .
88 FLMOPF                                  VALUES "FLMOPF" "OPF" .
88 FLMCLS                                  VALUES "FLMCLS" "CLS" .
88 FLMFLU                                  VALUES "FLMFLU" "FLU" .
88 FLMEME                                  VALUES "FLMEME" "EME" .
88 FLMGET                                  VALUES "FLMGET" "GET" .
88 FLMGTR                                  VALUES "FLMGTR" "GTR" .
88 FLMGKY                                  VALUES "FLMGKY" "GKY" .
88 FLMFKY                                  VALUES "FLMFKY" "FKY" .
88 FLMGRN                                  VALUES "FLMGRN" "GRN" .
88 FLMFRN                                  VALUES "FLMFRN" "FRN" .
88 FLMPUT                                  VALUES "FLMPUT" "PUT" .
88 FLMPKY                                  VALUES "FLMPKY" "PKY" .
88 FLMIKY                                  VALUES "FLMIKY" "IKY" .
88 FLMPOS                                  VALUES "FLMPOS" "POS" .
88 FLMDEL                                  VALUES "FLMDEL" "DEL" .
88 FLMUPD                                  VALUES "FLMUPD" "UPD" .
88 FLMPHD                                  VALUES "FLMPHD" "PHD" .
88 FLMPUH                                  VALUES "FLMPUH" "PUH" .
88 FLMGHD                                  VALUES "FLMGHD" "GHD" .
88 FLMGUH                                  VALUES "FLMGUH" "GUH" .
88 FLMPWD                                  VALUES "FLMPWD" "PWD" .
88 FLMSET                                  VALUES "FLMSET" "SET" .
88 FLMQRY                                  VALUES "FLMQRY" "QRY" .

*
*   AREAS FOR FLMCLS AND FLMFLU
*
77 CPUTIME                                PIC 9(8) COMP .
77 REC-ORDS                                PIC 9(8) COMP .
01 BYTEFELD.
05 BYTEOFL                                 PIC 9(8) COMP SYNC.
05 BYTES                                   PIC 9(8) COMP SYNC.
01 BYTECNT REDEFINES BYTEFELD              PIC S9(18) COMP SYNC.
77 CMPRECS                                 PIC 9(8) COMP .
01 CMPBYFELD.
05 CMPBYOFL                                 PIC 9(8) COMP SYNC.
05 CMPBYTES                                 PIC 9(8) COMP SYNC.
01 CMPBYCNT REDEFINES CMPBYFELD            PIC S9(18) COMP SYNC.

*
*   ZUSAETZLICHE BEREICHE FUER FLMCLF UND FLMEME
*
01 SIGNATUR.
05 SIGNAT1                                  PIC X(4) .
05 SIGNAT2                                  PIC X(4) .

*
01 SIGNATUR-DIS.
05 SIGNAT1-DIS                              PIC X(8) .
05 SIGNAT2-DIS                              PIC X(8) .

```

```

*
  77  STATIS-DIS                PIC ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZZ, ZZ9.
*
*  ARBEITSVARIABLEN
*
  77  INDEX-DISPLAY            PIC 9(8) .
  77  KEY-IND-DISP            PIC S9(8) COMP.
  77  GET-COUNT              PIC 9(8) .
  77  GET-INDEX             PIC S9(8) COMP SYNC.
  77  REL-POSITION          PIC S9(8) COMP SYNC.
  88  DATEI-ENDE            VALUE 99999999.
  88  DATEI-ANFANG         VALUE -99999999.
  77  DIGIT                  PIC 9.
  01  HEXDATA               PIC 9(16) COMP SYNC.
  01  HEXDATA-BYTES REDEFINES HEXDATA.
  05  FILLER                PIC X(4) .
  02  HEXDATA-WORT.
  05  BYTE-1-2-HEX         PIC X(2) .
  05  BYTE-3-4-HEX         PIC X(2) .
  77  HEX-QUOTIENT          PIC 9(16) COMP SYNC.
  77  HEX-REMAINDER        PIC 9(16) COMP SYNC.
  01  HEXDIGITS             PIC X(16)
                          VALUE "0123456789ABCDEF".
  01  HEXTAB REDEFINES HEXDIGITS.
  05  DIGIT-HEX            PIC X(1)
                          OCCURS 16 TIMES
                          INDEXED BY HEX-INDEX.
  01  CHARDATA              PIC X(8) .
  01  CHARDATA-BYTES REDEFINES CHARDATA.
  05  BYTE-1-CHAR          PIC X(2) .
  05  BYTE-2-4-CHAR.
  10  BYTE-2-CHAR          PIC X(2) .
  10  BYTE-3-4-CHAR        PIC X(4) .
  01  CHARDATA-TAB REDEFINES CHARDATA.
  05  BYTE-CHAR            PIC X(1)
                          OCCURS 8 TIMES
                          INDEXED BY CHAR-INDEX.
*
  PROCEDURE DIVISION.
*
*  DISPLAY START MESSAGE
*
  START-MELDUNG.
*
  DISPLAY " "                UPON TERMOUT.
  DISPLAY "RECTEST STARTED " UPON TERMOUT.
  DISPLAY " "                UPON TERMOUT.
*
*  OPEN FILE
*
  OPEN-EINGABE.
*
  DISPLAY "ENTER PARAMETER FOR FLMOPN:" UPON TERMOUT
  DISPLAY " "                UPON TERMOUT
  DISPLAY "OPENMODE (0=INPUT 1=OUTPUT 2=INOUT 3=OUTIN) ?"
                          UPON TERMOUT

  PERFORM NUMERISCHE-EINGABE

```

```

MOVE      EINGABE-NUM TO OPENMODE
DISPLAY  "DDNAME ?"                                UPON TERMOUT
ACCEPT   DDNAME                                    FROM TERMIN
DISPLAY  "STATISTICS (0=NO 1=YES) ?"              UPON TERMOUT
PERFORM  NUMERISCHE-EINGABE
MOVE      EINGABE-NUM TO STATIS
DISPLAY  "LASTPAR (0=YES 1=NO) ?"                UPON TERMOUT
PERFORM  NUMERISCHE-EINGABE
MOVE      EINGABE-NUM TO LASTPAR
*
CALL      "FLMOPN" USING FLAMID, RETCO,
          LASTPAR, OPENMODE,
          DDNAME, STATIS
IF      NOT OK
THEN
    DISPLAY "ERROR DURING OPEN OF: ", DDNAME        UPON TERMOUT
    PERFORM FEHLER-MELDUNG
    DISPLAY " "                                    UPON TERMOUT
    DISPLAY "PROGRAM ABNORMAL END"                UPON TERMOUT
    STOP RUN
END-IF.
*
OPEN-NEXT.
*
IF      NOT LAST-PARAMETER
THEN
    DISPLAY "PLEASE SELECT FUNCTION: FLMSET FLMOPD FLMOPF"
                                                    UPON TERMOUT
    ACCEPT  FUNKTION                                FROM TERMIN
    IF      FLMSET
    THEN
        PERFORM SETPARM-OPD
        GO TO OPEN-NEXT
    END-IF
    IF      FLMOPD
    THEN
        DISPLAY " "                                UPON TERMOUT
        DISPLAY "ENTER PARAMETER FOR FLMOPD:"
                                                    UPON TERMOUT
        DISPLAY "FILENAME ?"                        UPON TERMOUT
        ACCEPT  FILENAME                            FROM TERMIN
        DISPLAY "NAMELEN (0 - 54) ?"                UPON TERMOUT
        PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
        MOVE      EINGABE-NUM TO NAMELEN
        IF      OPEN-OUTPUT OR OPEN-OUTIN
        THEN
            DISPLAY "DSORG (0=SEQ 1=INDEX ...) ?"
                                                    UPON TERMOUT
            PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
            MOVE      EINGABE-NUM TO DSORG
            DISPLAY "RECFORM (0=VAR 1=FIX ...) ?"
                                                    UPON TERMOUT
            PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
            MOVE      EINGABE-NUM TO RECFORM
            DISPLAY "MAXSIZE (80 - 32768) ?"
                                                    UPON TERMOUT

```

```

PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
MOVE     EINGABE-NUM TO MAXSIZE
DISPLAY "KEYDESC FUER ORIGINALDATEI ?"
                                         UPON TERMOUT

PERFORM KEYDESC-EINGABE
MOVE     KEYDESC-ORIG TO KEYDESC
DISPLAY "BLKSIZE (0 - 32768) ?"
                                         UPON TERMOUT

PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
MOVE     EINGABE-NUM TO BLKSIZE
ELSE
  IF     OPEN-INOUT
  THEN
    DISPLAY "KEYDESC FUER ORIGINALDATEI ?"
                                         UPON TERMOUT
    PERFORM KEYDESC-EINGABE
    MOVE     KEYDESC-ORIG TO KEYDESC
  END-IF
END-IF
DISPLAY "CLOSDISP (0=REWIND 1=UNLOAD ...) ?"
                                         UPON TERMOUT

PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
MOVE     EINGABE-NUM TO CLOSDISP
DISPLAY "DEVICE (0=DISK 1=TAPE ...) ?"
                                         UPON TERMOUT

PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
MOVE     EINGABE-NUM TO DEVICE
DISPLAY "LASTPAR (0=YES 1=NO) ?"      UPON TERMOUT
PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
MOVE     EINGABE-NUM TO LASTPAR
CALL     "FLMOPD" USING FLAMID, RETCO,
          LASTPAR, NAMELEN, FILENAME,
          DSORG, RECFORM, MAXSIZE,
          RECDDELIM, KEYDESC, BLKSIZE,
          CLOSDISP, DEVICE

IF     NOT OK
THEN
  DISPLAY "ERROR DURING OPEN OF: ",
          FILENAME                UPON TERMOUT
  PERFORM FEHLER-MELDUNG
  DISPLAY " "                      UPON TERMOUT
  DISPLAY "PROGRAM ABNORMAL END"
                                         UPON TERMOUT
STOP RUN
ELSE
  DISPLAY "NAMELEN ", NAMELEN      UPON TERMOUT
  DISPLAY "FILENAME ", FILENAME    UPON TERMOUT
  DISPLAY "DSORG   ", DSORG        UPON TERMOUT
  DISPLAY "RECFORM ", RECFORM      UPON TERMOUT
  DISPLAY "MAXSIZE ", MAXSIZE      UPON TERMOUT
  IF     DSORG > 0 AND KEYPARTS > 0
  THEN
    DISPLAY "KEYDESC DER FLAMFILE"
                                         UPON TERMOUT
    DISPLAY "KEYFLAGS ", KEYFLAGS
                                         UPON TERMOUT
    DISPLAY "KEYPARTS ", KEYPARTS

```



```

                                UPON TERMOUT
        DISPLAY "KEYPOS1  ", KEYPOS1
                                UPON TERMOUT
        DISPLAY "KEYLEN1  ", KEYLEN1
                                UPON TERMOUT
        DISPLAY "KEYTYPE1 ", KEYTYPE1
                                UPON TERMOUT
    END-IF
    DISPLAY "BLKSIZE  ", BLKSIZE  UPON TERMOUT
    DISPLAY "CLOSDISP ", CLOSDISP UPON TERMOUT
    DISPLAY "DEVICE   ", DEVICE   UPON TERMOUT
END-IF
ELSE
    IF  FLMOPF
    THEN
        MOVE 1 TO LASTPAR
        MOVE DDNAME TO FILENAME
    ELSE
        DISPLAY FUNKTION, " UNKNOWN" UPON TERMOUT
        GO TO OPEN-NEXT
    END-IF
END-IF.
*
OPEN-NEXT-OPF.
*
IF NOT LAST-PARAMETER
THEN
    DISPLAY "PLEASE SELECT FUNCTION: FLMSET FLMOPF"
                                UPON TERMOUT
    ACCEPT FUNKTION FROM TERMIN
    IF FLMSET
    THEN
        PERFORM SETPARM-OFF
        GO TO OPEN-NEXT-OPF
    END-IF
    IF FLMOPF
    THEN
        DISPLAY " " UPON TERMOUT
        DISPLAY "ENTER PARAMETER FOR FLMOPF:"
                                UPON TERMOUT
        IF OPEN-OUTPUT OR OPEN-OUTIN
        THEN
            DISPLAY "FLAMCODE (0=EBCDIC 1=ASCII) ?"
                                UPON TERMOUT
            PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
            MOVE EINGABE-NUM TO FLAMCODE
            DISPLAY "COMPMODE (0=CX8 1=CX7 2=VR8 3=ADC)?"
                                UPON TERMOUT
            PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
            MOVE EINGABE-NUM TO COMPMODE
            DISPLAY "MAXBUFF (0 - 2621440) ?"
                                UPON TERMOUT
            PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
            MOVE EINGABE-NUM TO MAXBUFF
            DISPLAY "HEADER (0=NO 1=YES) ?"
                                UPON TERMOUT
            PERFORM NUMERISCHE-EINGABE

```

```

MOVE      EINGABE-NUM TO HEADER
DISPLAY  "MAXREC (1 - 4095) ?"
                                         UPON TERMOUT

PERFORM  NUMERISCHE-EINGABE
MOVE     EINGABE-NUM TO MAXREC
DISPLAY  "KEYDESC FUER ORIGINALDATEI ?"
                                         UPON TERMOUT

PERFORM  KEYDESC-EINGABE

DISPLAY  "BLKMODE (0=UNBLK 1=BLK) ?"
                                         UPON TERMOUT

PERFORM  NUMERISCHE-EINGABE
MOVE     EINGABE-NUM TO BLKMODE
DISPLAY  "EXK20 ?"                       UPON TERMOUT
ACCEPT   EXK20                            FROM TERMIN
IF       OPEN-OUTIN
THEN
    DISPLAY "EXD20 ?"                     UPON TERMOUT
    ACCEPT  EXD20                          FROM TERMIN
END-IF
ELSE
DISPLAY  "HEADER (0=NO 1=YES) ?"
                                         UPON TERMOUT

PERFORM  NUMERISCHE-EINGABE
MOVE     EINGABE-NUM TO HEADER
IF       OPEN-INOUT
THEN
    DISPLAY "MAXREC (1 - 4095) ?"
                                         UPON TERMOUT
    PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
    MOVE     EINGABE-NUM TO MAXREC
    DISPLAY  "EXK20 ?"                     UPON TERMOUT
    ACCEPT   EXK20                          FROM TERMIN
END-IF
DISPLAY  "KEYDESC FUER ORIGINALDATEI ?"
                                         UPON TERMOUT

PERFORM  KEYDESC-EINGABE
DISPLAY  "EXD20 ?"                       UPON TERMOUT
ACCEPT   EXD20                            FROM TERMIN
END-IF
CALL     "FLMOPF" USING FLAMID, RETCO,
          VERSION, FLAMCODE, COMPMODE,
          MAXBUFF, HEADER, MAXREC,
          KEYDESC-ORIG, BLKMODE,
          EXK20, EXD20

*

IF       NOT OK
THEN
DISPLAY  "ERROR OPENING FILE: ",
          FILENAME                       UPON TERMOUT
PERFORM  FEHLER-MELDUNG
DISPLAY  " "                               UPON TERMOUT
DISPLAY  "PROGRAM ABNORMAL END" UPON TERMOUT
STOP RUN
ELSE
DISPLAY  "VERSION  ", VERSION             UPON TERMOUT
DISPLAY  "FLAMCODE ", FLAMCODE           UPON TERMOUT

```

```

        DISPLAY "COMPMODE ", COMPMODE UPON TERMOUT
        DISPLAY "MAXBUFF ", MAXBUFF UPON TERMOUT
        DISPLAY "HEADER ", HEADER UPON TERMOUT
        DISPLAY "MAXREC ", MAXREC UPON TERMOUT
        PERFORM KEYDESC-AUSGABE
        DISPLAY "BLKMODE ", BLKMODE UPON TERMOUT
        DISPLAY "EXK20 ", EXK20 UPON TERMOUT
        DISPLAY "EXD20 ", EXD20 UPON TERMOUT
    END-IF
END-IF
END-IF.
*
*****
* VERARBEITUNGSSCHLEIFE *
*****
*
    PERFORM UNTIL FLMCLS
        DISPLAY "PLEASE SELECT FUNCTION: "
            "GET GTR GKY FKY GRN FRN QRY PUT PKY IKY POS DEL"
            " UPD GHD GUH PHD PUH PWD FLU EME CLS"
                                UPON TERMOUT
    ACCEPT FUNKTION FROM TERMIN
    IF FLMGET
    THEN PERFORM SEQUENTIELL-LESEN
    ELSE
    IF FLMGTR
    THEN PERFORM SEQUENTIELL-LESEN-RUECKWAERTS
    ELSE
    IF FLMPOS
    THEN PERFORM POSITIONIEREN
    ELSE
    IF FLMDEL
    THEN PERFORM LOESCHEN
    ELSE
    IF FLMGKY
    THEN PERFORM SCHLUESSEL-LESEN
    ELSE
    IF FLMFKY
    THEN PERFORM SCHLUESSEL-POSITIONIEREN
    ELSE
    IF FLMGRN
    THEN PERFORM SATZNUMMER-LESEN
    ELSE
    IF FLMFRN
    THEN PERFORM SATZNUMMER-POSITIONIEREN
    ELSE
    IF FLMPUT
    THEN PERFORM SCHREIBEN
    ELSE
    IF FLMPKY
    THEN PERFORM SCHLUESSEL-SCHREIBEN
    ELSE
    IF FLMUPD
    THEN PERFORM AENDERN
    ELSE
    IF FLMPHD
    THEN PERFORM HEADER-SCHREIBEN

```



```

CALL    "FLMCLS" USING FLAMID, RETCO CPUTIME REC-ORDS
                    BYTES BYTEOFL CMPRECS CMPBYTES
                    CMPBYOFL

IF NOT OK
    DISPLAY "ERROR CLOSING FLAM (FLMCLS)"          UPON TERMOUT
    PERFORM FEHLER-MELDUNG
ELSE
    IF STATISTIK
    THEN
        DISPLAY " "                                UPON TERMOUT
        MOVE     CPUTIME     TO STATIS-DIS
        DISPLAY "CPU-ZEIT      ", STATIS-DIS UPON TERMOUT
        MOVE     REC-ORDS   TO STATIS-DIS
        DISPLAY "ORIGINAL RECORDS ", STATIS-DIS UPON TERMOUT
        MOVE     BYTECNT    TO STATIS-DIS
        DISPLAY "ORIGINAL BYTES  ", STATIS-DIS UPON TERMOUT
        MOVE     CMPRECS    TO STATIS-DIS
        DISPLAY "COMPRESSED RECORDS ", STATIS-DIS UPON TERMOUT
        MOVE     CMPBYCNT   TO STATIS-DIS
        DISPLAY "COMPRESSED BYTES  ", STATIS-DIS UPON TERMOUT
    END-IF
    DISPLAY " "                                UPON TERMOUT
    DISPLAY "PROGRAM NORMAL END"              UPON TERMOUT
END-IF.
STOP RUN.

*
*****
*   VERARBEITUNGSFUNKTIONEN                               *
*****
*
    SEQUENTIELL-LESEN.
*
    DISPLAY "NUMBER RECORDS TO READ ?"          UPON TERMOUT.
    PERFORM NUMERISCHE-EINGABE.
    MOVE     EINGABE-NUM TO GET-COUNT.
    MOVE     0 TO RETCO.
    PERFORM VARYING GET-INDEX FROM 0 BY 1
        UNTIL GET-INDEX = GET-COUNT OR NOT OK
    MOVE     SPACES TO RECORD-DISPLAY
    CALL    "FLMGET" USING FLAMID, RETCO,
                    RECLEN, REC-ORD, BUFLN

    IF GAP
        DISPLAY "*** GAP FOUND ***"          UPON TERMOUT
        MOVE     0 TO RETCO
    ELSE
        IF OK OR CUT
            DISPLAY RECORD-DISPLAY          UPON TERMOUT
        END-IF
    END-IF
END-PERFORM.
IF NOT OK
    DISPLAY "ERROR IN FLMGET"                UPON TERMOUT
    PERFORM FEHLER-MELDUNG
END-IF.

*
    SEQUENTIELL-LESEN-RUECKWAERTS.
*

```

```

DISPLAY "NUMBER RECORDS TO READ ?"          UPON TERMOUT.
PERFORM NUMERISCHE-EINGABE.
MOVE    EINGABE-NUM TO GET-COUNT.
MOVE    0 TO RETCO.
PERFORM VARYING GET-INDEX FROM 0 BY 1
        UNTIL GET-INDEX = GET-COUNT OR NOT OK
MOVE    SPACES TO RECORD-DISPLAY
CALL    "FLMGTR" USING FLAMID, RETCO,
        RECLLEN, REC-ORD, BUFLLEN
IF GAP
    DISPLAY "*** GAP FOUND ***"            UPON TERMOUT
    MOVE    0 TO RETCO
ELSE
    IF OK OR CUT
        DISPLAY RECORD-DISPLAY                UPON TERMOUT
    END-IF
END-IF
END-PERFORM.
IF NOT OK
    DISPLAY "ERROR IN FLMGTR"          UPON TERMOUT
    PERFORM FEHLER-MELDUNG
END-IF.
*
SATZNUMMER-LESEN.
*
DISPLAY " "                                UPON TERMOUT.
DISPLAY "RECORD NUMBER ?"                UPON TERMOUT.
PERFORM NUMERISCHE-EINGABE.
MOVE    EINGABE-NUM TO RECNO.
MOVE    SPACES TO RECORD-DISPLAY
CALL    "FLMGRN" USING FLAMID, RETCO, RECLLEN, REC-ORD
        BUFLLEN, RECNO.
IF GAP
    DISPLAY "*** GAP FOUND ***"            UPON TERMOUT
    MOVE    0 TO RETCO
ELSE
    IF OK OR CUT
        DISPLAY RECORD-DISPLAY                UPON TERMOUT
    END-IF
END-IF
IF NOT OK
    DISPLAY "FEHLER BEIM POSITIONIEREN AUF SATZNUMMER"
        UPON TERMOUT
    PERFORM FEHLER-MELDUNG
END-IF.
*
SATZNUMMER-POSITIONIEREN.
*
DISPLAY " "                                UPON TERMOUT.
DISPLAY "RECORD NUMBER ?"                UPON TERMOUT.
PERFORM NUMERISCHE-EINGABE.
MOVE    EINGABE-NUM TO RECNO.
DISPLAY "CHECKMODE (0/1/2) ?"            UPON TERMOUT.
PERFORM NUMERISCHE-EINGABE.
MOVE    EINGABE-NUM TO CHECKMODE.
CALL    "FLMFRN" USING FLAMID, RETCO, RECNO, CHECKMODE.
IF NOT OK

```

```

        DISPLAY "ERROR IN FLMFRN"                UPON TERMOUT
        PERFORM FEHLER-MELDUNG
    ELSE
        DISPLAY "RECORD NUMBER: ", RECNO        UPON TERMOUT
    END-IF.
*
    POSITIONIEREN.
*
    DISPLAY " "                                UPON TERMOUT.
    DISPLAY "RELATIVE POSITION ?"                UPON TERMOUT.
    PERFORM NUMERISCHE-EINGABE.
    MOVE     EINGABE-NUM TO REL-POSITION.
    CALL "FLMPOS" USING FLAMID, RETCO, REL-POSITION.
    IF NOT OK
        DISPLAY "ERROR IN FLMPOS"                UPON TERMOUT
        PERFORM FEHLER-MELDUNG
    END-IF.
*
    LOESCHEN.
*
    CALL "FLMDEL" USING FLAMID, RETCO,
    IF NOT OK
        DISPLAY "ERROR IN FLMDEL"                UPON TERMOUT
        PERFORM FEHLER-MELDUNG
    END-IF.
*
    SCHLUESSEL-LESEN.
*
    DISPLAY "RECORD KEY ?"                      UPON TERMOUT.
    MOVE     SPACES TO REC-ORD.
    ACCEPT  RECORD-KEY-DISPLAY                    FROM TERMIN.
    SET     KEY-INDEX        TO 1.
    SET     REC-INDEX        TO KEYPOS1-ORIG.
    PERFORM VARYING KEY-IND-DISP FROM 0 BY 1
            UNTIL KEY-IND-DISP = KEYLEN1-ORIG
        MOVE RECORD-KEY-BYTE(KEY-INDEX) TO BYTE(REC-INDEX)
        SET  KEY-INDEX UP BY 1
        SET  REC-INDEX UP BY 1
    END-PERFORM.
    PERFORM VARYING KEYDESC-INDEX FROM 1 BY 1
            UNTIL KEYDESC-INDEX = KEYPARTS-ORIG
        SET  REC-INDEX TO KEYPOS-ORIG(KEYDESC-INDEX)
        PERFORM VARYING KEY-IND-DISP FROM 0 BY 1
                UNTIL KEY-IND-DISP = KEYLEN-ORIG(KEYDESC-INDEX)
            MOVE RECORD-KEY-BYTE(KEY-INDEX) TO BYTE(REC-INDEX)
            SET  KEY-INDEX UP BY 1
            SET  REC-INDEX UP BY 1
        END-PERFORM
    END-PERFORM.
    CALL "FLMGKY" USING FLAMID, RETCO,
            RECLen, REC-ORD, BUFLen.
    IF NOT OK
    THEN
        DISPLAY "ERROR IN FLMGKY" UPON TERMOUT
        PERFORM FEHLER-MELDUNG
        MOVE     RECORD-KEY-DISPLAY TO RECORD-DISPLAY
        DISPLAY "SEARCHED RECORD: "                UPON TERMOUT

```

```

        DISPLAY RECORD-DISPLAY                UPON TERMOUT
ELSE
        DISPLAY RECORD-DISPLAY                UPON TERMOUT
END-IF.
*
SCHLUESSEL-POSITIONIEREN.
*
        DISPLAY "KEY LENTGH ?"                UPON TERMOUT.
        PERFORM NUMERISCHE-EINGABE.
        MOVE     EINGABE-NUM TO KEY-LEN.
        DISPLAY "RECORD KEY ?"                UPON TERMOUT.
        MOVE     SPACES TO REC-ORD.
        ACCEPT  RECORD-KEY-DISPLAY            FROM TERMIN.
        DISPLAY "CHECKMODE (0/1/2) ?"        UPON TERMOUT.
        PERFORM NUMERISCHE-EINGABE.
        MOVE     EINGABE-NUM TO CHECKMODE.
        SET     KEY-INDEX      TO      1.
        SET     REC-INDEX      TO      KEYPOS1-ORIG.
        PERFORM VARYING KEY-IND-DISP FROM 0 BY 1
                UNTIL KEY-IND-DISP = KEYLEN1-ORIG
        MOVE     RECORD-KEY-BYTE(KEY-INDEX) TO BYTE(REC-INDEX)
        SET     KEY-INDEX      UP BY 1
        SET     REC-INDEX      UP BY 1
END-PERFORM.
        PERFORM VARYING KEYDESC-INDEX FROM 1 BY 1
                UNTIL KEYDESC-INDEX = KEYPARTS-ORIG
        SET     REC-INDEX      TO      KEYPOS-ORIG(KEYDESC-INDEX)
        PERFORM VARYING KEY-IND-DISP FROM 0 BY 1
                UNTIL KEY-IND-DISP = KEYLEN-ORIG(KEYDESC-INDEX)
        MOVE     RECORD-KEY-BYTE(KEY-INDEX) TO BYTE(REC-INDEX)
        SET     KEY-INDEX      UP BY 1
        SET     REC-INDEX      UP BY 1
        END-PERFORM
END-PERFORM.
        CALL    "FLMFKY" USING FLAMID, RETCO,
                KEY-LEN, REC-ORD, CHECKMODE.
        IF NOT OK
        THEN
                DISPLAY "ERROR IN FLMKY"        UPON TERMOUT
                PERFORM FEHLER-MELDUNG
                MOVE     RECORD-KEY-DISPLAY TO RECORD-DISPLAY
                DISPLAY "SEARCHED RECORD: "    UPON TERMOUT
                DISPLAY RECORD-DISPLAY        UPON TERMOUT
        END-IF.
*
SCHREIBEN.
*
        DISPLAY "DATA LENGTH ?"                UPON TERMOUT.
        PERFORM NUMERISCHE-EINGABE.
        MOVE     EINGABE-NUM TO RECLEN.
        DISPLAY "DATA ?"                        UPON TERMOUT.
        MOVE     SPACES TO RECORD-DISPLAY
        ACCEPT  RECORD-DISPLAY            FROM TERMIN.
        CALL    "FLMPUT" USING FLAMID, RETCO,
                RECLEN, REC-ORD.
        IF NOT OK
        THEN

```



```

        DISPLAY "ERROR IN FLMPUT" UPON TERMOUT
        PERFORM FEHLER-MELDUNG
    END-IF.
*
    SCHLUESSEL-SCHREIBEN.
*
        DISPLAY "DATA LENGTH ?"                UPON TERMOUT.
        PERFORM NUMERISCHE-EINGABE.
        MOVE     EINGABE-NUM TO RECLLEN.
        DISPLAY "DATA WITH KEY ?"              UPON TERMOUT.
        MOVE     SPACES TO RECORD-DISPLAY
        ACCEPT   RECORD-DISPLAY                FROM TERMIN.
        CALL    "FLMPKY" USING FLAMID, RETCO,
                RECLLEN, REC-ORD.

        IF NOT OK
        THEN
            DISPLAY "ERROR IN FLMPKY"          UPON TERMOUT
            PERFORM FEHLER-MELDUNG
        END-IF.
*
    SCHLUESSEL-EINFUEGEN.
*
        DISPLAY "DATA LENGTH ?"                UPON TERMOUT.
        PERFORM NUMERISCHE-EINGABE.
        MOVE     EINGABE-NUM TO RECLLEN.
        DISPLAY "DATA WITH KEY ?"              UPON TERMOUT.
        MOVE     SPACES TO RECORD-DISPLAY
        ACCEPT   RECORD-DISPLAY                FROM TERMIN.
        CALL    "FLMIKY" USING FLAMID, RETCO,
                RECLLEN, REC-ORD.

        IF NOT OK
        THEN
            DISPLAY "ERROR IN FLMIKY"          UPON TERMOUT
            PERFORM FEHLER-MELDUNG
        END-IF.
*
    AENDERN.
*
        DISPLAY "DATA LENGTH ?"                UPON TERMOUT.
        PERFORM NUMERISCHE-EINGABE.
        MOVE     EINGABE-NUM TO RECLLEN.
        DISPLAY "DATA WITH KEY"                UPON TERMOUT.
        MOVE     SPACES TO RECORD-DISPLAY
        ACCEPT   RECORD-DISPLAY                FROM TERMIN.
        CALL    "FLMUPD" USING FLAMID, RETCO,
                RECLLEN, REC-ORD, BUFLLEN.

        IF NOT OK
        THEN
            DISPLAY "ERROR IN FLMUPD"          UPON TERMOUT
            PERFORM FEHLER-MELDUNG
        END-IF.
*
    HEADER-SCHREIBEN.
*
        DISPLAY "FILENAME ?"                  UPON TERMOUT
        ACCEPT   FILENAME-ORIG                FROM TERMIN
        DISPLAY "NAMELEN (0 - 54) ?"          UPON TERMOUT

```

```

PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
MOVE EINGABE-NUM TO NAMELEN-ORIG
DISPLAY "DSORG (0=SEQ 1=INDEX 2=REL ...) ?" UPON TERMOUT
PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
MOVE EINGABE-NUM TO DSORG-ORIG
DISPLAY "RECFORM (0=VAR 1=FIX 2=UNDEF ...) ?" UPON TERMOUT
PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
MOVE EINGABE-NUM TO RECFORM-ORIG
DISPLAY "RECSIZE (0 - 32768) ?" UPON TERMOUT
PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
MOVE EINGABE-NUM TO RECSIZE-ORIG
DISPLAY "BLKSIZE (0 - 32768) ?" UPON TERMOUT
PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
MOVE EINGABE-NUM TO BLKSIZE-ORIG
IF NOT KEYDESC-DEFINIERT
THEN
    PERFORM KEYDESC-EINGABE
    MOVE "N" TO KEYDESC-INDIKATOR
END-IF
DISPLAY "PRCTRL (0=NO 1=MACHINE 2=ASA) ?" UPON TERMOUT
PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
MOVE EINGABE-NUM TO PRCTRL-ORIG
MOVE LOW-VALUES TO SYSTEM-ORIG
DISPLAY "LASTPAR (0=YES 1=NO) ?" UPON TERMOUT
PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
MOVE EINGABE-NUM TO LASTPAR-PHD
*
CALL "FLMPHD" USING FLAMID, RETCO,
    NAMELEN-ORIG, FILENAME-ORIG,
    DSORG-ORIG, RECFORM-ORIG,
    RECSIZE-ORIG, RECDELIM-ORIG,
    KEYDESC-ORIG, BLKSIZE-ORIG,
    PRCTRL-ORIG, SYSTEM-ORIG,
    LASTPAR-PHD.
IF NOT OK
THEN
    DISPLAY "ERROR IN FLMPHD" UPON TERMOUT
    PERFORM FEHLER-MELDUNG
ELSE
    IF NOT LAST-PARAMETER-PHD
    THEN
        DISPLAY " " UPON TERMOUT
        DISPLAY "WRITE USER HEADER" UPON TERMOUT
        PERFORM USER-HEADER-SCHREIBEN
    END-IF
END-IF.
*
USER-HEADER-SCHREIBEN.
*
DISPLAY "LENGTH OF USER HEADER ?" UPON TERMOUT.
PERFORM NUMERISCHE-EINGABE.
MOVE EINGABE-NUM TO UATTRLEN.
DISPLAY "USER SPECIFIED DATA ?" UPON TERMOUT.
ACCEPT USERATTR FROM TERMIN.
CALL "FLMPUH" USING FLAMID, RETCO,
    UATTRLEN, USERATTR.
IF NOT OK

```

```

THEN
    DISPLAY "ERROR IN FLMPUH"
                                UPON TERMOUT

    PERFORM FEHLER-MELDUNG

END-IF.
*
HEADER-LESEN.
*
MOVE    54        TO NAMELEN-ORIG.
MOVE    SPACES    TO FILENAME-ORIG.
CALL    "FLMGHD" USING FLAMID, RETCO,
                                NAMELEN-ORIG, FILENAME-ORIG,
                                DSORG-ORIG, RECFORM-ORIG,
                                RECSIZE-ORIG, RECDELIM-ORIG,
                                KEYDESC-ORIG, BLKSIZE-ORIG,
                                PRCTRL-ORIG, SYSTEM-ORIG.

IF NOT OK
THEN
    DISPLAY "ERROR IN FLMGHD"
                                UPON TERMOUT
    PERFORM FEHLER-MELDUNG
ELSE
    DISPLAY "NAMELEN  ", NAMELEN-ORIG
                                UPON TERMOUT
    DISPLAY "FILENAME ", FILENAME-ORIG
                                UPON TERMOUT
    DISPLAY "DSORG    ", DSORG-ORIG
                                UPON TERMOUT
    DISPLAY "RECFORM  ", RECFORM-ORIG
                                UPON TERMOUT
    DISPLAY "RECSIZE  ", RECSIZE-ORIG
                                UPON TERMOUT
    PERFORM KEYDESC-AUSGABE
    DISPLAY "BLKSIZE  ", BLKSIZE-ORIG
                                UPON TERMOUT
    DISPLAY "PRCTRL   ", PRCTRL-ORIG
                                UPON TERMOUT
    DISPLAY "RECSIZE  ", RECSIZE-ORIG
                                UPON TERMOUT
    MOVE    SYSTEM-ORIG TO BYTE-3-4-HEX
    PERFORM HEX-TO-CHAR
    DISPLAY "SYSTEM   ", BYTE-3-4-CHAR
                                UPON TERMOUT
END-IF.
*
USER-HEADER-LESEN.
*
MOVE    80        TO UATTRLEN.
MOVE    SPACES    TO USERATTR.
CALL    "FLMGUH" USING FLAMID, RETCO,
                                UATTRLEN, USERATTR.

IF NOT OK
THEN
    DISPLAY "ERROR IN FLMGUH"
                                UPON TERMOUT
    PERFORM FEHLER-MELDUNG
ELSE
    DISPLAY "UATTRLEN ", UATTRLEN
                                UPON TERMOUT
    IF UATTRLEN > 0
    THEN
        DISPLAY USERATTR
                                UPON TERMOUT
    END-IF
END-IF.
*
MATRIX-ABSCHLIESSEN.
*
CALL    "FLMFLU" USING FLAMID, RETCO CPUTIME REC-ORDS
                                BYTES BYTEOFL CMPRECS CMPBYTES

```

```

                                CMPBYOFL.
IF NOT OK
    DISPLAY "ERROR IN FLMFLU"                UPON TERMOUT
    PERFORM FEHLER-MELDUNG
ELSE
    IF STATISTIK
    THEN
        DISPLAY " "                            UPON TERMOUT
        MOVE    CPUTIME    TO STATIS-DIS
        DISPLAY "CPU-ZEIT      ", STATIS-DIS UPON TERMOUT
        MOVE    REC-ORDS  TO STATIS-DIS
        DISPLAY "ORIGINAL RECORDS ", STATIS-DIS UPON TERMOUT
        MOVE    BYTECNT   TO STATIS-DIS
        DISPLAY "ORIGINAL BYTES  ", STATIS-DIS UPON TERMOUT
        MOVE    CMPRECS   TO STATIS-DIS
        DISPLAY "COMP. RECORDS   ", STATIS-DIS UPON TERMOUT
        MOVE    CMPBYCNT  TO STATIS-DIS
        DISPLAY "COMP. BYTES     ", STATIS-DIS UPON TERMOUT
    END-IF
END-IF.
*
MEMBER-ABSCHLIESSEN.
*
CALL    "FLMEME" USING FLAMID, RETCO CPUTIME REC-ORDS
        BYTES BYTEOFL CMPRECS CMPBYTES
        CMPBYOFL SIGNATUR.

IF NOT OK
    DISPLAY "ERROR IN FLMEME"                UPON TERMOUT
    PERFORM FEHLER-MELDUNG
END-IF.
DISPLAY " "                            UPON TERMOUT
MOVE    CPUTIME    TO STATIS-DIS
DISPLAY "CPU-ZEIT      ", STATIS-DIS UPON TERMOUT
MOVE    REC-ORDS  TO STATIS-DIS
DISPLAY "ORIGINAL RECORDS ", STATIS-DIS UPON TERMOUT
MOVE    BYTECNT   TO STATIS-DIS
DISPLAY "ORIGINAL BYTES  ", STATIS-DIS UPON TERMOUT
MOVE    CMPRECS   TO STATIS-DIS
DISPLAY "COMP. RECORDS   ", STATIS-DIS UPON TERMOUT
MOVE    CMPBYCNT  TO STATIS-DIS
DISPLAY "COMP. BYTES     ", STATIS-DIS UPON TERMOUT
MOVE    ZERO      TO HEXDATA
MOVE    SIGNAT1   TO HEXDATA-WORT
PERFORM HEX-TO-CHAR
MOVE    CHARDATA  TO SIGNAT1-DIS
MOVE    ZERO      TO HEXDATA
MOVE    SIGNAT2   TO HEXDATA-WORT
PERFORM HEX-TO-CHAR
MOVE    CHARDATA  TO SIGNAT2-DIS
DISPLAY "SIGNATURE ", SIGNATUR-DIS UPON TERMOUT.
*
PASSWORD-GEBEN.
*
DISPLAY "PASSWORD LENGTH ?"                UPON TERMOUT.
PERFORM NUMERISCHE-EINGABE.
MOVE    EINGABE-NUM TO PWDLEN
DISPLAY "PASSWORD ?"                        UPON TERMOUT.

```

```

MOVE     SPACES TO CRYPTOKEY
ACCEPT  CRYPTOKEY                               FROM TERMIN.
CALL    "FLMPWD" USING FLAMID, RETCO,
        PWDLEN, CRYPTOKEY.

IF NOT OK
THEN
    DISPLAY "ERROR IN FLMPWD"                   UPON TERMOUT
    PERFORM FEHLER-MELDUNG
END-IF.
*
SETPARM-OPD.
*
    DISPLAY "ENTER PARAMETER:"                   UPON TERMOUT
    DISPLAY " 1 = SPLITMODE,  2 = SPLITSIZE, 3 = SPLITNUMBER"
                                                UPON TERMOUT
    DISPLAY " 4 = PRIM. SPACE, 5 = SECOND. SPACE" UPON TERMOUT
    DISPLAY " 6 = VOLUME,      7 = UNIT"         UPON TERMOUT
    DISPLAY " 8 = DATA CLASS, 9 = STORAGE CLASS, 10 = MGT CLASS"
                                                UPON TERMOUT
    DISPLAY "11 = DISP STATUS, 12 = DISP NORMAL, 13 = DISP ANORM"
                                                UPON TERMOUT
    DISPLAY "2001 = CRYPTOMODE, 2002 = SECUREINFO"
                                                UPON TERMOUT

    PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
    MOVE     EINGABE-NUM TO FLMSET-PARAM
    DISPLAY "ENTER VALUE:"
    IF FLMSET-PARAM < 6 OR FLMSET-PARAM > 10
    THEN PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
        MOVE EINGABE-NUM TO FLMSET-VALUE-BIN
    ELSE ACCEPT FLMSET-VALUE-CHAR
    END-IF
*
    CALL "FLMSET" USING FLAMID, FLMSET-RC, FLMSET-PARAM,
        FLMSET-VALUE
    DISPLAY "RETURNCODE, INFOCODE:"             UPON TERMOUT
    DISPLAY FLMSET-RC-RETCO " , " FLMSET-RC-INFO UPON TERMOUT.
*
SETPARM-OPF.
*
    DISPLAY "ENTER PARAMETER:"                   UPON TERMOUT
    DISPLAY "2001 = CRYPTOMODE, 2002 = SECUREINFO"
                                                UPON TERMOUT

    PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
    MOVE     EINGABE-NUM TO FLMSET-PARAM
    DISPLAY "ENTER VALUE (0/1/2/3)"             UPON TERMOUT
    PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
    MOVE EINGABE-NUM TO FLMSET-VALUE-BIN
*
    CALL "FLMSET" USING FLAMID, FLMSET-RC, FLMSET-PARAM,
        FLMSET-VALUE
    DISPLAY "RETURNCODE, INFOCODE:"             UPON TERMOUT
    DISPLAY FLMSET-RC-RETCO " , " FLMSET-RC-INFO UPON TERMOUT.
*
QUERY-PARMS.
*
    DISPLAY "ENTER PARAMETER:"                   UPON TERMOUT
    PERFORM NUMERISCHE-EINGABE

```

```

MOVE     EINGABE-NUM TO FLMSET-PARAM
CALL "FLMQR" USING FLAMID, FLMSET-RC, FLMSET-PARAM,
        FLMSET-VALUE
DISPLAY "RETURNCODE, INFOCODE:"                UPON TERMOUT
DISPLAY FLMSET-RC-RETCO ", " FLMSET-RC-INFO     UPON TERMOUT
*
IF FLMSET-PARAM < 6 OR FLMSET-PARAM > 10
THEN DISPLAY "VALUE: " FLMSET-VALUE-BIN        UPON TERMOUT
ELSE DISPLAY "VALUE: " FLMSET-VALUE-CHAR       UPON TERMOUT
END-IF.
*****
*   HILFSFUNKTIONEN                               *
*****
*
FEHLER-MELDUNG.
*
IF UNZULAESSIG
THEN DISPLAY "ILLEGAL FUNCTION"                UPON TERMOUT
ELSE
    IF DVS-ERROR
    THEN
*           MOVE     LOW-VALUE TO RETCO-INDICATOR
           MOVE     ZERO     TO HEXDATA
           MOVE     RETCO-RED TO HEXDATA-WORT
           PERFORM  HEX-TO-CHAR
           DISPLAY  "DMS-ERRORCODE: ", BYTE-2-4-CHAR
                                   UPON TERMOUT

    ELSE
        IF FLAM-ERROR
        THEN
            DISPLAY "FLAM-RETURNCODE: ", RETCO-FLAM
                UPON TERMOUT

            ELSE
*           MOVE     LOW-VALUE TO RETCO-INDICATOR
           MOVE     ZERO     TO HEXDATA
           MOVE     RETCO-RED TO HEXDATA-WORT
           PERFORM  HEX-TO-CHAR
           DISPLAY  "SECINFO-CODE: ", BYTE-2-4-CHAR
                                   UPON TERMOUT

            END-IF
        END-IF
    END-IF.
*
NUMERISCHE-EINGABE.
*
ACCEPT  EINGABE                                FROM TERMIN.
MOVE    0 TO EINGABE-NUM.
SET     RED-INDEX TO 8.
PERFORM VARYING EIN-INDEX
        FROM 9 BY -1 UNTIL EIN-INDEX = 0
        OR RED-INDEX = 0
    IF   BYTE-EIN(EIN-INDEX) NUMERIC
    THEN MOVE BYTE-EIN(EIN-INDEX)
        TO BYTE-RED(RED-INDEX)
        SET RED-INDEX DOWN BY 1
    END-IF
END-PERFORM.

```

```

IF      BYTE-EIN(1) = "-"
THEN    COMPUTE EINGABE-NUM = -1 * EINGABE-NUM
END-IF.
*
HEX-TO-CHAR.
*
PERFORM VARYING CHAR-INDEX
      FROM 8 BY -1 UNTIL CHAR-INDEX = 1
      DIVIDE HEXDATA BY 16 GIVING HEX-QUOTIENT
      REMAINDER HEX-REMAINDER
      END-DIVIDE
      ADD 1          TO HEX-REMAINDER
      SET  HEX-INDEX TO HEX-REMAINDER
      MOVE HEX-QUOTIENT TO HEXDATA
      MOVE DIGIT-HEX(HEX-INDEX)
      TO BYTE-CHAR(CHAR-INDEX)
END-PERFORM.
*
KEYDESC-EINGABE.
*
DISPLAY "KEYPARTS (0 - 8) ?"          UPON TERMOUT
PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
MOVE    EINGABE-NUM TO KEYPARTS-ORIG
IF      KEYPARTS-ORIG > 0
THEN
  DISPLAY "KEYFLAGS (0=NODUP 1=DUPKY) ?" UPON TERMOUT
  PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
  MOVE    EINGABE-NUM TO KEYFLAGS-ORIG
  DISPLAY "KEYPOS1 (1 - 32767) ?"      UPON TERMOUT
  PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
  MOVE    EINGABE-NUM TO KEYPOS1-ORIG
  DISPLAY "KEYLEN1 (1 - 255) ?"      UPON TERMOUT
  PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
  MOVE    EINGABE-NUM TO KEYLEN1-ORIG
  DISPLAY "KEYTYPE1 (0=DISP 1=BINARY) ?" UPON TERMOUT
  PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
  MOVE    EINGABE-NUM TO KEYTYPE1-ORIG
  PERFORM VARYING KEYDESC-INDEX FROM 1 BY 1
        UNTIL KEYDESC-INDEX = KEYPARTS-ORIG
        SET    DIGIT TO KEYDESC-INDEX
        ADD    1 TO DIGIT
        DISPLAY "KEYPOS", DIGIT, " (1 - 32767) ?"
        UPON TERMOUT
        PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
        MOVE    EINGABE-NUM
        TO      KEYPOS-ORIG(KEYDESC-INDEX)
        DISPLAY "KEYLEN", DIGIT, " (1 - 255) ?"
        UPON TERMOUT
        PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
        MOVE    EINGABE-NUM
        TO      KEYLEN-ORIG(KEYDESC-INDEX)
        DISPLAY "KEYTYPE", DIGIT, " (0=DISP 1=BIN) ?"
        UPON TERMOUT
        PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
        MOVE    EINGABE-NUM
        TO      KEYTYPE-ORIG(KEYDESC-INDEX)
END-PERFORM

```

```
END-IF.  
*  
KEYDESC-AUSGABE.  
*  
IF   KEYPARTS-ORIG > 0  
THEN  
    DISPLAY "KEYDESC DER ORIGINALDATEI"      UPON TERMOUT  
    DISPLAY "KEYPARTS ", KEYPARTS-ORIG      UPON TERMOUT  
    DISPLAY "KEYFLAGS ", KEYFLAGS-ORIG      UPON TERMOUT  
    DISPLAY "KEYPOS1  ", KEYPOS1-ORIG      UPON TERMOUT  
    DISPLAY "KEYLEN1  ", KEYLEN1-ORIG      UPON TERMOUT  
    DISPLAY "KEYTYPE1 ", KEYTYPE1-ORIG     UPON TERMOUT  
    PERFORM VARYING KEYDESC-INDEX FROM 1 BY 1  
            UNTIL KEYDESC-INDEX = KEYPARTS-ORIG  
            SET      DIGIT TO KEYDESC-INDEX  
            ADD      1 TO DIGIT  
            DISPLAY "KEYPOS", DIGIT, " ",  
                    KEYPOS-ORIG (KEYDESC-INDEX) UPON TERMOUT  
            DISPLAY "KEYLEN", DIGIT, " ",  
                    KEYLEN-ORIG (KEYDESC-INDEX) UPON TERMOUT  
            DISPLAY "KEYTYPE", DIGIT, " ",  
                    KEYTYPE-ORIG (KEYDESC-INDEX) UPON TERMOUT  
    END-PERFORM  
END-IF.
```


5.3 Benutzer Ein-/Ausgabe Schnittstelle

5.3.1 ASSEMBLER-Beispiel

Dieses Beispiel realisiert ein DUMMY-Device, das beim Lesen sofort beim ersten Satz den Returncode END-OF-FILE liefert. Beim Schreiben werden alle S tze bernommen. Es wird immer der Returncode OK zur ckgegeben, ohne dass die S tze irgendwohin geschrieben werden. Die Funktionen USRGKY und USRPOS liefern immer den Returncode INVALID-KEY bzw. INVALID-POSITION. Die Funktion USRDEL liefert immer den Returncode INVALID-FUNCTION.

Diese Funktionalit t entspricht einer Dateizuweisung auf DUMMY.

Durch Ausf llen der mit drei Punkten markierten Sequenzen, kann diese Routine als Ger st f r eine spezielle Benutzer Ein-/Ausgabe Routine benutzt werden.

```

FLAMUIO  START
          TITLE 'FLAMUIO: USER-I/O-MODULE FOR FLAM'
*****
*  NAME:  FLAMUIO
*  FUNCTION:
*          DUMMY MODULE AS EXAMPLE FOR AN USER-IO-MODULE
*  INTERFACES:
*          USROPN  OPEN DATA SET
*          USRCLS  CLOSE DATA SET
*          USRGET  READ SEQUENTIAL
*          USRGKY  READ WITH KEY
*          USRPUT  WRITE SEQUENTIAL
*          USRPKY  WRITE WITH KEY
*          USRDEL  DELETE ACTUAL RECORD
*          USRPOS  POSITION IN DATA SET
*  NOTES:
*          ALL FUNCTIONS ARE REENTRANT.
*          WE NEED NO RUN TIME SYSTEM.
*          INDEPENDANT FROM ANY /390-SYSTEM.
*****
*
*  ADDRESSING -/ RESIDENCY MODE
*
FLAMUIO  AMODE ANY
FLAMUIO  RMODE ANY
*
*  RETURN CODES
*
OK       EQU  0           KEIN FEHLER
*       EQU  -1          REQM-FEHLER; UNGULTIGE KENNUNG BZW.
*                               UNZUL~SSIGE FUNCTION
CUT      EQU  1           SATZ VERK RZT
EOF      EQU  2           DATEIENDE
GAP      EQU  3           L CKE IN RELATIVER DATEI
FILL     EQU  4           SATZ AUFGEF LLT

```

```

INVKEY EQU 5 SCHL SSEL NICHT VORHANDEN
RCEMPTY EQU 30 EINGABEDATEI IST LEER
RCNEXIST EQU 31 DATEI IST NICHT VORHANDEN
RCOPENMO EQU 32 UNZUL~SSIGER OPEN-MODE
RCFCBTYP EQU 33 UNZUL~SSIGES DATEIFORMAT
RCRECFOR EQU 34 UNZUL~SSIGES SATZFORMAT
RCRECSIZ EQU 35 UNZUL~SSIGE SATZL~NGE
RCBLKSIZ EQU 36 UNZUL~SSIGE BLOCKGR SSE
RCKEYPOS EQU 37 UNZUL~SSIGE SCHL SSELPOSITION
RCKEYLEN EQU 38 UNZUL~SSIGE SCHL SSELL~NGE
RCDSN EQU 39 UNZUL~SSIGER DATEINAME
* EQU X'0FXXXXXX' SONSTIGER FEHLER
*
*****
* REGISTER EQUATES *
*****
R0 EQU 0
R1 EQU 1
R2 EQU 2
R3 EQU 3
R4 EQU 4
R5 EQU 5
R6 EQU 6
R7 EQU 7
R8 EQU 8
R9 EQU 9
R10 EQU 10
R11 EQU 11
R12 EQU 12
R13 EQU 13
R14 EQU 14
R15 EQU 15
*
DC C'*** MODULE FLAMUIO. '
DC C'USER-I/O-MODULE FOR FLAM '
DC C'TIME - DATE ASSEMBLED: '
DC C'&SYSDATE - &SYSTIME ***'
TITLE 'USROPN'
USROPN DS 0D
ENTRY USROPN
USING USROPN,R10
*****
* NAME: USROPN *
* FUNCTION: *
* OPEN DATA SET *
* PARAMETER: *
* 1 <-> WORKAREA 256F WORKAREA, INITIALIZED WITH X'00'. *
* THIS AREA IS CONNECTED TO THIS DATA SET. *
* USABLE AS WORKAREA DURING THE DIFFERENT CALLS*
* FOR THE ACTUAL DATA SET. *
* 2 <- RETCO F RETURNCODE *
* = 0 NO ERROR *
* = 30 INPUT DATA SET IS EMPTY *
* = 31 DATA SET NOT CONNECTED OR D S NOT EXIST *
* = 32 ILLEGAL OPEN MODE *
* = 33 ILLEGAL DSORG *
* = 34 ILLEGAL RECORD FORMAT *

```

```

*      = 35          ILLEGAL RECORD LENGTH          *
*      = 36          ILLEGAL BLOCK SIZE            *
*      = 37          ILLEGAL KEY POSITION           *
*      = 38          ILLEGAL KEY LENGTH           *
*      = -1          UNSUPPORTED FUNCTION; GETMAIN ERROR *
*      = X'0FXXXXXX' SONSTIGER FEHLERCODE          *
* 3 -> OPENMODE F   OPEN MODE                      *
*      = 0           INPUT (SEQUENTIAL READ)       *
*                  (DATA SET MUST EXIST)         *
*      = 1           OUTPUT (SEQUENTIAL WRITE)     *
*                  (DATA SET WILL BE OVERWRITTEN) *
*      = 2           INOUT (READ OR WRITE SEQUENTIAL OR WITH KEY) *
*                  (DATA SET MUST EXIST)         *
*      = 3           OUTIN (WRITE OR READ SEQUENTIAL OR WITH KEY) *
*                  (DATA SET WILL BE OVERWRITTEN) *
* 4 -> DDNAME      CL8   DD-NAME                   *
* 5 <-> DSORG      F     DATA SET ORGANIZATION    *
*      = 0; 8; 16 ... SEQUENTIAL                  *
*      = 1; 9; 17 ... INDEX SEQUENTIAL           *
*      = 2; 10; 18 ... RELATIVE                   *
*      = 3; 11; 19 ... DIRECT                     *
*      = 4; 12; 20 ... UNSTRUCTURED               *
*      = 5; 13; 21 ... LIBRARY                    *
* 6 <-> RECFORM    F     RECORD FORMAT            *
*      = 0; 8; 16 ... VARIABLE (V)               *
*                  8 = BLOCKED  16 = BLOCKED/SPANNED *
*      = 1; 9; 17 ... FIX (F)                    *
*                  9 = BLOCKED  17 = BLOCKED/SPANNED *
*      = 2; 10; 18 ... UNDEFINED (U)             *
*
*      = 3; 11; 19 ... STREAM (S)                *
*                  11 = DELIMITER  19 RECORD DESCRIPTOR WORD *
* 7 <-> RECSIZE   F     DATA LENGTH (WITHOUT DELIMTER OR RDW) *
*      = 0 BIS 32767
*      RECFORM = V:  MAX. RECORD LENGTH OR 0
*      RECFORM = F:  RECORD LENGTH
*      RECFORM = U:  MAX. RECORD LENGTH OR 0
*      RECFORM = S:  LENGTH DELIMITER OR RDW
* 8 <-> BLKSIZE   F     BLOCK SIZE                *
*      = 0           UNBLOCKED                    *
* 9 <-> KEYDESC   STRUCT  KEY DESCRIPTION        *
*
*      KEYFLAGS F     OPTIONS                    *
*      = 0           NO DUPLICATE KEYS           *
*      = 1           DUPLICATES ALLOWED          *
*      KEYPARTS F     NUMBER OF KEY PARTS        *
*      = 0 BIS 8
*      KEYPOS1 F      1. BYTE OF 1. KEYPART     *
*      = 1 BIS 32766
*      KEYLEN1 F      LENGTH OF 1. KEYPART      *
*      = 1 BIS 255
*      KEYPTE1 F      DATA TYPE OF 1. KEYPART  *
*      = 0           PRINTABLE CHARACTER        *
*      = 1           BINARY                      *
*      .
*      .
*      .

```

```

*      KEYPOS8  F      1. BYTE OF 8. KEYPART      *
*      = 1 BIS 32766                                     *
*      KEYLEN8  F      LENGTH OF 8. KEYPART      *
*      = 1 BIS 255                                       *
*      KEYPTE8  F      DATA TYPE OF 8. KEYPART  *
*      = 0      PRINTABLE CHARACTER                *
*      = 1      BINARY                              *
*
* 10 <-> DEVICE  F      DEVICE TYPE              *
*      = 7; 15; 23   USER DEFINED                *
* 11 <-> RECDELIM XL   RECORD DELIMITER          *
* 12 -> PADCHAR  XL1   PADDIND CHARACTER         *
* 13 <-> PRCTRL  F      PRINTER CONTROL CHARACTER *
*      = 0      NONE                              *
*      = 1      ASA-CHARACTER                     *
*      = 2      MACHINE SPECIFIC CHARACTER        *
* 14 -> CLODISP  F      CLOSE PROCESSING         *
*      = 0      REWIND                             *
*      = 1      UNLOAD                             *
*      = 2      RETAIN / LEAVE                    *
* 15 -> ACCESS  F      ACCESS METHOD              *
*      = 0      LOGICAL (RECORD BY RECORD)        *
*      = 1      PHYSICAL                          *
* 16 <-> DSNLEN  F      LENGTH OF DATA SET NAME OR BUFFER FOR NAME *
* 17 <-> DSN     CL     DATA SET NAME           *
*      (DAT SET NAME SHOULD BE RETURNED, IF 1. BYTE *
*      OF GIVEN NAME IS C' ' OR A DIFFERENT DATA SET*
*      IS ALLOCATED) .                             *
*****
*
* SAVE REGISTER AND LOAD PROGRAM REGISTER
*
*      STM  R14,R12,12(R13)
*      LR   R10,R15
*
* LOAD PARAMETER
*
*      LM   R1,R2,0(R1)
*
* ADDRESS WORKAREA
*
*      LR   R12,R1
*      USING WORKAREA,R12
*
* OPEN DATA SET
*
*      .
*      .
*      .
*
* SET RETURNCODE TO 'NO ERROR'
*
*      LA   R0,OK
*      ST   R0,0(R2)
*
* RETURN
*

```

```

        LM    R14,R12,12(R13)
        BR    R14
*
*  RELEASE WORKAREAS REGISTER
*
        DROP  R12
*
*****
*  LOCAL CONSTANTS
*****
*
        LTORG
        DROP  R10
        TITLE 'USRCLS'
USRCLS  DS    0D
        ENTRY USRCLS
        USING USRCLS,R10
*****
*  NAME: USRCLS
*  FUNCTION:
*  CLOSE DATA SET
*  PARAMETER:
*  1 <-> WORKAREA 256F    WORKAREA
*  2 <- RETCO    F      RETURNCODE
*      = 0              NO ERROR
*      = -1             UNSUPPORTED FUNCTION
*      = X'0FXXXXXX'   ELSE
*      OR               DMS-ERROR CODE
*****
*
*  SAVE REGISTER AND LOAD PROGRAM REGISTER
*
        STM   R14,R12,12(R13)
        LR    R10,R15
*
*  LOAD PARAMETER
*
        LM    R1,R2,0(R1)
*
*  ADDRESS WORKAREA
*
        LR    R12,R1
        USING WORKAREA,R12
*
*  CLOSE DATA SETR
*
*  .
*  .
*  .
*
*  SET RETURNCODE TO 'NO ERROR'
*
        LA    R0,OK
        ST    R0,0(R2)
*
*  RETURN
*

```

```

        LM    R14,R12,12(R13)
        BR    R14
*
*  RELEASE WORKAREAS REGISTER
*
        DROP  R12
*
*****
*  LOCAL CONSTANTS
*****
*
        LTORG
        DROP  R10
        TITLE 'USRGET'
USRGET  DS    0D
        ENTRY USRGET
        USING USRGET,R10
*****
*  NAME: USRGET
*  FUNCTION:
*  READ A RECORD (SEQUENTIAL)
*  PARAMETER:
*  1 <-> WORKAREA 256F   WORKAREA
*  2 <-  RETCO    F      RETURNCODE
*      = 0           NO ERROR
*      = 1           RECORD TRUNCATED
*      = 2           END OF FILE
*      = 3           EMPTY SLOT IN RELATIVE RECORD DATA SET
*      = -1          UNSUPPORTED FUNCTION
*      = X'0FXXXXXX' ELSE
*  3 <-  RECLLEN  F      RECORD LENGTH IN BYTES
*  4 <-  RECORD   XL     RECORD
*  5 ->  BUFLLEN  F      LENGTH OF RECORD BUFFER IN BYTES
*****
*
*  SAVE REGISTER AND LOAD PROGRAM REGISTER
*
        STM   R14,R12,12(R13)
        LR    R10,R15
*
*  LOAD PARAMETER
*
        LM    R1,R5,0(R1)
*
*  ADDRESS WORKAREA
*
        LR    R12,R1
        USING WORKAREA,R12
*
*  READ A RECORD
*
*      .
*      .
*      .
*
*  HERE:  RETURNCODE 'END OF FILE'
*

```

```

        LA    R0, EOF
        ST    R0, 0 (R2)
*
* RETURN
*
        LM    R14, R12, 12 (R13)
        BR    R14
*
* RELEASE WORKAREAS REGISTER
*
        DROP R12
*
*****
* LOCAL CONSTANTS
*****
*
        LTORG
        DROP R10
        TITLE 'USRGKY'
USRGKY DS    0D
        ENTRY USRGKY
        USING USRGKY, R10
*****
* NAME: USRGKY
* FUNCTION:
* READ RECORD WITH GIVEN RECORD-KEY
* PARAMETER:
* 1 <-> WORKAREA 256F WORKAREA
* 2 <- RETCO F RETURNCODE
* = 0 NO ERROR
* = 1 RECORD TRUNCATED
* = 2 END OF FILE
* = 5 KEY NOT FOUND
* = -1 UNSUPPORTED FUNCTION
* = X'0FXXXXXX' ELSE
* 3 <- RECLLEN F RECORD LENGTH IN BYTES
* 4 <- RECORD XL RECORD WITH SEARCH KEY
* 5 -> BUFLLEN F LENGTH OF RECORD BUFFER IN BYTES
*****
*
* SAVE REGISTER AND LOAD PROGRAM REGISTER
*
        STM   R14, R12, 12 (R13)
        LR    R10, R15
*
* LOAD PARAMETER
*
        LM    R1, R5, 0 (R1)
*
* ADDRESS WORKAREA
*
        LR    R12, R1
        USING WORKAREA, R12
*
* READ RECORD
*
* . * .

```

```

*
*
*   HERE: RETURNCODE 'RECORD NOT FOUND'
*
*       LA    R0, INVKEY
*       ST    R0, 0(R2)
*
*
*   RETURN
*
*       LM    R14, R12, 12(R13)
*       BR    R14
*
*   RELEASE WORKAREAS REGISTER
*
*       DROP  R12
*
*****
*   LOCAL CONSTANTS
*****
*
*       LTORG
*       DROP  R10
*       TITLE 'USRPUT'
USRPUT   DS    0D
*       ENTRY USRPUT
*       USING USRPUT, R10
*****
*   NAME: USRPUT
*   FUNCTION:
*       WRITE A RECORD (SEQUENTIAL)
*   PARAMETER:
*   1 <-> WORKAREA 256F   WORKAREA
*   2 <-  RETCO    F      RETURNCODE
*       = 0             NO ERROR
*       = 1             RECORD TRUNCATED
*       = 4             RECORD FILLED WITH PADDING CHARACTER
*       = -1            UNSUPPORTED FUNCTION
*       = X'0FXXXXXX'   ELSE
*   3 -> RECLLEN   F      RECORD LENGTH IN BYTES
*   4 -> RECORD    XL      RECORD
*****
*
*   SAVE REGISTER AND LOAD PROGRAM REGISTER
*
*       STM    R14, R12, 12(R13)
*       LR     R10, R15
*
*
*   LOAD PARAMETER
*
*       LM     R1, R4, 0(R1)
*
*
*   ADDRESS WORKAREA
*
*       LR     R12, R1          USING WORKAREA, R12
*
*
*   WRITE THE RECORD
*

```



```

*
*
*
*
* RETURNCODE: 'NO ERROR'
*
*       LA    R0,OK
*       ST    R0,0(R2)
*
* RETURN
*
*       LM    R14,R12,12(R13)
*       BR    R14
*
* RELEASE WORKAREAS REGISTER
*
*       DROP  R12
*
*****
* LOCAL CONSTANTS
*****
*
*       LTORG
*       DROP  R10
*       TITLE 'USRPKY'
USRPKY  DS    0D
*       ENTRY USRPKY
*       USING USRPKY,R10
*****
* NAME: USRPKY
* FUNCTION:
* WRITE A RECORD WITH GIVEN KEY (INDEX SEQUENTIAL)
* PARAMETER:
* 1 <-> WORKAREA 256F WORKAREA
* 2 <- RETCO F RETURNCODE
* = 0 NO ERROR
* = 1 RECORD TRUNCATED
* = 4 RECORD FILLED WITH PADDING CHARACTER
* = 5 INVALID KEY
* = -1 UNSUPPORTED FUNCTION
* = X'0FXXXXXX' ELSE
* 3 -> RECLEN F RECORD LENGTH IN BYTES
* 4 -> RECORD XL RECORD
* NOTES:
* IF THE GIVEN KEY IS THE SAME THAN THE LAST READ KEY, THE
* RECORD SHALL BE OVERWRITTEN (REWRITE).
* OTHERWISE, THE RECORD SHALL BE INSERTED.
*****
*
* SAVE REGISTER AND LOAD PROGRAM REGISTER
*
*       STM   R14,R12,12(R13)
*       LR    R10,R15
*
* LOAD PARAMETER
*
*       LM    R1,R5,0(R1)

```

```

*
* ADDRESS WORK AREA
*
*       LR    R12,R1
*       USING WORKAREA,R12
*
* WRITE THE RECORD
*
*       .
*       .
*       .
*
* RETURNCODE:  'NO ERROR'
*
*       LA    R0,OK
*       ST    R0,0(R2)
*
* RETURN
*
*       LM    R14,R12,12(R13)
*       BR    R14
*
* RELEASE WORKAREAS REGISTER
*
*       DROP R12
*
*****
* LOCAL CONSTANTS
*****
*
*       LTORG
*       DROP R10
*       TITLE 'USRDEL'
USRDEL  DS    0D
*       ENTRY USRDEL
*       USING USRDEL,R10
*****
* NAME: USRDEL
* FUNCTION:
*       DELETE ACTUAL RECORD
* PARAMETER:
* 1 <-> WORKAREA 256F  WORKAREA
* 2 <- RETCO    F      RETURNCODE
*       = 0          NO ERROR
*       = 5          NO ACTUAL RECORD READ
*       = -1         UNSUPPORTED FUNCTION
*       = X'0FXXXXXX' ELSE
*****
*
* SAVE REGISTER AND LOAD PROGRAM REGISTER
*
*       STM   R14,R12,12(R13)
*       LR    R10,R15
*
* LOAD PARAMETER
*

```

```

        LM      R1, R2, 0 (R1)
*
* ADDRESS WORKAREA
*
        LR      R12, R1
        USING  WORKAREA, R12
*
* DELETE RECORD
*
*      .
*      .
*      .
*
* HERE:  RETURNCODE 'NO ACTUAL RECORD READ'
*
        LA      R0, INVKEY
        ST      R0, 0 (R2)
*
* R CKSPRUNG
*
        LM      R14, R12, 12 (R13)
        BR      R14
*
* RELEASE WORKAREAS REGISTER
*
        DROP   R12
*
*****
* LOCAL CONSTANTS
*****
*
        LTORG
        DROP   R10
        TITLE 'USRPOS'
USRPOS  DS    0D
        ENTRY USRPOS
        USING USRPOS, R10
*****
* NAME: USRPOS
* FUNCTION:
* POSITION IN DATA SET
* PARAMETER:
* 1 <-> WORKAREA F      WORKAREA
* 2 <-  RETCO   F      RETURNCODE
*      = 0          OK
*      = 5          ILLEGAL POSITION
*      = -1         UNSUPPORTED FUNCTION
*      = X'0FXXXXXX' ELSE
* 3 -> POSITION F      RELATIVE POSITION
*      = 0          NO NEW POSITION
*      = - MAXINT   TO BEGINNING OF DATA SET
*                  ( -2147483648 OR X'80000000' )
*      = + MAXINT   TO END OF DATA SET
*                  ( +2147483647 OR X'7FFFFFFF' )
*      = - N        N RECORDS BACKWARD
*      = + N        N RECORD FORWARD
* NOTES:

```

```

*          YOU CAN CREATE EMPTY SLOTS ON FORWARD POSITIONING IN A          *
*          RELATIVE DATA SET ON OUTPUT MODE.                             *
*****
*
*  SAVE REGISTER AND LOAD PROGRAM REGISTER
*
*          STM   R14,R12,12(R13)
*          LR    R10,R15
*
*
*  LOAD PARAMETER
*
*          LM    R1,R5,0(R1)
*
*  ADDRESS WORKAREA
*
*          LR    R12,R1
*          USING WORKAREA,R12
*
*  POSITION RECORD
*
*          .
*          .
*          .
*
*  HERE:  RETURNCODE -1  UNSUPPORTED FUNCTION
*
*          LA    R0,0
*          BCTR  R0,0
*          ST    R0,0(R2)
*
*  RETURN
*
*          LM    R14,R15,12(R13)
*          BR    R14
*
*  RELEASE WORKAREAS REGISTER
*
*          DROP R12
*
*****
*  LOCAL CONSTANTS                                                         *
*****
*
*          LTORG
*          DROP R10
*          TITLE 'FLAMUIO: DUMMY SECTIONS'
*****
*  DUMMY SECTIONS                                                         *
*****
*
*  WORKAREA DSECT
*****
*  WORKAREA ON DOUBLE WORD BOUNDARY                                     *
*****
*

```

```

        DS      XL1024
*
LWORK  EQU    *-WORKAREA          LENGTH; MAXIMAL 1024 BYTES
        EJECT

*****
*   DUMMY SECTION
*****
*
*
OPNPAR  DSECT
*****
*   PARAMETERLIST FOR USROPN
*
*   NOTE:   ADDRESSES ARE GIVEN, NOT THE VALUES.
*****
ADWORKA DS    A          WORKAREA
ADRETCO DS    A          RETCO
ADOPMO  DS    A          OPENMODE
ADDDN   DS    A          DDNAME
ADDSORG DS    A          DSORG
ADRECFO DS    A          RECFORM
ADRECSI DS    A          RECSIZE
ADBLKSI DS    A          BLKSIZE
ADKEYDE DS    A          KEYDESC
ADEVICE DS    A          DEVICE
ADRECDE DS    A          RECDELIM
ADPADC  DS    A          PADCHAR
ADPRCTL DS    A          PRCNTRL
ADCLOSDI DS   A          CLOSDISP
ADACC   DS    A          ACCESS
ADDSNLEN DS   A          LENGTH DSN
ADDSN   DS    A          DATA SET NAME
        EJECT

*****
*   DUMMY SECTION
*****
*
*
KEYDESC DSECT
*
*   KEY DESCRIPTION
*
KEYFLAGS DS    F          KEYFLAGS
KEYPARTS DS    F          NUMBER OF KEYPARTS
KEYPOS1  DS    F          KEYPOSITION OF 1. KEYPART
KEYLEN1  DS    F          LENGTH      OF 1. KEYPART
KEYTYPE1 DS    F          DATATYPE   OF 1. KEYPART
KEYPOS2  DS    F
KEYLEN2  DS    F
KEYTYPE2 DS    F
KEYPOS3  DS    F
KEYLEN3  DS    F
KEYTYPE3 DS    F
KEYPOS4  DS    F
KEYLEN4  DS    F
KEYTYPE4 DS    F

```

```

KEYPOS5 DS F
KEYLEN5 DS F
KEYTYPE5 DS F
KEYPOS6 DS F
KEYLEN6 DS F
KEYTYPE6 DS F
KEYPOS7 DS F
KEYLEN7 DS F
KEYTYPE7 DS F
KEYPOS8 DS F
KEYLEN8 DS F
KEYTYPE8 DS F
END
KEYPOSITION OF 8. KEYPART
LENGTH OF 8. KEYPART
DATATYPE OF 8. KEYPART

```

5.3.2 COBOL-Beispiel

Die Benutzer Ein-/Ausgabe kann auch in COBOL oder in einer anderen hieren Programmiersprache geschrieben werden. Das folgende Beispiel realisiert zwei verschiedene Funktionen, die über den symbolischen Dateinamen (LINKNAME bzw. DDNAME) ausgewählt werden.

Beim DD-Namen "DATABASE" können 10 Sätze mit dem Inhalt: "THIS IS A DATABASE RECORD FROM THE USER-IO" gelesen werden, bevor der Returncode END-OF-FILE gemeldet wird.

Beim DD-Namen "USER..." können 20 Sätze mit dem Inhalt: "THIS IS A USER RECORD FROM THE USER-IO" gelesen werden, bevor der Returncode END-OF-FILE gemeldet wird.

Zusätzlich werden in beiden Fällen die Aufrufe in der Terminalausgabe protokolliert, so dass die Reihenfolge und Aufrufzeitpunkte der einzelnen Funktionen im Ablaufprotokoll von FLAM sehr gut erkennbar sind.

```

IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID.    USERIO.
AUTHOR.       LIMES DATENTECHNIK GMBH.
*
*  USERIO IS AN EXAMPLE FOR AN USER-I/O-MODULE TO CONNECT
*  TO FLAM.
*
*  THE PROGRAM IS WRITTEN TO SUPPORT 2 DIFFERENT DATA SETS IN
*  THE SAME MODULE, DISTINGUISHED BY THE DD-NAME (DATABASE OR
*                                     USER....)
*
*  ENVIRONMENT DIVISION.
*
*  CONFIGURATION SECTION.
*
*  SPECIAL-NAMES.
*      SYSOUT IS  OUT-PUT.
*
*  DATA DIVISION.
*
*  WORKING-STORAGE SECTION.
*
*  77  ALL-OK                PIC S9(8) COMP VALUE 0.
*  77  FUNCTION-ERR          PIC S9(8) COMP VALUE -1.
*  77  REC-TRUNCATED         PIC S9(8) COMP VALUE 1.
*  77  END-OF-FILE          PIC S9(8) COMP VALUE 2.
*  77  REC-NOT-FOUND        PIC S9(8) COMP VALUE 5.
*  77  NEW-HEADER           PIC S9(8) COMP VALUE 6.
*  77  FILE-EMPTY           PIC S9(8) COMP VALUE 30.
*  77  FILE-NOT-EXIST       PIC S9(8) COMP VALUE 31.
*  77  OPEN-MODE-ERR        PIC S9(8) COMP VALUE 32.
*  77  FILE-NAME-ERR        PIC S9(8) COMP VALUE 39.
*

```

```

77  EXAMPLE-USER-RECORD  PIC X(72) VALUE
      "THIS IS A USER RECORD FROM THE USER-IO".
77  EXAMPLE-DATBAS-RECORD PIC X(72) VALUE
      "THIS IS A DATA-BASE RECORD FROM THE USER-IO".
77  RECLEN                PIC S9(8) COMP VALUE 80.
*****
/
LINKAGE SECTION.
*
01  USER-WORK.
      03 W-DDNAME        PIC  X(8) .
      03 W-COUNTER      PIC  S9(7) COMP-3.
      03 W-ELSE         PIC  X(1012) .
01  RETCO               PIC  S9(8)  COMP.
01  OPENMODE           PIC  S9(8)  COMP.
      88 OP-INPUT       VALUE 0.
      88 OP-OUTPUT     VALUE 1.
01  DDNAME.
      03 DDNAME-1      PIC  X(4) .
      03 FILLER        PIC  X(4) .
*
*  IN THIS EXAMPLE WE DO NOT NEED THE FOLLOWING PARAMETER
*
*01  DSORG              PIC  S9(8)  COMP.
*01  RECFORM           PIC  S9(8)  COMP.
*01  RECSIZE          PIC  S9(8)  COMP.
*01  BLKSIZE          PIC  S9(8)  COMP.
*01  KEYDESC.
*      03 KEYFLAGS PIC  S9(8)  COMP.
*      03 KEYPARTS PIC  S9(8)  COMP.
*      03 KEYENTRY          OCCURS 8 TIMES.
*      05 KEYPOS   PIC  S9(8)  COMP.
*      05 KEYLEN  PIC  S9(8)  COMP.
*      05 KEYTYPE PIC  S9(8)  COMP.
*01  DEVICE           PIC  S9(8)  COMP.
*01  RECDELIM        PIC  X(4) .
*01  PADCHAR         PIC  X.
*01  PRCTRL          PIC  S9(8)  COMP.
*01  CLOSMODE        PIC  S9(8)  COMP.
*01  ACCESS          PIC  S9(8)  COMP.
*01  DSNLEN          PIC  S9(8)  COMP.
*01  DATA-SET-NAME  PIC  X(44) .
*
*  USED FOR READING
*
01  DATALEN         PIC  S9(8)  COMP.
01  DATA-AREA.
      03 DATA-1      PIC  X(72) .
      03 DATA-2      PIC  X(8) .
01  BUFFLEN         PIC  S9(8)  COMP.
*
/
PROCEDURE DIVISION.
*
USROPN-MAIN SECTION.
*
*  OPEN ROUTINE

```



```

*
  USROPN-MAIN-1.
    ENTRY "USROPN" USING USER-WORK, RETCO,
                      OPENMODE, DDNAME.
*
* IN THIS EXAMPLE WE DO NOT USE THE OTHER PARAMETER, SO IT IS
* NOT NECESSARY TO MENTION THEM.
* FLAM STANDARDS ARE USED:
*   SEQUENTIAL,
*   VARIABLE LENGTH UP TO 32752 BYTE (BUT WE ONLY USE 80 BYTE)
*
* WE ONLY SUPPORT OPEN INPUT IN THIS EXAMPLE,
* CHECK THE OPEN MODE
*
  IF OP-INPUT
    THEN NEXT SENTENCE
    ELSE MOVE OPEN-MODE-ERR TO RETCO
          DISPLAY "USER-IO CANNOT WRITE TO " DDNAME
          UPON OUT-PUT
          GO TO USROPN-MAIN-99.
*
* FOR FURTHER USE, WE STORE THE DD-NAME IN THE
* GIVEN WORKAREA
*
  MOVE DDNAME TO W-DDNAME.
*
* WE SUPPORT DIFFERENT DATA SETS,
* CHECK FOR DDNAME "DATABASE", OR THE FIRST 4 BYTE FOR "USER"
*
  IF DDNAME = "DATABASE" THEN PERFORM OPN-DATABASE
  ELSE IF DDNAME-1 = "USER"
    THEN PERFORM OPN-USER
    ELSE MOVE FILE-NAME-ERR TO RETCO
          DISPLAY "USER-IO DOES NOT SUPPORT " DDNAME
          UPON OUT-PUT.

  USROPN-MAIN-99.
*
* GO BACK TO FLAM
*
  GO BACK.
/
  OPN-DATABASE SECTION.
*
* OPEN-ROUTINE FOR A DATA BASE
*
  OPN-DATABASE-1.
*
* HERE YOU HAVE TO PROCESS THE OPEN,
*
*
* INITIALIZE COUNTER-FIELD IN WORK AREA
*
  MOVE ZERO TO W-COUNTER.
*
* WE ONLY DISPLAY A MESSAGE
*

```

```

        DISPLAY "USER-IO: OPEN FOR DATABASE IS DONE"
            UPON  OUT-PUT.
    OPN-DATABASE-90.
*
*   SET THE RETURNCODE
*
        MOVE ALL-OK   TO  RETCO.
    OPN-DATABASE-99.
        EXIT.
/
    OPN-USER SECTION.
*
*   OPEN-ROUTINE FOR THE OTHER EXAMPLE
*
    OPN-USER-1.
*
*   HERE YOU HAVE TO PROCESS THE OPEN,
*
*   INITIALIZE COUNTER-FIELD IN WORK AREA
*
        MOVE ZERO     TO  W-COUNTER.
*
*   WE ONLY DISPLAY A MESSAGE
*
        DISPLAY "USER-IO: OPEN FOR " DDNAME " IS DONE"
            UPON  OUT-PUT.
    OPN-USER-90.
*
*   SET THE RETURNCODE
*
        MOVE ALL-OK   TO  RETCO.
    OPN-USER-99.
        EXIT.
/
    USRCLS-MAIN SECTION.
*
*   CLOSE ROUTINE
*
    USRCLS-MAIN-1.
        ENTRY "USRCLS" USING USER-WORK, RETCO.
*
*   WE SUPPORT DIFFERENT DATA SETS,
*   CHECK FOR DDNAME
*
        IF W-DDNAME = "DATABASE"
            THEN PERFORM CLS-DATABASE
            ELSE PERFORM CLS-USER.
    USRCLS-MAIN-99.
*
*   GO BACK TO FLAM
*
        GO BACK.
/
    CLS-USER SECTION.
*
*   CLOSE-ROUTINE FOR THE OTHER EXAMPLE
*

```

```
CLS-USER-1.
*
*   HERE YOU HAVE TO PROCESS THE CLOSE,
*
*   WE ONLY DISPLAY A MESSAGE
*
      DISPLAY "USER-IO:  CLOSE FOR " W-DDNAME " IS DONE"
          UPON  OUT-PUT.
CLS-USER-90.
*
*   SET THE RETURNCODE
*
      MOVE ALL-OK  TO  RETCO.
CLS-USER-99.
      EXIT.
/
CLS-DATABASE SECTION.
*
*   CLOSE-ROUTINE FOR A DATA BASE
*
CLS-DATABASE-1.
*
*   HERE YOU HAVE TO PROCESS THE CLOSE,
*
*   WE ONLY DISPLAY A MESSAGE
*
      DISPLAY "USER-IO:  CLOSE FOR DATABASE IS DONE"
          UPON  OUT-PUT.
CLS-DATABASE-90.
*
*   SET THE RETURNCODE
*
      MOVE ALL-OK  TO  RETCO.
CLS-DATABASE-99.
      EXIT.
/
USRGET-MAIN SECTION.
*
*   ROUTINE FOR READING RECORDS
*
USRGET-MAIN-1.
      ENTRY "USRGET"  USING  USER-WORK, RETCO,
          DATALEN, DATA-AREA, BUFFLEN.
*
*   WE SUPPORT DIFFERENT DATA SETS,
*   CHECK FOR DDNAME
*
      IF  W-DDNAME  =  "DATABASE"
          THEN  PERFORM  GET-DATABASE
          ELSE  PERFORM  GET-USER.
USRGET-MAIN-99.
*
*   GO BACK TO FLAM
*
      GO BACK.
/
GET-DATABASE SECTION.
```

```
*
* GET-ROUTINE FOR A DATA BASE
*
  GET-DATABASE-1.
*
* WE RETURN ALWAYS THE SAME RECORD
*
* AFTER THE 10. RECORD WE FINISH (EOF)
*
  IF W-COUNTER < +10
    THEN MOVE EXAMPLE-DATBAS-RECORD TO DATA-1
           MOVE W-DDNAME           TO DATA-2
           MOVE RECLEN              TO DATALEN
           ADD +1                   TO W-COUNTER
           MOVE ALL-OK              TO RETCO
    ELSE MOVE ZERO                  TO DATALEN
           MOVE END-OF-FILE        TO RETCO.
  GET-DATABASE-99.
  EXIT.
/
  GET-USER SECTION.
*   * GET-ROUTINE FOR THE OTHER EXAMPLE,
*
  GET-USER-1.
*
* WE RETURN ALWAYS THE SAME RECORD,
*
* AFTER THE 20. RECORD WE FINISH (EOF)
*
  IF W-COUNTER < +20
    THEN MOVE EXAMPLE-USER-RECORD TO DATA-1
           MOVE W-DDNAME           TO DATA-2
           MOVE RECLEN              TO DATALEN
           ADD +1                   TO W-COUNTER
           MOVE ALL-OK              TO RETCO
    ELSE MOVE ZERO                  TO DATALEN
           MOVE END-OF-FILE        TO RETCO.
  GET-USER-99.
  EXIT.
```

5.4 Verwendung der Benutzerausgabe

5.4.1 EXK10/EXD10-Schnittstelle

Die folgende Exitroutine kann sowohl beim Komprimieren als auch beim Dekomprimieren eingesetzt werden. Sie ermöglicht das Bearbeiten von Feldern innerhalb von Sätzen.

```

      TITLE 'SEPARATE: EXIT ZUR FLAM-KOMPRIMIERUNG'
SEPARATE CSECT
SEPARATE AMODE ANY
SEPARATE RMODE ANY
*****
*       DAS PROGRAMM TRENNT FELDER IN DATENSÄTZEN, DIE DURCH EIN
*       TRENNZEICHEN SEPARIERBAR SIND, IN EINZELNE FLAM-SÄTZE.
*       DADURCH WIRD EINE BESSERE KOMPRIMIERUNG ERREICHT.
*       DAS PROGRAMM IST SO AUSGELEGT, DASS DURCH ÄNDERUNG IN EINEM
*       STATEMENT EIN ANDERES, AUCH IN DER LÄNGE UNTERSCHIEDLICHES
*       TRENNZEICHEN DEFINIERT WERDEN KANN, OHNE DASS DAS PROGRAMM
*       IM ABLAUF GEÄNDERT WERDEN MUSS.
*
*       DIE TRENNZEICHEN WERDEN AUS DEM DATENSATZ ELIMINIERT UND DURCH
*       FLAM-SYNTAX ERSETZT.
*       ENTHÄLT DER DATENSATZ KEIN TRENNZEICHEN, SO WIRD DER
*       SATZ UNVERÄNDERT AN FLAM ZURÜCKGEBEN.
*
*       SEPARATE WIRD DURCH PARAMETEREINGABE 'EXK10=SEPARATE' BEIM
*       AUFRUF VON FLAM/FLAMUP AKTIVIERT.
*
*       DIE FELDER BESTEHEN AUS ABDRUCKBAREN ZEICHEN, GETRENNT
*       DURCH EIN 2 BYTE LANGES TRENNZEICHEN (X'0D25')
*
*       DIE SO KOMPRIMIERTEN DATEN WERDEN MITTELS FILE TRANSFER ZU
*       EINEM PC BERTRAGEN UND MIT FLAM FELDWEISE (MIT TRENNZEICHEN
*       DES JEWEILIGEN BETRIEBSSYSTEMS, WIE X'0D0A' BEI MSDOS ODER
*       NUR X'0A' BEI UNIX) AUF DAS SPEICHERMEDIUM DEKOMPRIMIERT.
*
* ANMERKUNG:
*
*       BEI DEKOMPRIMIERUNG AUF DEM HOST-RECHNER IST IN EINE
*       DATEI VARIABLER SÄTZLÄNGE ANZUGEBEN.
*       JEDES BEI DER KOMPRIMIERUNG GETRENNTE FELD WIRD IN EINEM
*       SEPARATEN DATENSATZ AUSGEBEN. DIE TRENNZEICHEN SIND NICHT
*       MEHR IM SATZ ENTHALTEN.
*       D.H. AUF GROSSRECHNERN IST DIE URSPRUNGSDATEI NICHT
*       REKONSTRUIERBAR.
*
*       DIESER MODUL IST REENTRANT UND REUSABLE
*
*-----
*
* AUTOR:           LIMES DATENTECHNIK GMBH
*                 LOUISENSTRASSE 21
*                 D-61348 BAD HOMBURG
*                 TEL. 06172-59190

```

```

*                               FAX 06172-591939
*****
*
* INTERFACE:  R1 ZEIGT AUF EINE PARAMETERLISTE
*
* 0 (R1)  -  A (FUNKTIONSCODE)
* 4 (R1)  -  A (RETURNCODE)
* 8 (R1)  -  A (A (SATZ))  SATZPOINTER
* 12 (R1) -  A (SATZLAENGE)
* 16 (R1) -  A (WORKAREA)
*****
      EJECT
      STM  R14,R12,12 (R13)  SICHERN REGISTER
      LR   R12,R15          BASISADRESSE IST EINSPRUNGADRESSE
      USING SEPARATE,R12    BASIS REGISTER ZUWEISEN
      USING WORKAREA,R2    BASIS REGISTER WORKAREA
      LA   15,0            ZUN~CHST IST RETURNCODE 0
*
      L    R3,0(,R1)       A (FC LADEN)
      CLC  0(4,R3),FCSATZ  SATZ  BERGEBEN ?
      BE   SATZ B          == JA
      CLC  0(4,R3),FCOPEN  OPEN ?
      BNE  RET             == NEIN
*
* ZUM OPEN ZEITPUNKT WORKAREA-FELDER L SCHEN
*
      L    R2,16(,R1)     A (WORKAREA)
      MVI  FLAG,X'00'     FLAGS L SCHEN
      B    RET
SATZ B DS  0H
*
* SATZ WURDE  BERGEBEN
*
      L    R10,8(,R1)     A (A (SATZ)) NACH R10
      L    R4,0(,R10)     A (SATZ) LADEN
      L    R11,12(,R1)    A (SATZL~NGE)
      L    R5,0(,R11)     SATZL~NGE LADEN
      LA   R9,0(R5,R4)    A (SATZENDE)
      L    R2,16(,R1)     A (WORKAREA)
*
      TM   FLAG,SATZDA    SATZ SCHON GEHABT ?
      BNO  BEGINN        == NEIN
      TM   FLAG,L SCH     SATZ ZU L SCHEN ?
      BO   L SATZ        == JA
*
BEGINNA DS  0H          SATZ WURDE SCHON BEARBEITET
      L    R4,SATZPTR     A (FELD) VOM LETZTEN MAL
*
BEGINN  DS  0H
      OI   FLAG,SATZDA    KZ F R SATZ SCHON GEHABT
      LR   R7,R4          A (FELDANFANG SICHERN)
      LR   R6,R9          A (FELDENDE)
      SR   R6,R7          - A (FELDANFANG) = L' RESTSATZ
      BZ   LEERSATZ      L' = 0, LEERSATZ  BERGEBEN
      C    R6,LTRENNKZ   L' < L' TRENNZEICHEN HAT KEIN TRENN-Z.
      BNL  SUCH

```

```

      OI    FLAG, L SCH          KZ ZUM L SCHEN BEI N~CHSTEM RUN
      LR    R4, R9              A (SATZENDE)
      B     SUCHEND
SUCH  DS    0H
      LA    R8, 1              SCHRITTWEITE F R BX-BEFEHL
      S     R9, LTRENNKZ       WG. BX-BEFEHL SATZENDE -L' SETZEN
SUCHLOOP DS  0H
*
*   SUCHKRITERIUM IST (TRENNKZ)
*
      CLC   0 (L' TRENNKZ, R4), TRENNKZ   TRENNZEICHEN ?
      BE    ISTDA              == JA
      BXLE  R4, R8, SUCHLOOP   N~CHSTES ZEICHEN
*
      OI    FLAG, L SCH          KZ ZUM L SCHEN BEI N~CHSTEM RUN
      LA    R4, L' TRENNKZ-1 (R4) FELD IST UM L' -1 GR SSER
      B     SUCHEND
*
ISTDA  DS    0H
      LA    R6, L' TRENNKZ (R4)  SATZPOINTER ERH HEN
      ST    R6, SATZPTR         SATZPOINTER SICHERN
SUCHEND DS  0H
*
*   PARAMETERLEISTE VON FLAM VERSORGEN
*
      SR    R4, R7              FELDL~NGE
      ST    R4, 0 (R11)        IST SATZL~NGE F R FLAM
      ST    R7, 0 (R10)        SATZADRESSE F R FLAM
      LA    R15, 8             RETURNCODE: SATZ EINF GEN
*
RET    DS    0H*
*   ZUR CK ZU FLAM
*
      L     R3, 4 (, R1)        A (RC) LADEN
      ST    R15, 0 (, R3)      RC BERGEBEN
      L     R14, 12 (R13)      REGISTER ZUR CKLADEN
      LM    R0, R12, 20 (R13)
      BR    R14                R CKSPRUNG
*
L SATZ DS    0H
      LA    R15, 4             RETURNCODE: SATZ L SCHEN
      MVI   FLAG, X' 00'      FLAG L SCHEN
      B     RET                UND FERTIG
*
LEERSATZ DS  0H              NACH TRENNZEICHEN AM SATZENDE
      OI    FLAG, L SCH          KZ ZUM L SCHEN BEI N~CHSTEM RUN
      LA    R4, 0              SATZ IST LEER
      ST    R4, 0 (R11)        SATZL~NGE F R FLAM
      LA    R15, 8             RETURNCODE: SATZ EINF GEN
      B     RET                UND FERTIG
*
*   KONSTANTEN UND WORKBEREICHE
*
*
FCSATZ DC    F' 4'           FUNCTION CODE SATZ BERGABE
FCOPEN  DC    F' 0'           OPEN

```

```

LTRENNKZ DC      A(L'TRENNKZ)          L~NGE DES TRENNZEICHENS
*-----*
*
*  BEI ANDEREM TRENNZEICHEN HIER MODIFIZIEREN
*
TRENNKZ  DC      XL2'0D25'            ZU SUCHENDES TRENNZEICHEN
*-----*

*
*  REGISTER
*
R0        EQU    0
R1        EQU    1                    PARAMETER ADRESSE
R2        EQU    2                    BASISREGISTER F R WORKAREA
R3        EQU    3
R4        EQU    4
R5        EQU    5
R6        EQU    6
R7        EQU    7
R8        EQU    8
R9        EQU    9
R10       EQU    10
R11       EQU    11
R12       EQU    12                    BASIS REGISTER
R13       EQU    13                    A(SAVE AREA)
R14       EQU    14                    R CKSPRUNGADRESSE
R15       EQU    15                    EINSPRUNGADRESSE
*
*          LTORG
*
*  WORKAREA BEREICH WIRD VON FLAM  BERGEBEN (1024 BYTE)
*
WORKAREA DSECT
*
DDNAME    DS     CL8                    DD-NAME DER AKTUELLEN DATEI
SATZPTR   DS     A                      SATZPOINTER
FLAG      DS     X                      KENNZEICHEN ZUR VERARBEITUNG
SATZDA    EQU    1                      SATZ WAR SCHON  BERGEBEN
L SCH     EQU    2                      SATZ IST ZU L SCHEN
          END

```


5.4.2 EXK20/EXD20-Schnittstelle

Da FLAM Komprimat mit Checksummen gegen Manipulation geschützt, lassen sich mit geringstem Aufwand Verschlüsselungen in den Benutzerausgängen für die Komprimat durchführen.

Weil das Komprimat bereits verschleiert ist, kann das einfache deterministische Vertauschen von Zeichen im Komprimat von einem unberechtigten Benutzer nur sehr schwer erkannt werden.

Bei der Dekomprimierung führt die Vertauschung, sofern sie nicht von einem berechtigten Benutzer rückgängig gemacht wird, zu einem Checksummenfehler und das Komprimat kann nicht gelesen werden.

Durch die Symmetrie der Schnittstellen kann bei der Verschlüsselung und Entschlüsselung die gleiche Routine benutzt werden, sofern die zweimalige Anwendung der gleichen Funktion den Ausgangszustand wiederherstellt, wie das beim Vertauschen der Fall ist.

Ähnliche Ergebnisse kann man durch Übersetzungstabellen erzielen, die mehrere Zeichen paarweise zyklisch vertauschen.

```

TITLE 'EX20 (B)'
* SYMBOLIC CONDITIONS FOR #IF, #WHEN, #WHILE, #TOR, #AND, #OR
#LT    EQU    4    LESS THAN
#GT    EQU    2    GREATER THAN
#EQ    EQU    8    EQUAL
#NE    EQU    7    NOT EQUAL
#LE    EQU    13   LESS OR EQUAL
#GE    EQU    11   GREATER OR EQUAL
#LZ    EQU    4    LESS THAN ZERO
#GZ    EQU    2    GREATER THAN ZERO
#ZE    EQU    8    ZERO
#NZ    EQU    7    NOT ZERO
#ON    EQU    1    ONES
#MI    EQU    4    MIXED
#ZO    EQU    11   ZEROS OR ONES
#ZM    EQU    14   ZEROS OR MIXED
#OM    EQU    7    ONES OR MIXED
#F     EQU    15   TRUE IN ANY CASE
* FLOATING POINT REGISTERS, GENERAL REGISTERS, COLUMBUS REGISTERS
FA     EQU    0
FB     EQU    2
FC     EQU    4
FD     EQU    6
R0     EQU    0
R1     EQU    1
R2     EQU    2
R3     EQU    3
R4     EQU    4
R5     EQU    5
R6     EQU    6
R7     EQU    7

```

```

R8      EQU    8
R9      EQU    9
R10     EQU    10
R11     EQU    11
R12     EQU    12
R13     EQU    13
R14     EQU    14
R15     EQU    15
R#PAR   EQU    R1
R#BASE  EQU    R10
R#STACK EQU    R13
R#EXIT  EQU    R14
R#PASS  EQU    R15
        EJECT
EX20    CSECT
        USING EX20,R#PASS
*****
*  NAME:  EX20
*  FUNKTION:
*      FLAMFILE AUF EINFACHE WEISE VER- UND ENTSCHL SSELN
*
*      DAS 16.TE UND 17.TE ZEICHEN WIRD VERTAUSCHT. DADURCH
*      VER~NDERT SICH DIE CHECKSUMME UND KOMPRIMAT KANN NUR
*      VERARBEITET WERDEN, WENN DIE ZEICHEN ZUVOR ERNEUT
*      GETAUSCHT WERDEN.
*  PARAMETER
*  1 ->  ID      F    KENNZEICHEN
*  2 <-  RETCO   F    RETURNCODE
*  3 ->  RECPTR  A    SATZZEIGER
*  4 ->  RECLEN  F    SATZL~NGE
*****

*
*  REGISTER SICHERN UND BASISREGISTER LADEN
*
*      STM    R14,R12,12(R13)
*
*  PARAMETER LADEN
*
*      LM    R1,R4,0(R1)*  KOMPRIMATSSATZ  BERGEBEN
*      CLC   0(4,R1),F4
*      BC    #F-#EQ,#F1001
*  SATZL~NGE LADEN
*      L     R4,0(R4)
*  SATZL~NGE GR SSER ALS 16
*      LA   R14,16
*      CR   R4,R14
*      BC   #F-#GT,#F1002
*
*  VERTAUSCHEN DES 16.TEN UND 17.TEN ZEICHENS
*
*      L     R3,0(R3)
*      LA   R14,0(R3,R14)
*      IC   R5,0(R14)
*      MVC  0(1,R14),1(R14)
*      STC  R5,1(R14)
#F1002  DS    0H

```

```
#F1001 DS OH
*
* RETURNCODE = SATZ BERNEHMEN, BZW OHNE FEHLER
*
    LA R0,0
    ST R0,0(R2)
*
* R CKSPRUNG
*
    LM R14,R12,12(R13)
    BR R#EXIT
*
* LOKALE KONSTANTEN
*
F4 DC F'4'
F16 DC F'16'
    LTORG
    DS OD
    DROP R#PASS
    END
```

5.5 Kopplung von FLAM mit anderen Produkten

Mit einigen Herstellern anderer Softwareprodukte wurden gemeinsame Interfaceprogramme zur Kopplung der Software entwickelt.

5.5.1 Kopplung mit NATURALfi

In Zusammenarbeit mit der Software AG wurde für NATURAL eine Kopplung zu FLAM entwickelt.

NATURAL ist seit der Version 2.2 in der Lage, seine Workfiles und Druckdateien mit FLAM zu schreiben und zu lesen. Damit ist es möglich, mit NATURAL-Programmen komprimierte Dateien zu erzeugen oder zu verarbeiten. Dabei werden auch Dateiformate unterstützt, die bisher als Workfile nicht zugelassen waren (VSAM-Dateien).

Die Steuerung eines FLAM Einsatzes erfolgt über JCL (anderer DD-Name), eine Änderung eines NATURAL-Programms ist nicht erforderlich.

Der für FLAM nötige Modul NATFLAM ist Bestandteil jeder Auslieferung von FLAM für alle z-Systeme und muss mit dem zugehörigen Programm der Software AG zusammengebunden werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner oder direkt an die Hersteller Software AG und limes datentechnik gmbh.

5.5.2 Kopplung mit SIRONfi

In Zusammenarbeit mit der Ton Beller AG in Bensheim wurde für das Produkt SIRON ein Zugriffsmodul für FLAM entwickelt.

Damit ist es möglich, mit SIRON-Abfragen komprimierte Dateien mit FLAM zu erzeugen oder zu verarbeiten.

Der Änderungsaufwand bestehender SIRON-Abfragen ist gering, bzw. entfällt durch Eintrag von FLAM im GENAT für die jeweilige Datei.

JCL-Änderungen sind nicht erforderlich.

Entweder wird die NIMM-Schnittstelle verwendet:

```
HOLE datei (NIMM=HZFLAM)
LIES datei (NIMM=HZFLAM),
SCHREIBE datei ... (NIMM=HZFLAM)
```

oder im GENAT-Eintrag für den DD-Namen der Datei angegeben:

HIN ddname ... MODUL= HZFLAM

Mit dem GENAT-Eintrag werden bei jedem Zugriff auf die Datei die Daten komprimiert oder dekomprimiert.

Der n tige Modul HZFLAM wird durch die Ton Beller AG ausgeliefert. Vor Einsatz ist er mit den FLAM-Modulen zusammenzubinden.

F r weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner oder direkt an die Hersteller Ton Beller AG und limes datentechnik gmbh.

FLAM (MVS)

Benutzerhandbuch

Kapitel 6:

Installation

Inhalt

6.	Installation	3
6.1	FLAM-Lizenz	3
6.2	Komponentenliste	4
6.3	Installation von FLAM	4
6.4	Generierung von Default-Parametern	5

6. Installation

6.1 FLAM-Lizenz

FLAM ist gegen unberechtigte Nutzung geschützt. Die berechtigte Nutzung von FLAM ist nur mit Hilfe einer von limes datentechnik gmbh vergebenen Lizenz möglich. Nur mit dieser Lizenz kann FLAM erfolgreich installiert werden.

Eine Lizenznummer gestattet die Benutzung von FLAM auf einem oder mehreren Rechnern.

Es wird unterschieden zwischen zeitlich befristeten Testlizenzen, zeitlich befristeten und zeitlich unbeschränkten Nutzungslizenzen.

Eine Testlizenz gestattet die Erprobung von FLAM mit allen Funktionen für einen festgelegten Zeitraum (z.B. 30 Tage).

- Die Testprogramme dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden.
- Mit den Testprogrammen dürfen während der Testzeit keine Daten archiviert werden.
- Nach Ablauf der Testzeit sind alle Testprogramme zu löschen.

Eine Nutzungslizenz gestattet die unbefristete Nutzung von FLAM auf den Rechnern, für die die Lizenz erteilt wurde.

Das Kopieren von FLAM von einem Rechner auf einen anderen ist nicht gestattet.

FLAM komprimiert u.a. strukturorientiert nach dem Algorithmus, der auch Bestandteil des in der Bundesrepublik Deutschland und in den USA sowie beim europäischen Patentamt patentierten Frankenstein-Limes-Verfahrens ist, angemeldet durch die Erfinder am 19.07.1985.

FLAMfi und FLAMFILEfi sind eingetragene Warenzeichen/ international trademarks.

Copyright © 1986-2015 by limes datentechnik gmbh.

6.2 Komponentenliste

FLAM besteht aus folgenden Komponenten:

FLAM.LOAD	Bibliothek mit FLAM-Lade-Modulen
FLAM.OBJ	Bibliothek mit Objekt-Modulen
FLAM.JOBLIB	Bibliothek mit Beispiel- und Installationsjobs (siehe Kapitel 5)
FLAM.SRCLIB	Bibliothek f r Beispiel-Programme im Source-Code (siehe Kapitel 5)
FLAM.PANELS	Bibliothek FLAM Panels
FLAM.CLIST	Bibliothek FLAM CLIST-Prozeduren
FLAM.SKELS	Bibliothek FLAM Skeletons
FLAM.MSG	Bibliothek FLAM Messages

Je nach Auslieferungsstand kann der Inhalt der Bibliotheken variieren.

6.3 Installation von FLAM

Die Internetadresse

<http://www.flam.de/de/download/flam/zSeries/zos/>

enth lt die jeweils neueste FLAM-Version zum download.

Die Installationsverzeichnisse enthalten Textdateien, die den genauen Ablauf zur Installation beschreiben.

Handb cher sind als PDF-Dateien gespeichert. Diese sind zum Lesen auf Rechnern gedacht, die diese Formate unterst tzen (z.B. Windows, Unix,...).

Die Daten f r z/OS liegen als XMIT-Dateien oder FLAMFILES sowie als SMPE-Installation vor.

W hrend mittels TSO RECEIVE auf dem Host eine PDSE-LOAD Bibliothek aus der XMIT-Datei erzeugt wird, ist die FLAMFILE zu dekomprimieren. Alle Dateien werden selbstt tigt erzeugt.

In beiden F llen ist eine g ltige Lizenz nachzuinstallieren.

6.4 Generierung von Default-Parametern

FLAM lässt sich durch Angabe von Parametern der jeweiligen Aufgabe anpassen. Dabei gibt es viele ähnliche Probleme, die gleiche Parameter zur Folge haben. Aus diesem Grund lassen sich für FLAM Defaultparameter generieren, die bei jedem Aufruf der FLAM-Module verwendet werden. Die Defaultparameter werden in einem Modul (FLAMPAR) der Lade-Bibliothek abgelegt. Eine Neugenerierung ist nur notwendig, wenn das mitgelieferte Modul FLAMPAR mit den Standardwerten nicht verwendet werden soll.

Nach Änderung der Defaultparameter ist FLAM (und sind gegebenenfalls eigene Aufrufprogramme von FLAM) neu zu binden.

Somit ist es möglich, für bestimmte Anwendungen eigene, vom allgemeinen Standard abweichende, Parameter zur Komprimierung / Dekomprimierung einzustellen.

Zur Änderung der Defaultparameter ist das Programm FLAMGEN zu benutzen. Dazu sind die zu ändernden Parameter gemäß der FLAM Syntax in die Datei GENPAR einzugeben (siehe Kapitel PARAMETER), sie werden dann durch FLAMGEN permanent in den Modul FLAMPAR eingestellt. Eine Assemblierung von FLAMPAR ist nicht notwendig. Nicht angegebene Parameter behalten ihren alten Wert und werden nicht zurückgesetzt.

Eingaben über die PARM=... - Anweisung dienen der Steuerung von FLAMGEN (wie INFO=..., MSGDISP=...). Diese Werte werden nicht für FLAM verwendet.

'INFO=HOLD,MSGDISP=MSGFILE' als PARM-Eingabe lässt FLAMGEN die zur Zeit generierten Defaultparameter anzeigen. Zur Jobsteuerung wird FLAMGEN dann mit Condition Code 4 beendet.

Die Prozedur FLAM.JOBLIB(INST02) enthält die JCL zur Parametergenerierung. Sie ist nur noch den eigenen Wünschen anzupassen.

Der zur Verschlüsselung benötigte Schlüssel (PASSWORD, CRYPTOKEY) lässt sich defaultmäßig **nicht** einstellen.

Ablaufbeispiel:

```

----- JOB09128 IEF097I FLAM27I2 - USER FLAM ASSIGNED
11.17.55 JOB09128 ICH70001I FLAM27 LAST ACCESS AT 11:15:50 ON TUESDAY,
11.17.55 JOB09128 $HASP373 FLAM27I2 STARTED - INIT A - CLASS A - SYS
11.17.55 JOB09128 IEF403I FLAM27I2 - STARTED - TIME=11.17.55
11.17.56 JOB09128 -
11.17.56 JOB09128 -JOBNAME STEPNAME PROCSTEP RC EXCP CONN TCB
11.17.56 JOB09128 -FLAM27I2 STEP1 00 197 187 .00
11.18.03 JOB09128 -FLAM27I2 STEP2 00 606 1440 .00
11.18.03 JOB09128 -FLAM27I2 STEP3 04 22 74 .00
11.18.03 JOB09128 IEF404I FLAM27I2 - ENDED - TIME=11.18.03
11.18.03 JOB09128 -FLAM27I2 ENDED. NAME=LIMES-06172/59190 TOTAL TCB
11.18.03 JOB09128 $HASP395 FLAM27I2 ENDED
    
```

```

1 //FLAM27I2 JOB 12345678,'LIMES-06172/59190',CLASS=A,TIME=(,8),
// MSGLEVEL=(1,1),MSGCLASS=X,NOTIFY=FLAM
*****
*** GENERATION OF FLAM DEFAULT PARAMETER * INST02 *
***-----*
*** *
*** ALL FLAM PARAMETER CAN BE ALTERED TO YOUR DEFAULT *
*** VALUE. *
*** THE NOT GIVEN PARAMETER REMAIN AS THEY WERE BEFORE. *
*** *
*** INFO=HOLD AS PARM-VALUE FOR FLAMGEN DISPLAYS THE *
*** ACTUAL FLAM DEFAULT PARAMETER. *
*** *
*** THE JOB CONTAINS THE FOLLOWING STEPS: *
*** *
*** 1. GENERATES NEW DEFAULT PARAMETER *
*** 2. LINKS NEW MODULES *
*** 3. SHOWS THE GENERATED PARAMETER *
*** *
*****
***-----*
*** STEP 1: ALTER DEFAULT PARAMETER
***-----*
2 //STEP1 EXEC PGM=FLAMGEN
3 //STEPLIB DD DSN=FLAM.FLAM.LOAD,DISP=SHR
4 //FLPRINT DD SYSOUT=*
5 //FLAMOBJ DD DSN=&&GENDAT,DISP=(NEW,PASS),
// SPACE=(80,(200,100)),UNIT=SYSDA
***
*** THIS DATA SET CONTAINS YOUR NEW DEFAULT PARAMETER:
***
6 //GENPAR DD *
    
```

```

***-----
*** STEP 2:  LINK  MODULES
***          (AMODE, RMODE ARE ALLOWED TO CHANGE TO YOUR USAGE)
***-----
***          FLAMPAR, FLAMREC, FLAMUP                                     *
***-----
7 //STEP2    EXEC PGM=HEWL, PARM='RENT, REUS, LIST, MAP',
//          COND=(4, LT, STEP1)
8 //SYSPRINT DD  SYSOUT=*
9 //SYSUT1   DD  DSN=&&SYSUT1, SPACE=(1024, (200, 40)),
//          UNIT=SYSDA
*** FOR AUTOMATIC CALL:
10 //SYSLIB  DD  DSN=*.STEP1.STEPLIB, DISP=SHR
*** OUTPUT MODULE LIBRARY:
11 //SYSLMOD DD  DSN=*.STEP1.STEPLIB, DISP=SHR
*** SECONDARY INPUT DATA SETS:
12 //GENOBJ  DD  DSN=&&GENDAT, DISP=(OLD, PASS)
13 //FLMOBJ  DD  DSN=FLAM.FLAM.OBJ, DISP=SHR
*** PRIMARY INPUT DATA SET:
14 //SYSLIN  DD  *
***-----
*** STEP 3:  SHOW GENERATED PARAMETER
***-----
15 //STEP3   EXEC PGM=FLAMGEN, PARM='INFO (HOLD), MSGDISP (MSGFILE)'
16 //STEPLIB DD  DSN=*.STEP1.STEPLIB, DISP=SHR
17 //FLPRINT DD  SYSOUT=*
18 //GENPAR  DD  DUMMY

FLM0448 COPYRIGHT (C) 1989-1999 BY LIMES DATENTECHNIK          *)
FLM0448 ACCESS  =LOG      BLKMODE =YES      CLIMIT   =          0
FLM0448 MODE    =CX8      CODE     =EBCDIC   FILEINFO=YES
FLM0448 HEADER  =YES      INFO     =YES      KEYDISP =OLD
FLM0448 PADCHAR =X'40'    MAXBUFF  =   32768  MAXREC   =   255
FLM0448 MAXSIZE =   512   MSGDISP =MSGFILE  NAMEDISP=NEW
FLM0448 OPENMODE=OUTPUT  TRUNCATE=NO      TRANSLAT=
FLM0448 EXD10   =          EXD20   =          EXK10   =
FLM0448 EXK20   =          FLAMDDN =FLAMFILE  IDDN     =FLAMIN
FLM0448 ODDN    =FLAMOUT  MSGDDN  =FLPRINT  PARDDN  =FLAMPAR
FLM0448 CLOSDISP=REWIND  DSORG    =SEQUENT  RECFORM =FIXBLK
FLM0448 KEYLEN  =   8     BLKSIZE  =   6144  DEVICE  =DISK
FLM0448 ICLOSDIS=REWIND  IDSORG   =SEQUENT  IRECFORM=VARBLK
FLM0448 IRECSIZE=  32752  IRECDEL  =00000000  IKEYPOS  =   1
FLM0448 IKEYLEN =   8     IBLKSIZE=  32760  IDEVICE  =DISK
FLM0448 OCLOSDIS=REWIND  ODSORG   =SEQUENT  ORECFORM=VARBLK
FLM0448 ORECSIZE=  32752  ORECDEL  =00000000  OKEYPOS  =   1
FLM0448 OKEYLEN =   8     OBLKSIZE=  32760  ODEVICE  =DISK
FLM0448 FLAMFILE=
FLM0448 FLAMIN  =
FLM0448 FLAMOUT =
FLM0448 MSGFILE =
FLM0448 PARFILE =
FLM0428 RECEIVED: INFO=YES, MSGDISP=MSGFILE, PARDDN=GENPAR      **)
FLM0410 DATA SET NAME : JES2.JOB09128.I0000101                ***)
FLM0428 RECEIVED:  MODE(CX8), MAXBUFFER(1)                      ***)
FLM0440 FLAM COMPRESSION NORMAL END

```

.
. Meldung von STEP2 (Linkage Editor)

```

FLM0448 COPYRIGHT (C) 1989-1999 BY LIMES DATENTECHNIK
FLM0448 ACCESS =LOG          BLKMODE =YES          CLIMIT =          0
FLM0448 MODE =CX8           CODE =EBCDIC          FILEINFO=YES
FLM0448 HEADER =YES         INFO =YES            KEYDISP =OLD
FLM0448 PADCHAR =X' 40'     MAXBUFF = 32768     MAXREC =          255
FLM0448 MAXSIZE =          512 MSGDISP =MSGFILE    NAMEDISP=NEW
FLM0448 OPENMODE=OUTPUT     TRUNCATE=NO          TRANSLAT=
FLM0448 EXD10 =             EXD20 =             EXK10 =
FLM0448 EXK20 =             FLAMDDN =FLAMFILE     IDDN =FLAMIN
FLM0448 ODDN =FLAMOUT       MSGDDN =FLPRINT    PARDDN =FLAMPAR
FLM0448 CLOSDISP=REWIND     DSORG =SEQUENT      RECFORM =FIXBLK
FLM0448 KEYLEN =           8 BLKSIZE = 6144     DEVICE =DISK
FLM0448 ICLOSDIS=REWIND     IDSORG =SEQUENT      IRECFORM=VARBLK
FLM0448 IRECSIZE= 32752     IRECDEL =00000000    IKEYPOS =          1
FLM0448 IKEYLEN =          8 IBLKSIZE= 32760     IDEVICE =DISK
FLM0448 OCLOSDIS=REWIND     ODSORG =SEQUENT      ORECFORM=VARBLK
FLM0448 ORECSIZE= 32752     ORECDEL =00000000    OKEYPOS =          1
FLM0448 OKEYLEN =          8 OBLKSIZE= 32760     ODEVICE =DISK
FLM0448 FLAMFILE=
FLM0448 FLAMIN =
FLM0448 FLAMOUT =
FLM0448 MSGFILE =
FLM0448 PARFILE =
FLM0440 FLAM COMPRESSION NORMAL END

```

- *) Ausgabe der bisher eingestellten Defaultparameter.
- ***) Hier werden die für FLAMGEN eingestellten Parameter protokolliert.
- ****) Protokollierung der eingelesenen FLAM-Parameter, die der Datei JES2.JOB09128.I0000101 entnommen wurden. Da es sich um eine Direkteingabe handelte (GENPAR DD *), wird hier der von JES generierte Dateiname angezeigt.

FLAM (MVS)

Benutzerhandbuch

Kapitel 7:

Technische Daten

Inhalt

7.	Technische Daten	3
7.1	Systemumgebung	3
7.2	Speicheranforderungen	4
7.3	Leistungen	4
7.4	Statistik	5

7. Technische Daten

7.1 Systemumgebung

FLAM (MVS) ist abläuff hig unter dem Betriebssystemen z/OS.

FLAM ben tigt keine Autorisierung und muss nicht von einer autorisierten Bibliothek aus gestartet werden.

FLAM ist unabh ngig vom Adressierungsmodus (24- oder 31-Bit) oder der Ladeadresse (oberer/unterer Adressraum). Daten aus dem 64-Bit Adressraum (oberhalb 2 GB) k nnen nicht verwendet werden.

Aus Kompatibilit t (aufrufende Anwenderprogramme liegen eventuell im unteren Adressbereich) werden die FLAM-Module im unteren Adressraum geladen. Der Adressierungsmodus wird vom aufrufenden Programm bernommen.

FLAM kann aber je nach Wunsch so eingestellt werden, dass es stets im oberen Adressraum geladen wird (siehe dazu die Installations-Prozedur FLAM.JOBLIB(INST01)).

Arbeitet FLAM im oberen Adressraum (31 Bit), so wird trotzdem der Zugriff auf Non-VSAM Dateien erm glicht und von FLAM unterst tzt.

Komprimierte aller FLAM-Vorg ngerversionen k nnen dekomprimiert werden. Vorg ngerversionen k nnen Komprimierte dieser Version dekomprimieren, solange keine damals unbekanntenen Funktionen benutzt werden.

7.2 Speichieranforderungen

Die Komponenten von FLAM benötigen jeweils statischen Speicher für den Objektcode. Dazu werden dynamisch zur Laufzeit Speicherbereiche für Variable und Arbeitsbereiche angefordert. Zusätzlich werden vom Betriebssystem Ein-/Ausgabepuffer für Dateien angelegt.

	statisch	dynamisch	Matrix
FLAM / FLAMUP mit Folgemodulen	360 KB	80-160 KB	6-5300 KB
Satzschnittstelle mit Folgemodulen	290 KB	60-140 KB	6-5300 KB
BIFLAMK	30 KB		
BIFLAMD	30 KB		

Die angegebenen Werte sind Größenordnungen. Der dynamische Speicher ist abhängig von der Länge der zu bearbeitenden Sätze und der Dateizugriffsmethode.

Die Speichieranforderungen werden je nach aktuellem Adressierungsmodus unterhalb oder oberhalb der 16 MB Grenze befriedigt.

7.3 Leistungen

Folgende Beispiele aus Testreihen sollen Anhaltspunkte geben, welche Komprimierungseffekte zu erwarten sind:

typische Anwenderdaten (wie FIBU, MATDAT)	70 - 90%
diverse Listen (wie ASSEMBLER-Listings)	65 - 85%
Datenträger-Austausch-Dateien (DTAUS)	70%
XML-Dateien im Zahlungsverkehr (EBICS)	> 90%

Grundsätzlich ist der Komprimierungseffekt vom Dateiaufbau und den Satzstrukturen, sowie den Daten selbst abhängig, außerdem vom Komprimierungsmodus und den verwendeten Parametern.

7.4 Statistik

Bei Parameterangabe SHOW=ALL gibt FLAM / FLAMUP statistische Daten zum Ablauf der Komprimierung/Dekomprimierung aus.

FLAM kann Satz- und Byteanzahlen sowie den Kompressionsgrad ermitteln und protokollieren. Dabei werden bei der Komprimierung die Anzahl der eingegebenen Sätze und Bytes, die Anzahl der ausgegebenen Sätze und Bytes und der Kompressionsgrad als prozentuales Verhältnis zwischen ein- und ausgegebenen Datenbytes ermittelt. Die Byteanzahl wird aus den Nettolängen der Datensätze errechnet, d.h. ohne Berücksichtigung eines vorhandenen Satzlengthfeldes.

Der Komprimierungseffekt wird immer aus dem Verhältnis der eingegebenen zu den ausgegebenen Bytes berechnet.

Bei der Verwendung von Benutzerangaben kann durch Veränderung der Satzanzahl oder Länge die Statistik verfälscht werden.

Bei der Dekomprimierung wird die Anzahl der Sätze und Bytes der FLAMFILE ermittelt. Außerdem werden die Anzahl und Bytes der dekomprimierten Sätze ausgegeben. Die Zahlen der Komprimierung und Dekomprimierung stimmen überein, wenn keine Benutzerangabe benutzt werden.

FLAM protokolliert die elapsed time des Vorgangs, das heißt in dieser Zeitangabe sind z.B. auch alle Rüstzeiten zur Bandmontage enthalten. Außerdem wird die verbrauchte CPU-Zeit ermittelt und ausgegeben.

Beim Komprimieren und Dekomprimieren von Sammeldateien werden für alle verarbeiteten Teilkomprimierte Zwischenstatistiken mit den Satz- und Byteanzahlen der Original- und Komprimatssätze ausgegeben.

Am Ende einer Sammeldatei wird eine Gesamtstatistik mit den Satz- und Byteanzahlen, dem Komprimierungseffekt und den Zeitangaben ausgegeben. Vor dieser Gesamtstatistik wird der Dateiname der Komprimatsdatei wiederholt; gegebenenfalls wird eine Meldung ausgegeben, dass nicht alle Dateien verarbeitet werden konnten. Beim Dekomprimieren von Sammeldateien werden nur die Satz- und Byteanzahlen der verarbeiteten Komprimatssätze in die Gesamtstatistik aufgenommen, die Werte für die Originalsätze werden nur in die Zwischenstatistiken für die Einzeldateien aufgenommen. Bei der Verarbeitung einer Dateimenge wird für jede Datei die Statistik getrennt ausgegeben. Nur die Zeitangaben erscheinen gemeinsam am Ende des Programmlaufs.

FLAM (MVS)

Benutzerhandbuch

Kapitel 8:

Meldungen

Inhalt

8.	Meldungen	3
8.1	Meldungen des Dienstprogramms	3
8.2	Meldungs bersicht	4
8.3	FLAM Returncodes	21
8.4	Condition Codes	30

8. Meldungen

8.1 Meldungen des Dienstprogramms

Meldungen werden nur durch das Dienstprogramm FLAM oder auf der Unterprogrammchnittstelle FLAMUP ausgegeben. Unterhalb der Satzchnittstelle FLAMREC erfolgt keine Meldungsausgabe.

Mit dem Parameter MSGDISP kann die Art der Meldungsausgabe bestimmt werden:

- MSGDISP=TERMINAL** Wird zur Zeit nicht unterst tzt (kann aber durch Eingabe von „alloc dsn(*) dd(flprint)“ im TSO realisiert werden).
- MSGDISP=MSGFILE** Die Meldungen werden in eine katalogisierte Datei geschrieben. Der DD-NAME ist standardm ig FLPRINT und kann mit dem Parameter MSGDDN ge ndert werden. Das ist die Standardeinstellung.
- MSGDISP=SYSTEM** Die Meldungen werden mit dem WTO-Makro auf die Konsole ausgegeben (Routcode 11).

8.2 Meldungs bersicht

FLM0400 FLAM COMPRESSION VERSION nn ACTIVE ON yyyy/
mm/dd hh:mm

Bedeutung: Das Komprimierungssystem FLAM wurde aktiviert, FLAM-Version, Datum und Uhrzeit des Starts werden angezeigt im Format Jahr/Monat/Tag Uhrzeit. FLAM bedeutet: Frankenstein-Limes-Access-Method.

FLAM ist ein eingetragenes Warenzeichen.
Copyright ' by limes datentechnik gmbh, 1989-2012

Reaktion: Keine.

FLM0401 REJECTED. INVALID VALUE: ...

Bedeutung: Der angegebene Parameter hat einen ungtigen Wert.

Reaktion: Parameter nach der FLAM-Beschreibung korrigieren und neu starten.

FLM0402 REJECTED. SYNTAX ERROR

Bedeutung: Die Anweisung kann nicht angenommen werden, da sie einen Syntaxfehler enthlt. Die Anweisung wurde mit der Meldung FLM0428 protokolliert.

Reaktion: Anweisung mit richtiger Syntax eingeben.

FLM0403 REJECTED. INVALID KEYWORD

Bedeutung: Die Anweisung kann nicht angenommen werden, da sie ein undefiniertes Schlsselwort enthlt. Die richtigen Schlsselworte und ihre Abkzrung sind der Schnittstellenbeschreibung zu entnehmen.

Reaktion: Das ungtige Schlsselwort korrigieren und neu starten.

FLM0404 REJECTED. PARAMETER VALUE NOT DECIMAL

Bedeutung: Die Anweisung kann nicht angenommen werden, da die Wertzuweisung f r einen Operanden nicht dezimal ist. Die Anweisung wurde mit FLM0428 protokolliert.

Reaktion: Die Anweisung mit dezimaler Wertzuweisung wiederholen.

FLM0405	REJECTED. OPERAND IS TOO LONG
Bedeutung:	Die Anweisung kann nicht angenommen werden, da die Wertzuweisung für einen Operanden zu lang ist. Die Anweisung wurde mit FLM0428 protokolliert.
Reaktion:	Die Anweisung mit richtiger Wertzuweisung wiederholen.
FLM0406	INPUT RECORDS / BYTES: ...
Bedeutung:	Anzahl der mit FLAM komprimierten Datensätze und Bytes.
Reaktion:	Keine.
FLM0407	OUTPUT RECORDS / BYTES: ...
Bedeutung:	Zahl der Datensätze und Datenbytes im Komprimat (FLAMFILE).
Reaktion:	Keine.
FLM0408	CPU - TIME: ...
Bedeutung:	Von FLAM bei der Komprimierung verbrauchte CPU-Zeit.
Reaktion:	Keine.
FLM0409	RUN - TIME: ...
Bedeutung:	Ablaufdauer der Komprimierung mit FLAM (elapsed time). Darin sind z.B. auch Reaktionszeiten für Benutzer enthalten.
Reaktion:	Keine.
FLM0410	DATA SET NAME: ... - <i>ddname</i> -
Bedeutung:	Name der mit FLAM zu komprimierenden Datei (<i>ddname</i> =FLAMIN), der Komprimatsdatei (FLAMFILE) oder der Parameterdatei (PARFILE).
Reaktion:	Keine.

FLM0411	DATA SET ORGANIZATION NOT SUPPORTED
Bedeutung:	Die Eingabedatei kann nicht komprimiert werden, da FLAM diesen Dateityp nicht unterstützt.
Reaktion:	Eine Datei zuweisen, die von FLAM unterstützt wird.
FLM0413	COMPRESSION ERRORCODE: ...
Bedeutung:	Abbruch der Komprimierung. Bedeutung der Fehlercodes siehe Kapitel 8.3
Reaktion:	In der Regel sind für FLAM falsche Parameter (siehe Kapitel 3) angegeben worden. Diese sind zu korrigieren. Erstellen Sie ggf. bitte Fehlerunterlagen und wenden sich an Ihren Vertriebspartner.
FLM0414	FLAMFILE SPLIT ACTIVE
Bedeutung:	Das Teilen oder Zusammenfügen einer gesplitteten FLAMFILE ist aktiviert.
Reaktion:	Keine.
FLM0415	USED PARAMETER: ...
Bedeutung:	Protokoll der benutzten Parameter zur Komprimierung.
Reaktion:	Keine.
FLM0416	COMPRESSION REDUCTION IN PERCENT: ...
Bedeutung:	Die Input-Datenbytes wurden um ... Prozent reduziert.
Reaktion:	Keine.
FLM0421	INPUT SUPPRESSED
Bedeutung:	Eingabedatei wurde nicht bearbeitet.
Reaktion:	Keine.

FLM0422	INPUT DATA SET IS EMPTY
Bedeutung:	Die zu komprimierende Datei ist logisch leer.
Reaktion:	Keine.
FLM0424	ILLEGAL FUNCTION OR INSUFFICIENT MEMORY
Bedeutung:	Es wurde eine ungültige Funktion angefordert oder es steht nicht genügend Speicherplatz zur Verfügung. Evtl. hat sich seit der Lizenzierung ihr Rechner geändert, so dass FLAM-Aufrufe als ungültig abgewiesen werden (Error in FLMOPD).
Reaktion:	Speicherplatz überprüfen, gegebenenfalls MAXBUFFER verkleinern oder die REGION-Angabe vergrößern.
FLM0426	MESSAGE NOT FOUND
Bedeutung:	Fehler in den FLAM-Modulen.
Reaktion:	Bitte Fehlerunterlagen erstellen und den Vertriebspartner informieren.
FLM0428	RECEIVED: ...
Bedeutung:	Protokoll der übergebenen Komprimierungs-Parameter.
Reaktion:	Keine.
FLM0429	NAME GENERATION ERROR: NUMERIC RANGE OVERFLOW
Bedeutung:	Beim Teilen oder Zusammenfügen von Fragmenten einer FLAMFILE kann kein weiterer Dateiname (oder DD-Name) gebildet werden. Z.B. müsste nach Dateinummer 9 die Nummer 10 generiert werden, der Dateiname (DD-Name) enthält aber nur eine einstellige Ziffernfolge (z.B. NAME1 vorgegeben anstatt NAME01)
Reaktion:	Mehr Ziffernfolgen im Dateinamen (DD-Namen) angeben.
FLM0431	FLAMFILE SPLIT NO. nn MISSING
Bedeutung:	Beim Dekomprimieren kann das Fragment Nr. nn einer geteilten FLAMFILE nicht gefunden werden. Die Datei ist z.B. nicht katalogisiert, exklusiv im Zugriff oder die zugehörige DD-Anweisung fehlt in der JCL.

Reaktion: berprüfen Sie den Dateinamen, die Datei katalogisieren, den Lauf später erneut starten.

FLM0432 FLAMFILE SPLIT SEQUENCE ERROR. FOUND NO. nn, NEED NO. mm

Bedeutung: Es wurde zur Dekomprimierung das Fragment Nr. mm der geteilten FLAMFILE erwartet. Gefunden wurde aber Nr. nn. Das Fragment ist Teil der zuerst gelesenen Datei, liegt aber in falscher Reihenfolge vor.

Reaktion: Die Dateien mit der entsprechenden Ziffernfolge im Dateinamen katalogisieren oder bei Zuweisung über den DD-Namen in der JCL die Reihenfolge korrigieren.

FLM0433 FLAMFILE SPLIT NO. nn IS NOT A CONTINUATION

Bedeutung: Beim Dekomprimieren geht das aktuelle Fragment Nr. nn der gesplitteten FLAMFILE nicht zur vorhergehenden Datei. Es ist zwar Teil einer FLAMFILE, aber geht nicht zum zuerst gelesenen Teil dazu.

Reaktion: Die zugehörige Datei zuweisen.

Anmerkung: Jeder neue Komprimierungslauf erzeugt auch bei identischer Eingabe eine andere FLAMFILE. Damit sind Fragmente gesplitteter FLAMFILES von verschiedenen Komprimierungen nicht austauschbar !

FLM0435 FLAMFILE MAC: nnnnnnnnnnnnnnnnn
MEMBER MAC :

Bedeutung: Protokoll des errechneten Hash-MACs der gesamten FLAMFILE, bzw. jeden Members der Sammel FLAMFILE.

Reaktion: Keine.

Anmerkung: Jede mit AES verschlüsselte FLAMFILE wird mit einem Hash-MAC abgeschlossen. Zusätzlich ist jedes Member einer Sammel FLAMFILE separat gesichert. Diese MACs dienen dem Integritätsschutz auf Matrix-, Member- und FLAMFILE Ebene.

FLM0440 FLAM COMPRESSION NORMAL END

Bedeutung: Die Komprimierung mit FLAM wurde normal beendet.

Reaktion: Keine.

FLM0441	ERROR IN OPERATION: ...
Bedeutung:	Bei dieser Funktion ist ein Fehler aufgetreten. Der Fehlercode ist in der nachfolgenden Meldung protokolliert.
FLAMSYN	Syntaxanalyse f r Parametereingabe
FLAMREQM	Speicheranforderung
FLAMFREE	Speicherfreigabe
FLAMSCAN	Analyse einer Auswahl- bzw. Umsetzanweisung f r Dateinamen
FLAMUP	Ablaufsteuerung
WCDxxx	Dateinamen in Wildcardsyntax verarbeiten
DYNxxx	Dynamisches Laden von Modulen und Tabellen
TIOxxx	Terminal Ein-/Ausgabe
MSGxxx	Meldungsausgabe
TIMxxx	Zeitmessung
FIOxxx	Datei Ein-/Ausgabe
FLMxxx	FLAM Satzchnittstelle
Reaktion:	Keine.

FLM0442	DMS ERRORCODE: ... DD-NAME: ...
Bedeutung:	Bei der Verarbeitung der VSAM-Datei mit dem angegebenen DD-Namen ist ein Fehler aufgetreten.
Reaktion:	Fehlercode analysieren und Datei entsprechend korrigieren. (siehe z.B. DFSMS/MVS Macro Instructions for Data Sets Document Number SC26-4913-04).

FLM0443	FLAM ERRORCODE: ... DD-NAME: ...
----------------	----------------------------------

Bedeutung:	Bei der Verarbeitung der Datei mit dem angegebenen DD-Namen ist ein Fehler aufgetreten. Bedeutung der Errorcodes (siehe auch Kapitel 8.3)
30	Datei ist leer
31	Datei ist nicht vorhanden, im Zugriff anderer Programme
32	Ung Itiger Open Mode
33	Ung Itiger Dateityp
34	Ung Itiges Satzformat
35	Ung Itige Satzlänge
36	Ung Itige Blocklänge
37	Ung Itige Schlüsselposition
38	Ung Itige Schlüsselgröße
39	Ung Itiger Dateiname
40	Modul oder Tabelle kann nicht geladen werden
43-49	Fehlerabbruch durch Exit
52	Zu viele oder unzulässige doppelte Schlüssel
98	Es wurden nicht alle Dateien bearbeitet

Reaktion: Fehlercode analysieren und Datei entsprechend korrigieren.

FLM0444 COMPRESSION-LIMIT WARNING

Bedeutung: Komprimierungsergebnis ist schlechter als der eingestellte Grenzwert. (CLIMIT, Kapitel 3.11) Der Condition Code 80 ist gesetzt.

Reaktion: Keine.

FLM0445 *Nachricht des KMEXITs*

Bedeutung: Ausgabe der Nachricht der aufgerufenen KMEXIT-Routine.

Reaktion: Keine.

FLM0448 COPYRIGHT (C) 1989-2012 BY LIMES DATENTECHNIK GMBH *nnnnnnnnnnnn*

Bedeutung: Copyright Meldung mit Kundenlizenznummer *n*, bzw. Ablaufdatum bei Testinstallation.

Reaktion: Keine.

FLM0449 FLAM COMPRESSION TERMINATED WITH ERRORS

Bedeutung: Die Komprimierung wurde mit Fehlern beendet. Ein Condition Code von 8, 12 oder 16 ist gesetzt.

Reaktion: Keine, bzw. je nach vorangegangener Meldung.

FLM0450 FLAM DECOMPRESSION VERSION *nn* ACTIVE ON *yyyy/mm/dd hh:mm*

Bedeutung: Das Dekomprimierungssystem FLAM wurde aktiviert, FLAM-Version, Datum und Uhrzeit des Starts werden angezeigt im Format Jahr/Monat/Tag Uhrzeit. FLAM bedeutet: Frankenstein-Limes-Access-Method.

FLAM *fi* ist ein eingetragenes Warenzeichen.
Copyright ' by limes datentechnik gmbh, 1989-2005

Reaktion: Keine.

FLM0456 INPUT RECORDS/BYTES: ...

Bedeutung: Anzahl Datens tze und Datenbytes im Komprimat (FLAMFILE).

Reaktion: Keine.

FLM0457 OUTPUT RECORDS/BYTES: ...

Bedeutung: Anzahl der mit FLAM dekomprimierten Datens tze und Datenbytes.

Reaktion: Keine.

FLM0458

CPU - TIME: ...

Bedeutung:

Von FLAM bei der Dekomprimierung verbrauchte CPU-Zeit.

Reaktion:

Keine.

FLM0459	RUN - TIME: ...
Bedeutung:	Ablaufdauer der Dekomprimierung mit FLAM (elapsed time). Darin sind z.B. auch R stzeiten f r B nder enthalten.
Reaktion:	Keine.
FLM0460	DATA SET: ...
Bedeutung:	Name der mit FLAM zu dekomprimierenden Datei (FLAMFILE), oder der Ausgabedatei (FLAMOUT).
Reaktion:	Keine.
FLM0461	DATA SET ORGANIZATION NOT SUPPORTED
Bedeutung:	Die Ausgabedatei kann nicht erzeugt werden, da FLAM diesen Dateityp nicht unterst tzt.
Reaktion:	Eine Ausgabedatei zuweisen, die von FLAM unterst tzt wird.
FLM0462	WRITTEN RECORDS/BYTES: ...
Bedeutung:	Anzahl der geschriebenen Datens tze und Bytes. Differenz zu FLM0457 entsteht bei Dateikonvertierung.
Reaktion:	Keine.
FLM0463	DECOMPRESSION ERRORCODE: ...
Bedeutung:	Die Dekomprimierung wurde mit dem Fehlercode ... beendet. (Siehe auch Kapitel 8.3)
10	Datei ist keine FLAMFILE
11	FLAMFILE Formatfehler
12	Satzl ngenfehler
13	Dateil ngenfehler
14	Checksummenfehler
20	Unzul ssiger Openmode

21	Unzulässige Größe des Matrixpuffers
22	Unzulässiges Kompressionsverfahren
23	Unzulässiger Code in FLAMFILE
24	Unzulässige MAXRECORDS Angabe
25	Unzulässige Satzlänge
26	Unzulässiger Zeichencode
30	Eingabedatei ist leer
40	Modul oder Tabelle kann nicht geladen werden
41	Modul kann nicht aufgerufen werden
42	Modul kann nicht entladen werden
43 - 49	Fehlerabbruch durch Exit-Routine
52	Zu viele oder unzulässige doppelte Schlüssel
57	Unzulässige Teilkomprimatslänge
60 - 78	FLAM-Syntaxfehler
96	Keinen Dateinamen gefunden
98	Es wurden nicht alle Dateien bearbeitet

Reaktion: Bei Fehlercode 10 - 14 liegt FLAMFILE nicht mehr im ursprünglichen Zustand vor. Die Fehlercode 40 - 49 sind selbsterklärend. Bei Fehlercode 60 - 78 bitte Fehlerunterlagen erstellen und den Vertriebspartner informieren.

FLM0465 USED PARAMETER: ...

Bedeutung: Protokoll der benutzten Dekomprimierungsparameter.

Reaktion: Keine.

FLM0468 SPLIT RECORDS / BYTES: ...

Bedeutung: Zahl der Datensätze und Bytes im aktuellen Fragment der gesplitteten FLAMFILE. Beim Splitt werden jeweils Daten zur Steuerung und Kontrolle eingefügt, so dass die Summe der Datensätze und Bytes größer ist als das ‚eigentliche‘ Komprimat (Meldungen FLM0407, FLM0456).

Reaktion: Keine.

FLM0469 COMPRESSED FILE FLAM-ID: ...

Bedeutung: FLAM-Systemcode der FLAMFILE. Auf diesem Betriebssystem wurde die FLAMFILE erzeugt. Einige Beispiele:

008x	MS-DOS
00C0	OS/2
000E	Windows (alle Versionen)
0101	IBM MVS
0102	IBM VSE/SP
0103	IBM VM
0104	IBM 81xx
0105	IBM DPPX/370
0106	IBM AIX
0107	IBM OS400
0109	Linux/S390
0201	UNISYS OS1100
0301	DEC VMS
0302	DEC ULTRIX
0303	DEC OSF1
0304	DEC UNIX

0401	SIEMENS BS2000
0402	SIEMENS SINIX
0403	SIEMENS SYSTEM V
0501	NIXDORF 886x
0502	NIXDORF TARGON
06xx	WANG
07xx	PHILLIPS
08xx	OLIVETTI
0901	TANDEM GUARDIAN
0902	TANDEM UNIX
0Axx	PRIME
0Bxx	STRATUS
0C01	HP HP-UX
0C02	HP MPE
0D01	BULL GCOS6
0D02	BULL GCOS7
0D03	BULL AIX
0E02	Apple A/UX
0F01	SUN OS
0F02	SUN SOLARIS
11xx	INTEL 80286
12xx	INTEL 80386

13xx	INTEL 80486
15xx	Motorola 68000
2101	ICL VME
2102	ICL UNIX (SPARC)
3110	SEQUENT Dynix/PTK

Reaktion: Keine.

FLM0470 SPLIT ID: ...

Bedeutung: Jedes Fragment einer parallel gesplitteten FLAMFILE erhält eine eindeutige Kennung, die zur Authentifizierung verwendet werden kann. Der zugehörige Dateiname wurde mit FLM0410, FLM0460 protokolliert.

Reaktion: Keine.

FLM0471	OUTPUT SUPPRESSED
Bedeutung:	Ausgabedatei nicht verarbeitet.
Reaktion:	Keine.
FLM0472	INPUT DATA SET IS EMPTY
Bedeutung:	Bei der zu dekomprimierenden Datei (FLAMFILE) handelt es sich um eine logisch leere Datei.
Reaktion:	Keine, bzw. zur Dekomprimierung eine FLAMFILE zuweisen.
FLM0474	ILLEGAL FUNCTION OR INSUFFICIENT MEMORY
Bedeutung:	Es wurde eine ungültige Funktion angefordert oder es steht nicht genügend Speicherplatz zur Verfügung. Evtl. hat sich seit der Lizenzierung ihr Rechner geändert, so dass FLAM-Aufrufe als ungültig abgewiesen werden (Error in FLMOPD).
Reaktion:	Speicherplatz überprüfen, eventuell die REGION-Angabe überprüfen. Kontrollieren Sie die Lizenz auf Gültigkeit.
FLM0475	CRYPTOKEY WRONG OR MISSING
Bedeutung:	Die FLAMFILE ist verschlüsselt und es wurde zur Dekomprimierung ein falscher Schlüssel angegeben oder die Eingabe vergessen.
Reaktion:	Den ‚richtigen‘ Schlüssel angeben (Parameter CRYPTOKEY).
FLM0476	NO. SPLITS EXCEEDS MAXIMUM OF nn
Bedeutung:	Eine FLAMFILE wurde bei der Komprimierung parallel in mehr Fragmente geteilt, als die aktuelle FLAM Version zusammenfassen kann. Die aktuelle Version kann nicht mehr als nn Fragmente zu einer FLAMFILE zusammenfassen.
Reaktion:	Bitte verwenden Sie die neueste FLAM Version.
FLM0479	DCB-ATTRIBUTE CHANGED
Bedeutung:	Für die Ausgabedatei gelten andere Dateiattribute als für die Originaldatei. Es erfolgt eine Konvertierung in die neuen Angaben.

Reaktion: Keine, bzw. Ausgabedatei anders definieren, falls gewünscht.

FLM0480 DCB PARAM OLD: ... NEW: ...

Bedeutung: Auflistung der Original-Dateiattribute und der bei der Dekomprimierung angegebenen.

Reaktion: Keine, bzw. Ausgabedatei anders definieren.

FLM0481 RECORD TRUNCATED

Bedeutung: Ein Satz wurde verkürzt. Die dekomprimierte Datei enthält einen (oder mehrere) Sätze, die länger sind als die im Dateikatalog definierte Satzlänge.

Bei TRUNCATE=NO wird das Programm mit Fehler beendet.

Reaktion: Für eine Konvertierung ist der Programmlauf mit dem FLAM-Parameter TRUNCATE=YES zu starten. Eine Datei mit größerer Satzlänge zuzuweisen.

FLM0482 OLD ...

Bedeutung: Protokoll des FLAM-Fileheaders, d.h. es werden die Daten der Originaldatei genannt, wie sie bei der Kompression erkannt worden sind.

OLD COMMENT : Kommentar, der bei der Komprimierung angegeben wurde. Dabei wird ein ASCII-Text zur Anzeige in EBCDIC gewandelt, nicht abdruckbare Zeichen in Punkte umgesetzt. Reicht die Anzeigezeile nicht aus, wird dies durch drei Punkte '...' am Ende der Meldung angedeutet.

OLD DSN : Dateiname der Originaldatei

OLD CODE : Original-Datei-Code

OLD RECFORM : Original-Datei-Format

OLD RECSIZE : Original-Datei-Satzlänge

OLD BLKSIZE : Original-Datei-Blockgröße

OLD KEYPOS : Original-Datei-Schlüssel-Position

- OLD KEYLEN** : Original-Datei-Schlüssel-Länge
- Reaktion:** Keine.
- FLM0483** ACTUAL FLAMFILE VERSION NOT SUPPORTED: nn
- Bedeutung:** Die vorliegende FLAMFILE kann von der aktuell benutzten FLAM Version nicht dekomprimiert werden. Es wurden zur Komprimierung mit einer neueren Version Parameter verwendet, die hier nicht unterstützt werden (wie z.B. neuer Komprimierungsmodus, neue Verschlüsselungsmethode, ...). nn ist die Versionsnummer der FLAMFILE.
- Reaktion:** Bitte verwenden Sie die neueste FLAM Version.
- FLM0485** FLAMFILE MAC: *nnnnnnnnnnnnnnnnnn*
MEMBER MAC :
- Bedeutung:** Protokoll des errechneten Hash-Macs der gesamten FLAMFILE, bzw. jeden Members einer Sammel FLAMFILE.
- Reaktion:** Keine.
- Anmerkung:** Jede mit AES verschlüsselte FLAMFILE wird mit einem Hash-Mac abgeschlossen. Zusätzlich ist jedes Member einer Sammel FLAMFILE separat gesichert. Die hier protokollierten Macs müssen mit denen des Protokolls der Verschlüsselung übereinstimmen, ansonsten wurde nicht die selbe FLAMFILE verarbeitet (sondern z.B. die eines anderen Laufs).
- FLM0488** INPUT WAS NOT COMPRESSED BY FLAM
- Bedeutung:** Die Eingabe wurde nicht mit FLAM komprimiert. Der Condition Code 88 wird gesetzt.
- Reaktion:** Eine mit FLAM komprimierte Datei zuweisen.
- FLM0490** FLAM DECOMPRESSION NORMAL END
- Bedeutung:** Die Dekomprimierung mit FLAM wurde normal beendet.
- Reaktion:** Keine.
- FLM0491** ERROR IN OPERATION: ...
- Bedeutung:** Bei dieser Funktion ist ein Fehler aufgetreten, der Fehlercode ist in der nachfolgenden Meldung protokolliert.

Reaktion: Keine.

FLM0492 DMS ERRORCODE: ... DD-NAME: ...

Bedeutung: Bei der Verarbeitung der VSAM-Datei mit dem angegebenen DD-Namen ist ein Fehler aufgetreten (siehe z.B. DFSMS/MVS Macro Instructions for Data Sets, Document Number SC26-4913-04).

Reaktion: Fehlercode analysieren und Datei entsprechend korrigieren.

FLM0493 FLAM ERRORCODE: ... DD-NAME: ...

Bedeutung: Bei der Verarbeitung der Datei mit dem angegebenen DD-Namen ist ein FLAM-Fehler aufgetreten. Bedeutung der Errorcodes (siehe auch Kapitel 8.3):

- 30 Eingabe Datei ist leer
- 31 Datei ist nicht vorhanden
- 32 Ung ltiger Open Mode
- 33 Ung ltiger Dateityp
- 34 Ung ltiges Satzformat
- 35 Ung ltige Satzl nge
- 36 Ung ltige Blockl nge
- 37 Ung ltige Schl sselposition
- 38 Ung ltige Schl ssell nge
- 39 Ung ltiger Dateiname

Reaktion: Fehlercode analysieren und Datei entsprechend korrigieren.

FLM0494 SECURITY ERROR: ...

Bedeutung: Bei berpr fung der Security Informationen wurden Fehler festgestellt (siehe auch Kapitel 8.3). Der Fehlercode wird sedezimal (00nnmmmm) ausgegeben. nn bezeichnet den Fehlerort, mit nn =

- 1 Header
- 2 Segment
- 3 Membertrailer
- 4 Filetrailer

Mit mmmm wird der Fehler selbst beschrieben:

0001 MAC1, Mac ber das Komprimat

0002 MAC2, Verkettungs Mac
0004 MAC3, Mac ber Macs
0010 Daten fehlen
0020 Daten eingef gt
0040 Daten aktualisiert (update)
0080 Satzz hler Komprimat
0100 Bytez hler Komprimat
0200 Satzz hler Originaldaten
0400 Bytez hler Originaldaten
0800 Verkettung bei FLAM-Verschl sselung

Es k nnen mehrere Fehler gleichzeitig gemeldet werden.

Z.B. besagt der Fehlercode 030180, dass sowohl die Anzahl Komprimatss tze als auch die Anzahl der Komprimatsbytes nicht mit den gespeicherten Werten bereinstimmen. Das wurde beim Abschluss der Dekomprimierung eines Members der Sammel-FLAMFILE festgestellt.

Reaktion:

Die Reaktion ist abh ngig vom gemeldeten Fehler. Um die FLAMFILE evtl. trotzdem dekomprimieren zu k nnen, kann SECUREINFO=IGNORE angegeben werden. Bei Dekomprimierung eines Members der FLAMFILE gen gt SECUREINFO=MEMBER

FLM0499

FLAM DECOMPRESSION TERMINATED WITH ERRORS

Bedeutung:

Die Dekomprimierung mit FLAM wurde mit Fehler beendet. Ein Condition Code 4, 8, 12 oder 16 ist gesetzt.

Reaktion:

Fehler analysieren.

8.3. FLAM-Returncodes

Durch FLAM werden an den verschiedenen Schnittstellen (FLAMUP, FLAMREC, USERIO) bestimmte Ausnahmesituationen und Fehler durch systemneutrale Returncodes gemeldet.

Bei Fehlercodes, die sich auf **Dateioperationen** beziehen, wird die Datei im höchstwertigen Byte des vierstelligen Returncode-Feldes markiert:

X'AF'	Fehler bei Zugriff auf	FLAMOUT
X'CF'		FLAMPAR
X'EF'		FLAMIN
X'FF'		FLAMFILE

Diese Kennzeichen werden von FLAM / FLAMUP zur passenden Meldungsausgabe verwendet.

Die restlichen drei Bytes entsprechen dem Fehlercode der entsprechenden Datei-Zugriffsmethode (wie z.B. VSAM, PO-Data Sets).

Fehlercodes bei **Verletzung der Security** werden durch Kennzeichen im 2. Byte eingeleitet: 00kkmmmm.
kk bezeichnet den Fehlerort, mit kk =

- | | |
|---|---------------|
| 1 | Header |
| 2 | Segment |
| 3 | Membertrailer |
| 4 | Filetrailer |

Mit mmmmm wird der Fehler selbst beschrieben (Sedezimal):

- | | |
|------|-------------------------------------|
| 0001 | MAC1, Mac über das Komprimat |
| 0002 | MAC2, Verkettungs MAC |
| 0004 | MAC3, Mac über Macs |
| 0010 | Daten fehlen |
| 0020 | Daten eingefügt |
| 0040 | Daten aktualisiert (update) |
| 0080 | Satzzeile über Komprimat |
| 0100 | Bytezeile über Komprimat |
| 0200 | Satzzeile über Originaldaten |
| 0400 | Bytezeile über Originaldaten |
| 0800 | Verkettung bei FLAM-Verschlüsselung |

Security-Fehler können nur bei der Dekomprimierung auftreten. Sie können ggf. mit dem Parameter SECURE-INFO=IGNORE den Fehler ignorieren, Folgefehler sind aber nicht auszuschließen. Bei Positionieren in die

FLAMFILE mit anschlie ender Dekomprimierung eines Members muss SECUREINFO=MEMBER angegeben werden (ansonsten Fehlercode X'00030002, d.h. Fehler der Memberverkettung).

Returncode

Die nachfolgenden Werte sind Dezimalzahlen.

- 0 Die Funktion ist vollst ndig ausgef hrt.
- 1 Die Funktion ist nicht ausgef hrt, weil sie im Zusammenhang nicht zul ssig ist (z.B. FLMGET ohne erfolgreiches FLMOPTN, Ablauf auf einem nicht lizenzierten Rechner) oder weil beim ffnen einer Datei nicht ausreichend Speicher zur Verf gung steht.

Returncodes zwischen 1 und 9 sind Warnungen.

Die Funktion ist teilweise ausgef hrt. Der Benutzer muss entscheiden, ob das Ergebnis richtig oder falsch ist.

- 1 Ein Satz wird auf die L nge des Satzpuffers verk rzt; die Daten k nnen in der angegebenen L nge verarbeitet werden.
- 2 Beim Lesen wird das Dateiende (EOF) erreicht; es werden keine Daten ibergeben.
- 3 In einer relativen Datei wird eine L cke gefunden; die Satzl nge ist Null.
- 4 Beim Konvertieren eines Satzes in fixes Format wird der Satz mit F llzeichen aufgefl t.
- 5 In einer indexsequentiellen Datei ist beim Lesen ein Schl ssel nicht vorhanden bzw. beim Schreiben ung ltig. Die sequentielle Leseposition steht auf dem Satz mit dem n chsth heren Schl ssel.

Beim Positionieren ist die angegebene Position nicht vorhanden bzw. die gew nschte Positionierung ist nicht m glich. Die aktuelle Position wird nicht ver ndert.

Beim L schen ist kein aktueller Satz vorhanden.
- 6 In einer Sammeldatei beginnt beim Lesen eine neue Datei; es werden keine Daten ibergeben. Gegebenenfalls kann der Fileheader gelesen werden. Die sequentielle Leseposition steht auf dem ersten Satz der neuen Datei.
- 7 CRYPTOKEY nicht angegeben. Die FLAMFILE wurde verschl ssel komprimiert und es wurde kein Schl ssel bei der Dekomprimierung ibergeben. Der Schl ssel kann mit FLMPWD ibergeben werden.
- 8 unbenutzt

- 9 FLAMUP bzw. FLAM melden beim Komprimieren mit eingeschalteter Statistik (SHOW=ALL), dass das Komprimat größer als das Original ist (Expansion).

Returncodes ab 10 sind Fehler.

Die Funktion ist nicht ausgeführt bzw. wurde abgebrochen. Eine Ausnahme bildet der Returncode 98 bei FLAMUP bzw. FLAM.

- 10 Beim Dekomprimieren wird die Eingabedatei nicht als FLAM-Komprimat erkannt. Bereits der Anfang der Datei ist derart verflücht, dass die FLAM-Syntax nicht mehr erkennbar ist.

Mögliche Ursachen für diesen Fehler sind:

- Die Eingabedatei ist kein Komprimat bzw. wurde nicht mit FLAM komprimiert.
- Bereits der erste Satz ist verkürzt bzw. vor dem Anfang des FLAM-Komprimats sind Daten eingefügt.

Häufig wird dieser Fehler durch falsch eingestellte File Transfers verursacht:

Beim Übertragen von 8-Bit-Komprimaten wird ein File-Transfer für abdruckbare Daten benutzt und damit die Zeichen des Komprimats verflücht.

Beim Übertragen von indexsequentiellen Komprimatsdateien von DEC-VMS auf andere Systeme wie MVS, BS2000 usw. muss die Schlüsselgröße der Komprimatsdatei um die Satz- und Blockgröße (1, 2 bzw. 4 Bytes) vergrößert werden.

Beim Übertragen werden Komprimatssätze verkürzt, verlängert bzw. umgebrochen.

Hinweis: Ein Teil dieser Transformationen wird von FLAM seit der Version 2.7 erkannt und automatisch kompensiert.

Das Auffüllen mit gleichen Zeichen am Dateiende wird für alle Kompressionsverfahren toleriert.

Bei 8-Bit-Komprimaten ist ein Umbruch der Komprimatssätze möglich, sofern bei der Dekomprimierung kein Exit für die Komprimatssätze (EXD20) aktiv ist.

- 11 Das Format der FLAMFILE ist fehlerhaft.

- Beim Dekomprimieren einer FLAMFILE sind Fehler in der Komprimatssyntax erkannt worden. Beispielsweise können vollständige Komprimatssätze fehlen bzw. Header sind verflücht.
- 12 Ein Komprimatssatz ist verkürzt, so dass ein Teil der Komprimatsdaten fehlt.
- 13 Die Komprimatsdatei ist verkürzt. Es fehlen vollständige Komprimatssätze am Dateiende. Dieser Fehler kann beim Erzeugen, Kopieren bzw. Übertragen von Komprimatsdateien entstehen, wenn nicht ausreichend Speicherplatz für die Komprimatsdatei zur Verfügung steht und dadurch die Komprimierung, das Kopieren bzw. der File Transfer vorzeitig beendet wird. Jeder andere Abbruch dieser Verarbeitungen kann ebenfalls eine unvollständige Komprimatsdatei hinterlassen.
- 14 Die Checksumme eines Komprimatssatzes ist falsch. Die Komprimatsdatei ist durch Umcodierung oder einen anderen Eingriff verflücht.
- 15 FLAM kann nur Sätze bis zu einer maximalen Satzlänge von 32.763 Bytes verarbeiten. Die Originaldatei enthält mindestens einen längeren Satz und kann deshalb nicht komprimiert werden.
- 16 Die Matrixgröße muss um mindestens 4 Byte größer sein als die größte Satzlänge in der Originaldatei. Für gute Kompressionseffekte sollte die Matrixgröße mindestens 16 mal die Satzlänge sein. Die Datei kann mit größerem Matrixpuffer erneut komprimiert werden.
- 17 Beim Update eines Satzes wurde eine andere Länge angegeben, als zuvor gelesen wurde. Das ist im Kompressionsmode ADC/NDC nicht erlaubt.
- 18 unbenutzt
- 19 unbenutzt
- 20 Unzulässiger OPENMODE.
Nur indexsequentielle Komprimatsdateien können mit dem OPENMODE = INOUT geöffnet werden. Sequentielle Komprimatsdateien können nur gelesen (INPUT) bzw. geschrieben werden (OUTPUT).
- 21 Unzulässige Größe des Matrixpuffers.
Beim Dekomprimieren kann der notwendige Matrixpuffer wegen Speicherplatzmangel nicht angefordert werden. Wenn nicht mehr Speicherplatz zur Verfügung gestellt werden kann (z.B. durch Vergrößern der REGION-Angabe in der JCL), muss die Originaldatei mit einem kleineren Matrixpuffer komprimiert werden.
Hinweis: Es wird die doppelte Größe des Matrixpuffers bei der Ausführung benützt.

- 22** Unzulässiges Verfahren.
Das Komprimat ist mit einer neueren FLAM-Version mit einem von dieser Version noch nicht unterstützten Kompressions- oder Verschlüsselungsverfahren erzeugt worden.
- 23** Unzulässiger Code in FLAMFILE.
Das Komprimat ist in einem Zeichencode (weder ASCII noch EBCDIC) erstellt worden, der von dieser FLAM-Version noch nicht unterstützt wird.
- 24** Unzulässige maximale Satzanzahl.
Der Parameter MAXRECORDS bzw. MAXREC enthält einen Wert größer als 255 bzw. kleiner als 1 (bei Kompressions Modi CX7/CX8/VR8).
- 25** Unzulässige Satzlänge.
Der Parameter MAXSIZE enthält einen Wert kleiner als 80 bzw. größer als 32.768 für 8-Bit-Komprimat. Bei CX7 darf MAXSIZE nicht größer als 4096 sein.
- 26** Unzulässiger Zeichencode.
Die Originaldaten haben einen Zeichencode (weder ASCII noch EBCDIC), der von dieser FLAM-Version noch nicht unterstützt wird.
- 27** Unzulässiger Splitt Modus
- 28** AES-Verschlüsselung einer VSAM-KSDS-FLAMFILE ist nicht erlaubt
- 29** Beim Ver- / Entschlüsseln einer FLAMFILE wurde kein (oder kein gültiger) Schlüssel angegeben.
- 30** Eingabedatei ist leer. Die Eingabedatei ist vorhanden, aber ohne Inhalt.
- 31** Datei ist nicht vorhanden, auf sie kann nicht zugegriffen werden.
- 32** Ungültiger OPEN-Modus.
Die Datei kann mit dem gewünschten OPEN-Modus nicht geöffnet werden. Z.B. kann eine sequentielle Datei nicht zum Öffnen geöffnet werden.
- 33** Ungültiger Dateityp.
Das gewünschte Dateiformat kann von FLAM nicht bzw. noch nicht verarbeitet werden.
- 34** Ungültiges Satzformat.

- Das Satzformat kann von FLAM nicht verarbeitet werden oder es ist für das angegebene Dateiformat nicht zugelassen.
- 35** Ungültige Satzlänge.
- Die Satzlänge kann von FLAM nicht verarbeitet werden oder sie ist für das angegebene Dateiformat und Satzformat nicht zugelassen.
- 36** Ungültige Blocklänge.
- Die Blocklänge kann von FLAM nicht verarbeitet werden oder sie ist für das angegebene Dateiformat und Satzformat nicht zugelassen.
- 37** Ungültige Schlüsselposition.
- Bei einer indexsequentiellen FLAMFILE ist die Schlüsselposition ungleich 1. Für eine Originaldatei ist die Schlüsselposition für das angegebene Dateiformat nicht zugelassen.
- 38** Ungültige Schlüsselweite.
- Die Schlüsselweite kann von FLAM nicht verarbeitet werden oder ist für das angegebene Dateiformat und Satzformat nicht zugelassen.
- 39** Ungültiger Dateiname.
- Der Dateiname ist in keiner gültigen Schreibweise für eine Datei oder ein Bibliothekselement angegeben bzw. es ist eine Wildcard-Angabe für eine Menge von Dateien und Bibliothekselementen unzulässig bzw. von FLAM nicht verarbeitbar.
- 40** Modul oder Tabelle kann nicht geladen werden.
- Ein Benutzerausgang bzw. eine Übersetzungstabelle kann nicht geladen werden. Möglicherweise ist die Bibliothek nicht zugewiesen.
- 41** Modul kann nicht aufgerufen werden.
- Ein Benutzerausgang kann nicht aufgerufen werden.
- 42** Modul oder Tabelle kann nicht entladen werden.
- 43-49** Fehlerabbruch durch Exit-Routine.
- Ein Benutzerausgang hat den Returncode 16 (oder höher) bzw. einen unzulässigen Returncode zurückgegeben.
- 50** unbenutzt
- 51** unbenutzt
- 52** Zu viele oder unzulässige doppelte Schlüssel.

Beim Komprimieren in eine indexsequentielle FLAMFILE enthält das Original doppelte Schlüssel, obwohl beim Öffnen der FLAMFILE in dem Feld KEYFLAGS der Schlüsselbeschreibung KEYDESC keine doppelten Schlüssel zugelassen sind. Oder die Anzahl doppelter Schlüssel im Original ist größer als $255 * MAXREC$.

53 unbenutzt

56 unbenutzt

57 Unzulässige Teilkomprimatstänge.

Das Komprimat einer Matrix ist in mehreren Teilen mit eigenen Längelfeldern abgelegt. Beim Dekomprimieren wird eine Inkonsistenz dieser Längelfelder erkannt, ohne dass eine ungültige Checksumme gefunden wurde.

Dieser Fehler tritt z.B. auf, wenn in einer Komprimatsdatei vollständige Sätze gelöscht wurden.

58 Vorliegende FLAMFILE kann nicht dekomprimiert werden. Sie wurde in einer neueren Version mit Parametern erzeugt, die in dieser Version nicht unterstützt werden.

59 unbenutzt

60 - 78 Die Fehler 60 bis 78 beschreiben Fehler im Komprimat.

Diese Fehler dienen zur Erkennung von Programmfehlern in FLAM selbst und sollten deshalb im Betrieb nicht auftreten.

Da mit Hilfe von Checksummen nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit eine Verfälschung in einer Komprimatsdatei erkannt wird, kann in seltenen Fällen unzutreffenderweise ein Dekompressionsfehler gemeldet werden, obwohl eine Verfälschung vorliegt.

Das Auftreten eines Dekompressionsfehlers sollte unter Beifügung von Fehlerunterlagen an den Hersteller gemeldet werden.

79 unbenutzt

80 Syntaxfehler bei Parametereingabe.

Der Parameterstring ist syntaktisch falsch. Wenn mehrere Parameter auf einmal übergeben wurden, kann durch die Verkürzung des Parameterstrings um jeweils einen Parameter der Fehler eingegrenzt werden.

81 Unbekanntes Schlüsselwort.

Im Parameterstring ist ein unbekanntes Schlüsselwort enthalten bzw. durch einen Syntaxfehler wird ein Parameterwert als Schlüsselwort interpretiert.

- 82** Unbekannter Parameterwert.
Bei einem Parameter mit einem festen Wertevorrat wie z.B. MODE ist ein unzulässiger Wert angegeben worden.
- 83** Parameterwert nicht dezimal.
Bei einem Parameter der Zahlen als Wertevorrat hat, ist keine Zahl angegeben worden.
- 84** Parameterwert zu lang.
Bei einem Parameter ist die Wertangabe zu lang. Zahlenwerte dürfen maximal 8 Zeichen lang sein. Ebenso dürfen feste Werte maximal 8 Zeichen lang sein. Bei Parametern, die Namen enthalten dürfen, sind die Längen in der Parameterbeschreibung angegeben. Linknamen, Modulnamen und Namen von Tabellen dürfen maximal 8 Zeichen lang sein. Dateinamen für einzelne Dateien und als Wildcard-Angaben dürfen maximal 54 Zeichen lang sein.
- 85 - 89** unbenutzt
- 90** Parameter wird zum falschen Zeitpunkt gesetzt (z.B. Verschlüsselungsmode nach FLMOPF)
- 91** Parameter ist nicht bekannt
- 92** Parameterwert ist unbekannt
- 93-95** unbenutzt
- 96** Keinen Dateinamen gefunden, bzw. Fehler beim Ermitteln von Dateinamen. Dieser Fehler kann bei der Komprimierung im Zusammenhang mit Dateinamensangaben in Wildcard-Syntax oder bei Dateilisten auftreten.

Bei der Dekomprimierung wurde eine Auswahl- oder Umsetzvorschrift für die Ausgabe vorgegeben und die FLAMFILE enthält keinen Namen der Originaldatei (durch HEADER=NO oder FILEINFO=NO bei der Komprimierung).
- 97** unbenutzt
- 98** Nicht alle Dateien wurden bearbeitet.

Bei der Verarbeitung von Sammeldateien wurden nicht alle Dateien bearbeitet, weil beim Öffnen der Originaldateien Fehler erkannt wurden. Alle Dateien, die bearbeitet wurden, sind fehlerfrei bearbeitet.
- 111** Serieller Splitt gefordert, aber Splittgrenze ist 0.
- 112** paralleler Splitt gefordert, aber Anzahl Splitts ist < 2.
- 119** Längenfehler in einer gesplitteten FLAMFILE.

- 120** Beim Teilen oder Zusammenfügen einer FLAMFILE kann kein weiterer Dateiname (oder DD-Name) gebildet werden. Z.B. müsste nach Datei Nummer 9 die Nummer 10 generiert werden, der Name enthält aber nur eine einstellige Ziffernfolge.
- 121** Beim Zusammenfügen einer gesplitteten FLAMFILE fehlt ein Fragment (Datei).
- 122** Beim Zusammenfügen einer seriell gesplitteten FLAMFILE liegen die Fragmente (Dateien) in falscher Reihenfolge vor.
- 123** Fragmente (Dateien) einer gesplitteten FLAMFILE gehen nicht zusammen.
- 124** Eine FLAMFILE wurde in mehr Dateien geteilt, als die aktuelle Version zusammenfügen kann.
- 125** Formatfehler im letzten Satz einer parallel gesplitteten FLAMFILE.
- 126-129** unbenutzt
- 130** Eine mit SECURE=YES komprimierte FLAMFILE ist beim Lesen nicht mehr im originalen Zustand.

Kann z.B. durch Änderung, Erganzung (Konkatinierung) geschehen sein, dann ggf. mit SECURE=IGNORE dekomprimieren.
- 131** In einer mit SECURE=YES komprimierten FLAMFILE fehlen beim Lesen Datensätze (z.B. auch fehlendes oder unvollständigiges Member in einer Sammel-FLAMFILE).

Falls erlaubt, mit SECURE=IGNORE dekomprimieren.
- 132** In eine mit SECURE=YES komprimierten Sammel-FLAMFILE wurde ein Member eingefügt. Wird beim Dekomprimieren erkannt.

Falls erlaubt, mit SECURE=IGNORE dekomprimieren.
- 133** Die Reihenfolge der Sätze einer mit SECURE=YES komprimierten FLAMFILE wurde verändert.

Falls erlaubt (z.B. wegen Update), mit SECURE=IGNORE dekomprimieren.
- 134** Eine mit SECUREINFO=NO komprimierte FLAMFILE enthält Security-Informationen.

Dieser Fehler lässt sich nicht ignorieren. Im einfachsten Fall wurden FLAMFILES ohne und mit Security-Informationen konkatinert, dann muss die Konkatinierung aufgehoben werden.

135-998	unbenutzt
999	siehe –1
> 65535	Markierte Fehler (siehe Kapitelanfang)

8.4 Condition Codes

Zur Ablaufsteuerung werden von FLAM folgende Condition Codes gesetzt:

Condition Codes

0	Fehlerfreier Ablauf
4	Bei der Bearbeitung von Sammeldateien wurden nicht alle Ein-/Ausgabedateien bearbeitet
8	Fehler einfacher Art (wie Parameterfehler) wurden erkannt
12	Schwerwiegendere Fehler wurden erkannt. Das sind Fehler des Dateiverwaltungssystems oder Unstimmigkeiten bei der Berprfung der Sicherheit des Komprimats
16	Schwerer Fehler bei der Komprimierung/Dekomprimierung
80	Die Komprimierung war schlechter als das vorgegebene Limit (siehe CLIMIT - Parameter)
88	Die zugewiesene Datei ist keine FLAMFILE

Nur beim Condition Code 0 und 80 ist eine korrekte Verarbeitung erfolgt. In allen anderen F llen wurde eventuell ein fehlerhaftes oder gar kein Komprimat erzeugt. Es wird empfohlen, diese Datei im Fehlerfall umzukatalogisieren, damit sie nicht f r eine weitere Verarbeitung benutzt wird.

Bei R ckgabe eines Condition Codes gr er 0 hat FLAM bereits eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.

Bei Fehlern mit Condition Code 16 liegt unter Umst nden ein FLAM-Fehler vor.

FLAM (MVS)

Benutzerhandbuch

Kapitel 9:

Benutzerführung

Inhalt

9.	FLAM Benutzerführung	3
9.1	Übersicht	3
9.2	FLAM Panels	3
9.2.1	Beispiel zur Komprimierung	9
9.2.2	Beispiel zur Dekomprimierung	13
9.2.3	Informationen aus einer FLAMFILE	15
9.3	FLCOMP	19
9.4	FLDECO	20
9.5	FLDIR	21
9.6	FLDISP	22
9.7	FLEDIT	24
9.8	FLTOC	25
9.8.1	Anzeigen eines FLAMFILE-Members	26
9.8.2	Informationen über ein FLAMFILE-Member	28
9.8.3	Dekomprimieren eines FLAMFILE-Members	29
9.9	FLCKV	31

9. FLAM Benutzerführung

9.1 Übersicht

Die typische Benutzung von FLAM wird im TSO/ISPF durch den Aufruf von Prozeduren und Panels wesentlich erleichtert.

CLIST-Prozeduren erlauben bei Vorlage einer Dateiliste (Panel 3.4 im ISPF) einen direkten Aufruf von FLAM. So erhält man den 'Directory' -Inhalt einer FLAMFILE oder Dateien lassen sich komprimieren, dekomprimieren, ansehen oder editieren.

FLAM kann auch als eigenständiger Menüpunkt in einem Selektionspanel (z.B. ISRUTIL) eingefügt werden.

Die zur Benutzerführung gehörenden Panels, CLIST-Prozeduren und Meldungen werden in lesbarer Form in PO-Bibliotheken ausgeliefert. D.h. sie können jederzeit auch durch den Anwender selbst geändert und so den eigenen Wünschen angepasst werden.

Bitte beachten Sie aber, dass Wartung und Garantie nur auf die ausgelieferte Version gegeben wird und kundenspezifische Anpassungen bei einem Versionswechsel erneut selbst durchgeführt werden müssen.

üblicherweise werden die Bibliotheken in der TSO-Logonprozedur allokiert, so dass alle Funktionsaufrufe mit den Menüs zur Verfügung stehen. Die Startprozedur FLAM ermöglicht es aber auch, diese Allokation beim Start temporär selbst vorzunehmen.

9.2 FLAM Panels

Hiermit ist die in einem Selektionspanel einbindbare Benutzerführung gemeint.

Aufgabe ist die Komprimierung und Dekomprimierung von Dateien zur Durchführung im Dialog (TSO) oder im Batch.

Für den Ablauf sind keine JCL-Kenntnisse erforderlich, alle nötigen Kommandos werden selbstständig generiert.

Bei allen Panels kann die PF1-Taste gedrückt werden, entweder für generelle Informationen oder um weitere Meldungen nach Fehlerhinweisen zu erhalten. Die Meldungs- und Hilfetexte sind in englischer Sprache abgefasst.

Bei Ablauf im Batch wird die Kontrolle an JES abgegeben, d.h. zur Kontrolle des Batchjobs können die Funktionen 3.8 im ISPF oder z.B. SDSF verwendet werden.

Bei Ablauf im TSO wird selbstig in das Ergebnisprotokoll von FLAM verzweigt.

Start von FLAM Panels

Zum Start der FLAM Benutzerführung wird unter ISPF (z.B. in der Kommandozeile) eingegeben:

```
----- ISPF/PDF PRIMARY OPTION MENU -----  
OPTION      ==> tso exec pref(flam)  
  
  0  ISPF PARMs      - Specify terminal and user parameters  
  1  BROWSE          - Display source data or output listings  
  2  EDIT            - Create or change source data  
  3  UTILITIES       - Perform utility functions  
  .  
  .  
  .
```

Mit "pref" als Dateinamenprefix der FLAM CLIST-Bibliothek (gem. TSO Konventionen). Das bisher angezeigte Panel wird dann durch die FLAM Benutzerführung abgelöst.

Es empfiehlt sich aber, ein bestehendes ISPF-Panel (z.B. ISRUTIL) zu modifizieren, hier im Beispiel als Funktion 15 eingefügt:

```

%----- UTILITY SELECTION MENU -----
%OPTION      ===_ZCMD
%
%      1 +LIBRARY      - Compress or print data set.  Print index listing.
+      Print, rename, delete, or browse members
%      2 +DATASET      - Allocate, rename, delete, catalog, uncatalog, or
+      display information of an entire data set
%      3 +MOVE/COPY    - Move, copy, or promote members or data sets
%      4 +DSLIST       - Print or display (to process) list of data set
+      Print or display VTOC information
%      5 +RESET        - Reset statistics for members of ISPF library
%      6 +HARDCOPY     - Initiate hardcopy output
%      8 +OUTLIST      - Display, delete, or print held job output
%      9 +COMMANDS     - Create/change an application command table
%     10 +CONVERT      - Convert old format menus/messages to new format
%     11 +FORMAT       - Format definition for formatted data Edit/Browse
%     12 +SUPERCE     - Compare data sets (Standard dialog)
%     13 +SUPERCE     - Compare data sets (Extended dialog)
%     14 +SEARCH-FOR  - Search data sets for strings of data
%     15 +FLAM        - Data Compression Utility
) INIT
  .HELP = ISR30000
) PROC
  &ZSEL = TRANS( TRUNC (&ZCMD, '.')
                1, 'PGM(ISRUDA) PARM(ISRUDA1)'
                2, 'PGM(ISRUDA) PARM(ISRUDA2)'
                3, 'PGM(ISRUMC)'
                4, 'PGM(ISRUDL) PARM(ISRUDLP)'
                5, 'PGM(ISRURS)'
                6, 'PGM(ISRUHC)'
                8, 'PGM(ISRUOLP)'
                9, 'PANEL(ISPUCMA)'
                10, 'PGM(ISRQCM) PARM(ISRQCMP)'
                11, 'PGM(ISRFMT)'
                12, 'PGM(ISRSSM)'
                13, 'PGM(ISRSEPRM) NOCHECK'
                14, 'PGM(ISRSFM)'
                15, 'CMD(EXEC pref.CLIST(FLAM))'
                ' ',' '
                *, '? ' )
  &ZTRAIL = .TRAIL
) END

```

Wird dieses so modifizierte Panel in einer vorgelagerten Bibliothek verkettet (DD-Name ISPLIB), kann dann über die Funktion 3.15 das FLAM Startmenü aufgerufen werden.

Wird der Befehlszeile der Parameter DEFS(Y) mitgegeben, so werden die n-tigen FLAM-Bibliotheken der Benutzerführung nicht allokiert. Das ist dann sinnvoll, wenn die Bibliotheken bereits in der TSO-Logon-Prozedur enthalten sind.

DEFS(N) ist standardmäßig eingestellt, d.h. die Prozedur allokiert selbst die n-tigen Bibliotheken während des Starts (kompatibel zu früheren Versionen).

FLAM Startpanel

Nach Eingabe der TSO EXEC-Anweisung (oder von 3.15 im Beispiel) in der Kommandozeile wird das FLAM Startpanel angezeigt:

```

-----          F L A M          -----
OPTION      ==>

      C - Compress data set or member      I - FLAMFILE-info
      D - Decompress data set or member    O - Processing options

Specify original data set or member (wildcards (compr.); blank for DUMMY):
DATA SET NAME ==>

Specify FLAMFILE data set or member (blank for DUMMY):
DATA SET NAME ==>

Reuse existing data sets:  N      (Y/N yes/no)

Specify Listing (* for temporary, blank for none)
DATA SET NAME == *

FLAM Parameter:
==>
==>

Submit:  F      (F/B Foreground or Batch)

```

Durch Angabe einer Option wird komprimiert (C), dekomprimiert (D), werden Informationen aus der FLAMFILE angezeigt (I) oder es wird in ein weiteres Panel zur JCL-Generierung verzweigt (O).

Dateinamen können gemäß der TSO Konvention eingegeben werden, d.h. wird ein Dateiname nicht in Apostrophe eingeschlossen, wird eine Datei der eigenen Kennung angenommen. Dateien einer fremden Kennung (Userid) benötigen den vollen Dateinamen in Apostrophen (mit Userid). Zum Ablauf im Batch wird bei fehlenden Apostrophen die eigene Kennung vorangestellt.

So wird z.B. unter der Kennung FLAM bei Eingabe von DAT.SMF, als data set name im Batch der Name FLAM.DAT.SMF generiert, bei Eingabe von 'SYS2.DAT.SMF' würde der Dateiname SYS2.DAT.SMF erzeugt.

Wird kein Dateiname eingegeben, wird ein DUMMY Statement generiert. D.h. es wird keine Datei von FLAM gelesen oder erzeugt. Das kann hilfreich sein, um z.B. Komprimierungseffekte zu ermitteln, Abläufe zu testen oder um User-Exits mit eigener Ein- oder Ausgaberoutine zu verwenden.

Der Dateiname wird syntaktisch geprüft. Bei Angabe einer nicht-katalogisierten Datei wird bei Ausgabe in das FLAM Allocation Panel verzweigt, um die Datei zu katalogisieren und auf dem Speichermedium anzulegen, anderenfalls erfolgt eine Fehlermeldung.

Zur Komprimierung kann der Dateiname auch in Wildcard-Syntax (siehe Kapitel 3.1.4.2) eingegeben werden. Dann wird in eine editierbare Liste von Dateinamen verzweigt, die alle Namen gemäß dieser Syntax enthält. Hier können z.B. Namen gelöscht oder andere hinzugefügt werden. Die Liste darf weitere Wildcardnamen

FLAM V4.5 (MVS)

enthalten. Nach Rückkehr zu FLAM werden alle Dateien dieser Liste in eine FLAMFILE komprimiert und ggf. verschlüsselt.

Das Protokoll von FLAM wird grundsätzlich in eine Datei ausgegeben, sofern nichts anderes generiert wurde oder als Parameter angegeben worden ist (siehe Parameter MSGDISP).

Auch hier kann ein Dateiname angegeben werden. Bei '*' (Standard) wird die Datei nur temporär aufgebaut und nach Ablauf freigegeben, im Batch wird die Anweisung SYSOUT=* generiert, so dass das Protokoll in der JCL-Liste abgedruckt ist.

Über die Angabe 'Reuse existing data set : N' kann das Überschreiben einer Datei verhindert werden, bei bereits angelegter Datei erfolgt dann eine Fehlermeldung. Das gilt auch für die Protokolldatei.

Es können zwei Zeilen mit Parametern eingegeben werden. Diese werden in eine temporäre Parameterdatei gespeichert und dem FLAM zum Ablauf mitgegeben. Es erfolgt eine Umsetzung von Klein- in Großbuchstaben. Die Parameter selbst werden im Panel nicht geprüft, sondern an FLAM weitergereicht.

Die Verarbeitung kann sowohl unter TSO (Foreground) als auch im Batch erfolgen. Die zugehörige JCL wird selbstständig generiert.

Nach erfolgter Ausführung im TSO wird selbstständig in die Protokoll-Datei verzweigt. Danach sind alle Kommandos des ISPF-Browse Modes zulässig (wie Blättern, usw.). Die Funktionstaste PF3 beendet die Anzeige und es wird in das FLAM Startmenü zurückverzweigt.

FLAM Options:

Mit der Eingabe der Option 'o' sollen Standardangaben zur JCL-Generierung festgelegt werden. Das führt zum nächsten Panel:

```

----- FLAM - Options -----
FLAM Load Library (Data Set Name or * for system file)
====> FLAMV42A.LOAD

New Data Set Defaults   FLAMFILE                               Original Data Set

Data class              ====>
Record Format           ====> FB      (F,FB,V,VB)
Record Length          ====> 512    (80 to 32760 Byte)
Block Size              ====> 23040  (80 to 32760 Byte)
Space Unit              ====> TRKS   (BLKS, TRKS, or CYLS)  ====> TRKS
Primary Quant.         ====> 6      (in above units)      ====> 12
Secondary Qu.          ====> 15    (in above units)      ====> 15
Storage class          ====>
Volume                  ====> TEST02  ====> TEST03
Unit                    ====> 3390   ====> 3390

JOB Statement Information (required for batch-processing only)
====> //FLAM42F JOB (4711), 'LIMES/06172-59190',
====> //      CLASS=A,MSGLEVEL=2,MSGCLASS=X,
====> //      NOTIFY=FLAM42

Press ENTER for return, PF3 or PF4 will cancel.

```

Hier ist beispielhaft das Panel bereits ausgefüllt. Diese Werte werden für jeden FLAM-Lauf herangezogen, so dass nicht immer wieder die gleichen Angaben gemacht werden müssen.

Die Angabe einer Bibliothek mit FLAM Load Modulen ist zwingend erforderlich, ohne sie kann keine Verarbeitung gestartet werden. In der Regel steht hier der Name, der bei der Installation angegeben wurde. Ein Stern, '*' als Name bewirkt das Laden der FLAM Module aus den Bibliotheken der LINKLIST-Verkettung.

Eine Änderung ist aber stets möglich und bei Versionswechsel oder bei Tests mit eigenen Bibliotheken recht hilfreich.

Standardmäßig wird die FLAMFILE als sequentielle PS-Datei erzeugt. Hier kann ein bestimmtes Format, Dateigröße und Speichermedium vorgegeben werden.

Da die Ausgabedatei bei der Dekomprimierung beliebiger Art sein kann, werden hier nur Angaben zur Größe und des Speichermediums vorbelegt. Diese Werte können zum Ablaufzeitpunkt noch verändert werden, es wird hier nur die Vorbelegung festgelegt.

Die JOB-Karte wird nur bei Ablauf im Batch benötigt. Erfolgt hier keine Eingabe, wird sie bei Generierung zum Batchablauf neu angefordert.

Drücken der Freigabetaste führt wieder zum FLAM Startmenü, alle Eingaben werden in der ISPF PROFILE-Datei gespeichert und stehen bei jedem weiteren Aufruf der FLAM Panels wieder zur Verfügung.

FLAM V4.5 (MVS)

Die Funktionstasten PF3 oder PF4 brechen den Vorgang ab, es erfolgt keine Speicherung der Eingaben.

9.2.1 Beispiel zur Komprimierung

Zur Komprimierung wird 'c' als Option eingegeben:

```

----- F L A M -----
OPTION      ===> c

      C - Compress data set or member          I - FLAMFILE-info
      D - Decompress data set or member        O - Processing options

Specify original data set or member (wildcards (compr.); blank for DUMMY):
DATA SET NAME ===> dat.fb

Specify FLAMFILE data set or member (blank for DUMMY):
DATA SET NAME ===> dat.cmp

Reuse existing data sets:  N          (Y/N yes/no)

Specify Listing (* for temporary, blank for none)
DATA SET NAME ===> *

FLAM Parameter:
===> mode=adc
===>

Submit:  F          (F/B Foreground or Batch)
    
```

Die Datei DAT.FB der eigenen Kennung soll in die Datei DAT.CMP der eigenen Kennung komprimiert werden. Da diese Datei noch nicht existieren darf, soll ein Überschreiben ausgeschlossen sein (als Schutz vor Fehleingaben). Die Kompression soll im ADC-Mode erfolgen. Es erfolgt nach Drücken der Freigabetaste eine Überprüfung der Dateinamen und die Existenz der angegebenen Dateien.

Da die Komprimatsdatei DAT.CMP neu und noch nicht angelegt ist, wird ins FLAM Allocation Panel verzweigt:

```

----- F L A M   Data Set Specification -----

Data Set  DAT.CMP

      Special attributes or allocation for new  FLAMFILE
      For standard processing press <ENTER> without any input.

Data Class      ===>
Organisation    ===> PS          (PS/PO/ESDS/KSDS/RRDS/LDS)
Record Format    ===> FB          (F/FB/V/VB, with S,A,M, or /U)
Record Length   ===> 512        (up to 32760 Byte, avg. max for VSAM)
Block size      ===> 23040      (up to 32760 Byte, CISZ for VSAM)
Key Position     ===>           ( VSAM KSDS
Key Length      ===>           (up to 255) (          ONLY
No.Dir.Blocks   ===>           (PO data sets only)
Space Unit      ===> TRKS       (BLKS, TRKS, CYLS, or RECS)
Primary Quantity ===> 6        (in above units)
    
```

FLAM V4.5 (MVS)

```

Secondary Quant. ==> 15          (in above units)
Storage Class    ==>
Volume Serial    ==> TEST01
Generic Unit     ==> 3390
Management Class ==>

```

Hier werden zunächst die Eingaben des FLAM Option Panels ausgegeben, sie können ablaufspezifisch geändert werden.

Nach Drücken der Freigabetaste beginnt die eigentliche Verarbeitung.

Je nach Dateigröße und CPU-Auslastung kann FLAM eine geraume Zeit arbeiten, daher wird ein Panel ausgegeben:

```

----- F L A M -----
OPTION    ==> C

      C - Compress data set or member      I - FLAMFILE-info
      D - Decompress data set or member    O - Processing options

Specify original data set or member (wildcards (compr.); blank for DUMMY):
DATA SET NAME ==> DAT.FB

Specify FLAMFILE data set or member (blank for DUMMY):
DATA SET NAME ==> DAT.CMP

Reuse existing data sets: N      (Y/N yes/no)

```

```

Specify Listing (* for temporary, blank for none)
DATA SET NAME ==> *

```

F L A M is working now

```

Submit: F      (F/B Foreground or Batch)

```

Am Ende der Kompression wird selbsttätig in die Anzeige der Ergebnisliste verzweigt. Alle Kommandos, die im BROWSE-Mode zulässig sind (Blättern, Suchen, ...), können eingegeben werden.

```

BROWSE - FLAM42.FTMP.L4301 ----- LINE 0000000 COL 001
COMMAND ==>
***** TOP OF DATA *****
FLM0448 COPYRIGHT (C) 1989-2007 BY LIMES DATENTECHNIK GMBH TEST 08273
FLM0428 RECEIVED: PARF=FLAM42.FTMP.P4301
FLM0410 DATA SET NAME : FLAM42.FTMP.P4301 -PARFILE-
FLM0428 RECEIVED: C
FLM0428 RECEIVED: MODE=VR8
FLM0400 FLAM COMPRESSION VERSION 4.2A00 ACTIVE
FLM0410 DATA SET NAME : FLAM42.DAT.FB
FLM0415 USED PARAMETER: ACCESS      : LOG
FLM0415 USED PARAMETER: IDSORG      : SEQUENT
FLM0415 USED PARAMETER: IRECFORM    : FIXBLK
FLM0415 USED PARAMETER: IRECSIZE    :      80

```

```
FLM0415 USED PARAMETER: IBLKSIZE : 3120
FLM0410 DATA SET NAME : FLAM42.DAT.CMP
FLM0415 USED PARAMETER: MODE : ADC
FLM0415 USED PARAMETER: MAXBUFF : 65536
FLM0415 USED PARAMETER: MAXREC : 4095
FLM0415 USED PARAMETER: MAXSIZE : 512
FLM0415 USED PARAMETER: DSORG : SEQUENT
FLM0415 USED PARAMETER: RECFORM : FIXBLK
FLM0415 USED PARAMETER: BLKSIZE : 23040
FLM0406 INPUT RECORDS/BYTES: 270 / 21,600
FLM0407 OUTPUT RECORDS/BYTES: 3 / 1,536
FLM0416 COMPRESSION REDUCTION IN PERCENT: 71.11
FLM0408 CPU - TIME: 0.0390
FLM0409 RUN - TIME: 0.3325
FLM0440 FLAM COMPRESSION NORMAL END
***** BOTTOM OF DATA *****
```

Nach Drücken der PF3-Taste erhält man wieder das Ausgangspanel.

9.2.2 Beispiel zur Dekomprimierung

Hier wird keine Ausgabedatei angegeben, das Eingabefeld bleibt leer. Damit wird zwar vollständig dekomprimiert, aber keine Ausgabedatei erzeugt.

```

----- F L A M -----
OPTION    ===> d

      C - Compress data set or member          I - FLAMFILE-info
      D - Decompress data set or member        O - Processing options

Specify original data set or member (wildcards (compr.); blank for DUMMY):
DATA SET NAME ===>

Specify FLAMFILE data set or member (blank for DUMMY):
DATA SET NAME ===> DAT.CMP

Reuse existing data sets:  N          (Y/N yes/no)

Specify Listing (* for temporary, blank for none)
DATA SET NAME ===> *

FLAM Parameter:
===>
===>

Submit:  F          (F/B Foreground or Batch)

```

Das Ergebnis:

```

BROWSE - FLAM42.FTMP.L5112 ----- LINE 00000000 COL 001
COMMAND ===>                                SCROLL
***** TOP OF DATA *****
FLM0448 COPYRIGHT (C) 1989-2007 BY LIMES DATENTECHNIK GMBH TEST 08273
FLM0428 RECEIVED: PARF=FLAM42.FTMP.P5112
FLM0410 DATA SET NAME : FLAM42.FTMP.P5112  -PARFILE-
FLM0428 RECEIVED: D
FLM0450 FLAM DECOMPRESSION VERSION 4.2A00 ACTIVE
FLM0460 DATA SET NAME : FLAM42.DAT.CMP - FLAMFILE -
FLM0465 USED PARAMETER: MODE      : ADC
FLM0465 USED PARAMETER: VERSION   :      300
FLM0465 USED PARAMETER: FLAMCODE  : EBCDIC
FLM0465 USED PARAMETER: MAXBUFF   :      65536
FLM0465 USED PARAMETER: CODE      : EBCDIC
FLM0465 USED PARAMETER: DSORG     : SEQUENT
FLM0465 USED PARAMETER: RECFORM   : FIXBLK
FLM0465 USED PARAMETER: RECSIZE   :      512
FLM0465 USED PARAMETER: BLKSIZE   :      23040
FLM0482 OLD ODSN      : FLAM42.DAT.FB
FLM0482 OLD ODSORG   : SEQUENT
FLM0482 OLD ORECFORM : FIXBLK
FLM0482 OLD ORECSIZE :      80
FLM0482 OLD OBLKSIZE :      3120
FLM0469 COMPRESSED FILE FLAM-ID: 0101
FLM0460 DATA SET NAME : NULLFILE  - FLAMOUT -

```

```
FLM0456 INPUT   RECORDS/BYTES:           3 /           1,536
FLM0457 OUTPUT  RECORDS/BYTES:          270 /          21,600
FLM0458 CPU - TIME:                0.0254
FLM0459 RUN - TIME:                0.0778
FLM0490 FLAM DECOMPRESSION NORMAL END
***** BOTTOM OF DATA *****
```

9.2.3 Informationen aus einer FLAMFILE

Anzeigen der Informationen aus der Komprimatsdatei kann auf 2 verschiedene Arten veranlasst werden:

1.) Durch Angabe von SHOW=DIR bei der Dekomprimierung.

Das Ergebnis soll in einer Listdatei EXAMPLE.LIST abgespeichert werden:

```

-----          F L A M          -----
OPTION      ==> d

      C - Compress data set or member          I - FLAMFILE-info
      D - Decompress data set or member        O - Processing options

Specify original data set or member (blank for DUMMY):
  DATA SET NAME ===

Specify FLAMFILE data set or member (blank for DUMMY):
  DATA SET NAME ==> DAT.CMP

Reuse existing data sets:  N          (Y/N  yes/no)

Specify Listing (* for temporary, blank for none)

  DATA SET NAME ==> example.list

FLAM Parameter:
  ==> show=dir
  ==>

Submit:  F          (F/B  Foreground or Batch)
-----

```

Die Protokolldatei wird standardmäßig generiert (im TSO auf der vom Systemverwalter vorgesehenen Platte, im Batch auf der im FLAM Option Menü angegebenen Unit der FLAMFILE oder auf SYSDA).

Und gleich das Ergebnis:

```
BROWSE - FLAM42.EXAMPLE.LIST ----- LINE 00000000
COMMAND ==>
***** TOP OF DATA *****
FLM0448 COPYRIGHT (C) 1989-2007 BY LIMES DATENTECHNIK GMBH TEST 08273
FLM0428 RECEIVED: PARF=FLAM42.FTMP.P5112
FLM0410 DATA SET NAME : FLAM42.FTMP.P5112 -PARFILE-
FLM0428 RECEIVED: D
FLM0428 RECEIVED: SHOW=DIR
FLM0450 FLAM DECOMPRESSION VERSION 4.2A00 ACTIVE
FLM0460 DATA SET NAME : FLAM42.DAT.CMP - FLAMFILE -
FLM0465 USED PARAMETER: MODE      : ADC
FLM0465 USED PARAMETER: VERSION   :      300
FLM0465 USED PARAMETER: FLAMCODE  : EBCDIC
FLM0465 USED PARAMETER: MAXBUFF  :    65536
FLM0465 USED PARAMETER: DSORG    : SEQUENT
FLM0465 USED PARAMETER: RECFORM  : FIXBLK
FLM0465 USED PARAMETER: RECSIZE  :      512
FLM0465 USED PARAMETER: BLKSIZE  :    23040
FLM0482 OLD ODSN      : FLAM42.DAT.FB
FLM0482 OLD ODSORG   : SEQUENT
FLM0482 OLD ORECFORM : FIXBLK
FLM0482 OLD ORECSIZE :      80
FLM0482 OLD OBLKSIZE :    3120
FLM0469 COMPRESSED FILE FLAM-ID: 0101
FLM0458 CPU - TIME:   0.0108
FLM0459 RUN - TIME:   0.0359
FLM0490 FLAM DECOMPRESSION NORMAL END
***** BOTTOM OF DATA *****
```

Eine Dekomprimierung ist nicht erfolgt , es werden nur Informationen ausgegeben.

2.) Durch Eingabe von Option 'i'

```

----- F L A M -----
OPTION    ===> i

      C - Compress data set or member      I - FLAMFILE-info
      D - Decompress data set or member    O - Processing options

Specify original data set or member (blank for DUMMY):
DATA SET NAME ===>

Specify FLAMFILE data set or member (blank for DUMMY):
DATA SET NAME ===> DATASET.CMP

Reuse existing data sets:  N      (Y/N  yes/no)

Specify Listing (* for temporary, blank for none)

DATA SET NAME ===>

FLAM Parameter:
===>
===>

Submit:  F      (F/B  Foreground or Batch)
-----
    
```

wird der Inhalt der FLAMFILE DATASET.CMP analog ISPF 3.4 ausgegeben:

FLAMFILE TOC FLAMT.DATASET.CMP		Row 1 of				
2170		MODE VR8	MAXBUFFER 64	FLAMCODE EBCD		
	Original Data Set Name	Dsorg	Recfm	Lrecl	Blksi	Space
-	FLAMT.AD0001NP.LIST	SEQ	FBM	133	3059	300
K	FLAMT.AD0001NP.CX8	SEQ	FB	80	23440	50
K	FLAMT.AD0191NP.LIST	SEQ	FBM	133	3059	500
K	FLAMT.AD0192NP.LIST	SEQ	FBM	133	3059	250
K	FLAMT.EXD4TO3.LIST	SEQ	FBM	133	3059	150
K	FLAMT.EXK1NUL.LIST	SEQ	FBM	133	3059	50
K	FLAMT.EXK3TO4.LIST	SEQ	F	133	133	350
K	FLAMT.FLAM.CMP	SEQ	FB	512	23552	12800
K	FLAMT.FLAMDIR.LIST	SEQ	FBM	133	3059	200

K	FLAMT.FLAMFLN.LIST	SEQ	F	133	133	3150
K	FLAMT.FLAMG001.LIST	SEQ	FBM	133	3059	1250
K	FLAMT.FLAMG002.LIST	SEQ	F	133	133	500
K	FLAMT.FLAMHELP.LIST	SEQ	F	133	133	550
K	FLAMT.FLAMNUC.LIST	SEQ	F	133	133	11300
K	FLAMT.FLAMTADC.LIST	SEQ	FBM	133	3059	100
K	FLAMT.FLAMTS.LIST	SEQ	F	133	133	400
K	FLAMT.FLAMTS01.DAT1	SEQ	V	260	264	350
K	FLAMT.FLAMTS02.DAT2	SEQ	VB	260	23440	28500

COMMAND ==>

Ein ‚I‘ vor dem Dateinamen zeigt weitere Informationen über die komprimierte Datei an. ‚B‘ oder ‚BP‘ bewirken die Anzeige der Datei im Original. ‚BA‘ setzt vor der Anzeige die Daten von ASCII nach EBCDIC um. ‚S‘ führt zur Dekomprimierung.

Bitte lesen Sie dazu Kapitel 9.8 ff (Seite 24 ff)..

9.3 FLCOMP

Diese CLIST-Prozedur ist für den Einsatz im Panel 3.4 im ISPF gedacht (Dateiliste), kann aber auch direkt aufgerufen werden. Dann wird der Dateiname erfragt.

FLCOMP soll die in der Zeile angegebene Datei komprimieren und verzweigt dazu in die FLAM Panel Routine. Dort sind Option und Dateiname bereits im Panel eingestellt und es können weitere Angaben zur Komprimierung gemacht werden (siehe 9.2).

Die Eingabe des Kommandos erfolgt in der Zeile mit dem gewünschten Dateinamen:

FLCOMP / oder **%FLCOMP /**

Beispiel:

DSLIST - DATA SETS BEGINNING WITH USER -----		ROW 15 OF 134	
COMMAND ==>		SCROLL == PAGE	
COMMAND	NAME	TRACKS	%USED XT DEVICE
FLCOMP /	USER.DAT.F	1	100 1 3390
	USER.DAT.FB	1	100 1 3390
	USER.DAT.KSDS		
	USER.DAT.KSDS.DATA		
	USER.DAT.KSDS.INDEX		

9.4 FLDECO

Diese CLIST-Prozedur ist für den Einsatz im Panel 3.4 im ISPF gedacht (Dateiliste), kann aber auch direkt aufgerufen werden. Dann wird der Dateiname erfragt.

FLDECO soll die in der Zeile angegebene Datei dekomprimieren und verzweigt dazu in die FLAM Panel Routine. Dort sind Option und Dateiname bereits im Panel eingestellt und es können weitere Angaben zur Dekomprimierung gemacht werden (siehe 9.2).

Die Eingabe des Kommandos erfolgt in der Zeile mit dem gewünschten Dateinamen:

FLDECO / oder **%FLDECO /**

Beispiel:

```

DSLIS - DATA SETS BEGINNING WITH USER ----- ROW 14 OF 134
COMMAND ==>                                     SCROLL == PAGE

COMMAND      NAME                                TRACKS %USED XT  DEVICE
-----
FLDECO / USER.DAT.CMP                          1 100  1 3390
          USER.DAT.F                            1 100  1 3390
          USER.DAT.FB                           1 100  1 3390
          USER.DAT.KSDS
          USER.DAT.KSDS.DATA
          USER.DAT.KSDS.INDEX
    
```

9.5 FLDIR

Diese CLIST-Prozedur ist für den Einsatz im Panel 3.4 im ISPF gedacht (Dateiliste), kann aber auch direkt aufgerufen werden. Dann wird der Dateiname erfragt.

FLDIR zeigt die FLAMFILE-Informationen aus der in der Zeile angegebenen Datei an (Analog der Option D mit Parameter SHOW=DIR in FLAM Panels). Die Datei wird nicht dekomprimiert. Liegt keine FLAMFILE vor, wird dies in der Ergebnisliste von FLAM entsprechend protokolliert.

Die Eingabe des Kommandos erfolgt in der Zeile mit dem gewünschten Dateinamen:

FLDIR / oder **%FLDIR /**

Beispiel:

DSLIST - DATA SETS BEGINNING WITH USER -----		ROW 14 OF 134			
COMMAND ==>		SCROLL == PAGE			
COMMAND	NAME	TRACKS	%USED	XT	DEVICE
%FLDIR /	USER.DAT.CMP	1	100	1	3390
	USER.DAT.F	1	100	1	3390
	USER.DAT.FB	1	100	1	3390
	USER.DAT.KSDS				
	USER.DAT.KSDS.DATA				
	USER.DAT.KSDS.INDEX				

9.6 FLDISP

Diese CLIST-Prozedur ist für den Einsatz im Panel 3.4 im ISPF gedacht (Dateiliste), kann aber auch direkt aufgerufen werden. Dann wird der Dateiname erfragt.

FLDISP zeigt den Inhalt der in der Zeile angegebenen Datei an. Liegt eine FLAMFILE vor, wird sie in eine temporäre Datei dekomprimiert und diese angezeigt. Eine unkomprimierte Datei wird direkt angezeigt, d.h. das Kommando kann für alle angezeigten Dateien angewendet werden (Analog Funktion 1 (BROWSE) im ISPF).

Dem Aufruf können Parameter für FLAM zur Dekomprimierung mitgegeben werden. Die Eingabe des Kommandos erfolgt in der Zeile mit dem gewünschten Dateinamen:

FLDISP / oder **%FLDISP /**

oder mit Parametern:

FLDISP / PARM('FLAM-Parameter')

Ohne Parameter wird standardmäßig eine sequentielle (PS) Datei erzeugt. Wurde eine PO-Bibliothek komprimiert, so kann durch den Parameter 'PO' wieder eine PO-Bibliothek erstellt werden:

FLDISP / PO PARM('FLAM-Parameter')

Beispiel:

COMMAND		NAME	TRACKS	%USED	XT	DEVICE
FLDISP /		USER.DAT.F	1	100	1	3390
		USER.DAT.FB	1	100	1	3390
		USER.DAT.KSDS.CMP	0	?	0	3390
		USER.DAT.KSDS.CMP.DTA	4	?	1	3390
		USER.DAT.KSDS.CMP.IDX	1	?	1	3390

Mit FLDISP lässt sich auch eine ursprüngliche VSAM-FLAMFILE mittels BROWSE anzeigen. Da sie in eine temporäre (PS-) Zwischendatei dekomprimiert wird, können ggf. auch Parameter an FLAM mitgegeben werden:

COMMAND		NAME	TRACKS	%USED	XT	DEVICE
USER.DAT.F			1	100	1	3390
USER.DAT.FB			1	100	1	3390
%FLDISP / PARM('ORECS=512,TRUNC=YES')			0	?	0	3390
USER.DAT.KSDS.CMP.DTA			4	?	1	3390
USER.DAT.KSDS.CMP.IDX			1	?	1	3390

Die Ausgabesatzlänge soll hier auf 512 Byte beschränkt werden. Die dabei nötige Satzkomprimierung soll erlaubt werden.

9.7 FLEDIT

Diese CLIST-Prozedur ist für den Einsatz im Panel 3.4 im ISPF gedacht (Dateiliste), kann aber auch direkt aufgerufen werden. Dann wird der Dateiname erfragt.

FLEDIT zeigt den Inhalt der in der Zeile angegebenen Datei an und lässt Änderungen zu. Liegt eine FLAMFILE vor, wird sie in eine temporäre Datei dekomprimiert. Diese wird dann editiert. Eine unkomprimierte Datei wird direkt editiert, d.h. das Kommando kann für alle editierbaren Dateien angewendet werden (Analog Funktion 2 (EDIT) im ISPF).

Wird der Edit mittels 'CANCEL' beendet, so bleibt die ausgewählte Datei im alten Zustand (Analog EDIT im ISPF).

Dem Aufruf können Parameter für FLAM zur Komprimierung und Dekomprimierung mitgegeben werden.

Die Eingabe des Kommandos erfolgt in der Zeile mit dem gewünschten Dateinamen:

FLEDIT / oder %FLEDIT /

oder mit Parametern:

FLEDIT / PARM('FLAM-Parameter')

Achtung: Wird die dekomprimierte (Zwischen-) Datei nach Änderungen wieder komprimiert, gehen die ursprünglichen Fileheader-Informationen verloren. Es werden dann die Werte dieser (Zwischen-) Datei übernommen.

Ohne Parameter wird standardmäßig eine sequentielle (PS) Datei erzeugt. Wurde eine PO-Bibliothek komprimiert, so kann durch den Parameter 'PO' wieder eine PO-Bibliothek erstellt werden.

FLEDIT / PO PARM('FLAM-Parameter')

Beispiel:

DSLIST - DATA SETS BEGINNING WITH USER -----		ROW 14 OF 134	
COMMAND ==>		SCROLL == PAGE	
COMMAND	NAME	TRACKS %USED	XT DEVICE
FLEDIT /	USER.DAT.CMP	1 100	1 3390
	USER.DAT.F	1 100	1 3390
	USER.DAT.FB	1 100	1 3390
	USER.DAT.KSDS		
	USER.DAT.KSDS.DATA		
	USER.DAT.KSDS.INDEX		

9.8 FLTOC

Diese CLIST-Prozedur ist für den Einsatz im Panel 3.4 im ISPF gedacht (Dateiliste), wird aber auch intern durch Option 'I' im FLAM-Panel aktiviert.

FLTOC zeigt den Inhalt einer Sammel-FLAMFILE analog der Ausgabe von ISPF 3.4 an und erlaubt direktes Anzeigen von FLAMFILE-Membnern und deren Dekomprimierung.

Die Eingabe des Kommandos erfolgt in der Zeile mit dem gewünschten Dateinamen:

FLTOC / oder **%FLTOC /**

Beispiel:

DSLIST - DATA SETS BEGINNING WITH USER -----		ROW 14 OF 134	
COMMAND ==>		SCROLL == PAGE	
COMMAND	NAME	TRACKS	%USED XT DEVICE
FLTOC /	USER.DAT.CMP	45	100 1 3390
	USER.DAT.F	1	100 1 3390
	USER.DAT.FB	1	100 1 3390
	USER.DAT.KSDS		
	USER.DAT.KSDS.DATA		
	USER.DAT.KSDS.INDEX		

Es wird analog Option 'I' des FLAM-Panels ein Bildschirm ausgegeben:

FLAMFILE TOC DAT.CMP		MAXBUFFER 64		FLAMCODE EBCD			Row 1 of 2170
Original Data Set Name	MODE VR8	Dsorg	Recfm	Lrecl	Blksi	Space	
FLAMT.AD0001NP.LIST		SEQ	FBM	133	3059	300	
FLAMT.AD0001NP.CX8		SEQ	FB	80	23440	50	
FLAMT.AD0191NP.LIST		SEQ	FBM	133	3059	500	
FLAMT.AD0192NP.LIST		SEQ	FBM	133	3059	250	
FLAMT.EXD4TO3.LIST		SEQ	FBM	133	3059	150	
FLAMT.EXK1NUL.LIST		SEQ	FBM	133	3059	50	
FLAMT.EXK3TO4.LIST		SEQ	F	133	133	350	
FLAMT.FLAM.CMP		SEQ	FB	512	23552	12800	
FLAMT.FLAMDIR.LIST		SEQ	FBM	133	3059	200	
FLAMT.FLAMFLN.LIST		SEQ	F	133	133	3150	
FLAMT.FLAMG001.LIST		SEQ	FBM	133	3059	1250	

K	FLAMT.FLAMG002.LIST	SEQ	F	133	133	500
K	FLAMT.FLAMHELP.LIST	SEQ	F	133	133	550
K	FLAMT.FLAMNUC.LIST	SEQ	F	133	133	11300
K	FLAMT.FLAMTADC.LIST	SEQ	FBM	133	3059	100
K	FLAMT.FLAMTS.LIST	SEQ	F	133	133	400
K	FLAMT.FLAMTS01.DAT1	SEQ	V	260	264	350
K	FLAMT.FLAMTS02.DAT2	SEQ	VB	260	23440	28500

COMMAND ==>

9.8.1 Anzeigen eines FLAMFILE-Members

```

FLAMFILE TOC DAT.CMP                                     Row 1 of 2170
      MODE VR8      MAXBUFFER 64      FLAMCODE EBCD
      Original Data Set Name          Dsorg Recfm Lrecl Blksi Space
-----
-
  FLAMT.AD0001NP.LIST          SEQ  FBM  133  3059  300
K
  FLAMT.AD0001NP.CX8          SEQ  FB   80  23440  50
K
  FLAMT.AD0191NP.LIST          SEQ  FBM  133  3059  500
K
  FLAMT.AD0192NP.LIST          SEQ  FBM  133  3059  250
K
  .
  FLAMT.FLAMTS01.DAT1          SEQ  V   260  264  350
K
  FLAMT.FLAMTS02.DAT2          SEQ  VB  260  23440 28500
K

COMMAND ==>>>
    
```

Eingabe von 'B' in der Zeile FLAMT.FLAMTS01.DAT:

```

      FLAMT.FLAMTS.LIST          SEQ  F   133  133  400
K
  B FLAMT.FLAMTS01.DAT1          SEQ  V   260  264  350
K
      FLAMT.FLAMTS02.DAT2          SEQ  VB  260  23440 28500
K

COMMAND ==>>>
    
```

bewirkt eine Dekomprimierung dieses Members und die Anzeige mittels der ISPF-Browse-Funktion:

```

Browse Member of FLAMFILE DAT.CMP
originally compressed on MVS
FLAMT.FLAMTS01.DAT1                                     Lines 00000000 Col 001
080
-----
-
***** Top of Data *****
*****
19980202L000050010060      000021112850      0123456780000001      0000001
19980202L000050010060      000021112850      0123456780000001      0000001
19980202L000050010060      000021112850      0123456780000001      0000001
19980202L000050010060      000021112850      0123456780000001      0000001
19980202L000050010060      000021112850      0123456780000001      0000001
.
.
19980202L000050010060      000021112850      0123456780000001      0000001
    
```

```

19980202L000050010060      000021112850      0123456780000001      0000001
19980202L000050010060      000021112850      0123456780000001      0000001
19980202L000050010060      000021112850      0123456780000001      0000001
19980202L000050010060      000021112850      0123456780000001      0000001
19980202L000050010060      000021112850      0123456780000001      0000001
19980202L000050010060      000021112850      0123456780000001      0000001
19980202L000050010060      000021112850      0123456780000001      0000001
Command ==>                               Scroll ==> CSR
    
```

Bei **Eingabe** von ‚BA‘ werden vor der Anzeige die Daten von ASCII nach EBCDIC umgesetzt (gem. der internen Umsetztabelle A/E).

Durch **Eingabe** von ‚BP‘ können zur Dekomprimierung weitere Parameter angegeben werden.

```

      FLAMT.FLAMTS.LIST          SEQ  F   133  133   400
K
BP FLAMT.FLAMTS01.DAT1        SEQ  V   260  264   350
K
      FLAMT.FLAMTS02.DAT2        SEQ  VB  260  23440 28500
K
    
```

Führt zu:

```

Old system   : MVS
Old data set: FLAMT.FLAMTS01.DAT1

      Parameter for decompression to browse this file

Cryptokey           (to decrypt the FLAMFILE)
:
SecureInfo  : MEMBER   (Ignore/Member/Yes)
              use MEMBER for an AES encrypted FLAMFILE
Translation :          (A/E, E/A, module name of transl. table)
    
```

Vorgesehen ist hier die Eingabe eines Schlüssels zur Entschlüsselung, einer Umsetztabelle zur Umsetzung des Zeichencodes der Daten, die Möglichkeit, Sicherheitsinformationen zu ignorieren, um Member bei einem Fehler noch ansehen zu können.

Bei einer AES-verschlüsselten FLAMFILE muss MEMBER gesetzt werden, damit nur die Sicherheit des einzelnen Members geprüft wird.

9.8.2 Informationen über ein FLAMFILE-Member

```

FLAMFILE TOC DAT.CMP                                     Row 1 of 2170
      MODE VR8      MAXBUFFER 64      FLAMCODE EBCD
      Original Data Set Name          Dsorg Recfm Lrecl Blksi Space
-----
-
  FLAMT.AD0001NP.LIST          SEQ  FBM  133  3059  300
K
  FLAMT.AD0001NP.CX8          SEQ  FB   80  23440  50
K
  FLAMT.AD0191NP.LIST          SEQ  FBM  133  3059  500
K
  FLAMT.AD0192NP.LIST          SEQ  FBM  133  3059  250
K
  FLAMT.EXD4TO3.LIST          SEQ  FBM  133  3059  150
K
  .
  .
  FLAMT.FLAMTS.LIST           SEQ  F   133  133  400
K
  FLAMT.FLAMTS01.DAT1         SEQ  V   260  264  350
K
  FLAMT.FLAMTS02.DAT2         SEQ  VB  260  23440 28500
K

COMMAND ===>

```

Eingabe von 'l' in der Zeile FLAMT.AD0001NP.CX8:

```

      FLAMT.AD0001NP.LIST          SEQ  FBM  133  3059  300
K
I  FLAMT.AD0001NP.CX8          SEQ  FB   80  23440  50
K
      FLAMT.AD0191NP.LIST          SEQ  FBM  133  3059  500
K

```

gibt weitere Informationen über dieses FLAMFILE-Member aus:

```

FLAMFILE TOC DAT.CMP                                     Row 1 of 2170
+----- FLAMFILE INFORMATION -----+
  f                                     f recl Blksi Space
- f FLAMT.AD0001NP.CX8                 f
-----
  f                                     f 33  3059  300
K
I f Data Set was compressed on MVS     f 0  23440  50
K
  f                                     f 33  3059  500
K
  f Organization      ===> PS          f 33  3059  250
K

```

```

f Record Format      ===>  FB                      f 33  3059  150
K
f Record Length    ===>  80                      f 33  3059   50
K
f Block Size       ===>  23440                   f 33   133   350
K
f Rel. Key Pos.    ===>                          f 33   133 12800
K
f Key Length       ===>                          f 33   133  3150
K
f No.Dir.Blocks    ===>                          f 33   133  1250
K
f Space Amount     ===>  50   KB      1   TRKS    f 33   133   500
K
f                                                           f 33  3059   550
K
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ 33  133 11300
K
  FLAMT.FLAMTADC.LIST          SEQ  FBM  133  3059  100
K
  FLAMT.FLAMTS.LIST           SEQ  F   133  133   400
K
  FLAMT.FLAMTS01.DAT1        SEQ  V   260  264   350
K
  FLAMT.FLAMTS02.DAT2        SEQ  VB  260  23440 28500
K
COMMAND ===>

```

9.8.3 Dekomprimieren eines FLAMFILE-Members

Eingabe von 'S' in der Zeile FLAMT.DAT.CMP bewirkt eine Dekomprimierung dieses Members. Ist die Datei bereits katalogisiert, werden Sie durch ein weiteres Panel aufgefordert, ein `beschreiben` zuzulassen:

```

FLAMFILE TOC DAT.CMP                                     Row 1 of 2170
+----- FLAM DECOMPRESSION -----+
f                                                         f ace
- f                                                         f
-----
f 'FLAMT.FLAM.CMP'                                       f 300
K
f                                                         f 50
K
f is already cataloged.                                  f 500
K
f                                                         f 250
K
f                                                         f 150
K
f                                                         f 50
K
f Overwrite ? ==> N (Y/N)                               f 350
K
S +-----+ 800
K
FLAMT.FLAMDIR.LIST          SEQ  FBM  133  3059  200
K
FLAMT.FLAMFLN.LIST         SEQ  F    133  133  3150
K
FLAMT.FLAMG001.LIST        SEQ  FBM  133  3059  1250
K
FLAMT.FLAMG002.LIST        SEQ  F    133  133   500
K
FLAMT.FLAMHELP.LIST        SEQ  F    133  133   550
K
FLAMT.FLAMNUC.LIST         SEQ  F    133  133  11300
K
FLAMT.FLAMTADC.LIST        SEQ  FBM  133  3059   100
K
FLAMT.FLAMTS.LIST          SEQ  F    133  133   400
K
FLAMT.FLAMTS01.DAT1        SEQ  V    260  264   350
K
FLAMT.FLAMTS02.DAT2        SEQ  VB   260  23440 28500
K

```

Wurde obige Frage mit 'N' beantwortet oder war die Datei nicht katalogisiert, wird folgendes Bild ausgegeben:

```

FLAMFILE TOC DAT.CMP                                     Row 1 of 2170
+----- FLAM DECOMPRESSION -----+
32                                                         FLAM V4.5 (MVS)

```



```

f
- f Old system : MVS
-----
f Old data set: FLAMT.FLAM.CMP
K
f
K
f New data set: 'FLAMT.FLAM.CMP'
K
f
K
f Reuse existing data set: N (Y/N)
K
f
K
f Record truncation: N (Y/N) allowed / not allowed)
K
S f Translation : (A/E, module name)
K
f SecureInfo : MEMBER (Ignore/Member/Yes)
K
f CryptoKey
K
f :
K
f Submit: F (F/B, Foreground or Batch)
K
f
K
f Command ==>
K
+-----+ 100
K
FLAMT.FLAMTS.LIST SEQ F 133 133 400
K
FLAMT.FLAMTS01.DAT1 SEQ V 260 264 350
K

```

Ist die FLAMFILE verschlüsselt, ist hier der Schlüssel (CRYPTOKEY) anzugeben. Bei AES-Verschlüsselung muss SECUREINFO auf MEMBER gesetzt sein, damit nur die Security Informationen des aktuellen Members geprüft wird.

Es wurde oben ein neuer Dateiname FLAM3.NEWDAT.LIST eingegeben, im nächsten Bild können für diese Datei neue Attribute vergeben werden:

```

FLAMFILE TOC DAT.CMP Row 1 of 2170
+----- FLAM DECOMPRESSION -----+
f Data Set 'FLAM3.NEWDAT.LIST' f ace
- f f
-----
f DATA SET WAS COMPRESSED ON Z/OS f 300
K
f f 50
K

```

```

f Data Class      ===>                               f 500
K
f Organization    ===> PS          (PS/PO/ESDS/KSDS/RRDS/LDS)      f 250
K
f Record Format    ===> FB          (F/FB/V/VB, with S,A,M, or /U)   f 150
K
f Record Length   ===> 512          (up to 32760 Byte, avg. max VSAM) f 50
K
f Block Size      ===> 23552        (up to 32760 Byte, CISZ for VSAM)   f 350
K
f Rel.Key.Pos.    ===>                               ( VSAM KSDS           f 850
K
S f Key Length    ===>                               (up to 255) (          ONLY       f 200
K
f No.Dir.Blocks   ===>                               (PO data sets only)      f 150
K
f Space Unit      ===> TRKS         (BLKS, TRKS, CYLS, or RECS)   f 250
K
f Primary Quantity ===> 256         (in above units)         f 500
K
f Secondary Quant. ===>             (in above units)         f 550
K
f Storage Class   ===>                               f 300
K
f Volume Serial   ===> MVSWK1       f 100
K
f Generic Unit    ===> 3380         f 400
K
f Management Class ===>                               f 350
K
f COMMAND =====>                               f 400
K
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ 350
K
FLAMT.FLAMTS02.DAT2          SEQ  VB   260  3059  28500
K
COMMAND ===>

```

Bei ordnungsgemäßer Dekomprimierung wird in das Anzeigemenü zur ckverzweigt, ansonsten das FLAM-Fehlerprotokoll angezeigt.

Als Kennzeichen der Dekomprimierung erhält die Dateinamenszeile einen Stern ,*':

```

FLAMT.FLAM.CMP          * SEQ  FB   512  3059  12800 K

```

9.9 FLCKV

Diese CLIST-Prozedur ist für den Einsatz im Panel 3.4 im ISPF gedacht (Dateiliste).

FLCKV analysiert eine gegebene FLAMFILE des Typs VSAM-KSDS (siehe Programm FLAMCKV Kap. 3.8.1). Es wird die prozentuale Verteilung der Satzleistungen der Datei und die Zahl umgebrochener Matrixsätze und deren Verteilung in einer Liste (FLPRINT, RECFM=VB,LRECL=124) ausgegeben.

Die Eingabe des Kommandos erfolgt in der Zeile mit dem gewünschten Dateinamen:

FLCKV / oder **%FLCKV /** oder auch nur **FLCKV**

Beispiel:

```

Menu  Options  View  Utilities  Compilers  Help
-----
DSLIST - Data Sets Matching FLAMT                               Row 52 of
856
Command - Enter "/" to select action                               Message
Volume
-----
      .
      .
      FLAMT.CMP:ESDS
*VSAM*
      FLAMT.CMP.ESDS.DATA
ZAWRK1
flckv  FLAMT.CMP.KSDS
*VSAM*
      FLAMT.CMP.KSDS.DATA
ZAWRK1
      FLAMT.CMP.KSDS.INDEX
ZAWRK1
      .
      .
      .
Command ===>                                                    Scroll ===> CSR
    
```

Führt zur Anzeige

```

Menu  Utilities  Compilers  Help
-----
BROWSE  FLAMT.FTMP.L3508                               Line 00000000 Col 001
080
***** Top of Data *****
*****
    
```

FLAM V4.5 (MVS)

* FLAMCKV, a program of FLAM utilities * copyright (c) 2009 - 2012 by limes
dat

Utility to check a VSAM-KSDS FLAMFILE for proper settings

Data Set Name : FLAMT.CMP.KSDS

RECSIZE : 1,024 CINV : 8,192 RKP : 0 KEYLEN : 9
High used relative byte address (HURBA): 147,456

Number of Records : 6
Number of Bytes : 4,895

Min. RECSIZE : 138 Max. RECSIZE : 1,024

Number of VSAM-records needed for one FLAM-matrix :

```

1 : 1
2 : 0
3 : 0
4 : 0
5 : 1
6 : 0
7 : 0
8 : 0
9 : 0
10 : 0
> : 0

```

Record length distribution:

RECSIZE	No. Records	in Percent
< 10 %	0	0
< 20 %	1	16
< 30 %	0	0
< 40 %	0	0
< 50 %	0	0
< 60 %	0	0
< 70 %	1	16
< 80 %	0	0
< 90 %	0	0
<100 %	0	0
100 %	4	66

***** Bottom of Data

Command ==>

Scroll ==> CSR

Diese kleine Testdatei enthält 6 VSAM-Sätze. 5 Sätze bilden eine FLAM-Matrix, eine Matrix kann in einem Satz abgebildet werden. Damit enthält die Datei zwei FLAM-Matrizen.

Man könnte hier empfehlen, die VSAM-RECSIZE um den Faktor 5 zu vergrößern (ca. 5.200 Bytes). Bei dieser geringen Datenmenge wäre es egal, aber bei vielen Sätzen würde sich das in einer besseren Zugriffszeit gerade bei Direktzugriff bemerkbar machen.

FLAM (MVS)

Benutzerhandbuch

Anhang

Anhang

A.1 bersetzungstabellen

	.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	.A	.B	.C	.D	.E	.F	
0.	NUL 00	SOH 01	STX 02	ETX 03	1A	HT 09	1A	DEL 7F	1A	1A	1A	VT 0B	FF 0C	CR 0D	SO 0E	SI 0F	0.
1.	DLE 10	DC1 11	DC2 12	DC3 13	1A	1A	BS 08	1A	CAN 18	EM 19	1A	1A	FS 1C	GS 1D	RS 1E	US 1F	1.
2.	1A	1A	1A	1A	1A	LF 0A	ETB 17	ESC 1B	1A	1A	1A	1A	1A	ENQ 05	ACK 06	BEL 07	2.
3.	1A	1A	SYN 16	1A	1A	1A	1A	EOT 04	1A	1A	1A	1A	DC4 14	NAK 15	1A	SUB 1A	3.
4.	SP 20	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	[5B	. 2E	< 3C	(28	+ 2B	! 21	4.
5.	& 26	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A] 5D	\$ 24	* 2A) 29	; 3B	5E	5.
6.	- 2D	/ 2F	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	f 7C	, 2C	% 25	_ 5F	> 3E	? 3F	6.
7.	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	60	: 3A	# 23	@ 40	' 27	= 3D	" 22	7.
8.	1A	a 61	b 62	c 63	d 64	e 65	f 66	g 67	h 68	i 69	1A	1A	1A	1A	1A	1A	8.
9.	1A	j 6A	k 6B	l 6C	m 6D	n 6E	o 6F	p 70	q 71	r 72	1A	1A	1A	1A	1A	1A	9.
A.	1A	~ 7E	s 73	t 74	u 75	v 76	w 77	x 78	y 79	z 7A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	A.
B.	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	B.
C.	{ 7B	A 41	B 42	C 43	D 44	E 45	F 46	G 47	H 48	I 49	1A	1A	1A	1A	1A	1A	C.
D.	} 7D	J 4A	K 4B	L 4C	M 4D	N 4E	O 4F	P 50	Q 51	R 52	1A	1A	1A	1A	1A	1A	D.
E.	\ 5C	1A	S 53	T 54	U 55	V 56	W 57	X 58	Y 59	Z 5A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	E.
F.	0 30	1 31	2 32	3 33	4 34	5 35	6 36	7 37	8 38	9 39	1A	1A	1A	1A	1A	1A	F.
	.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	.A	.B	.C	.D	.E	.F	

bersetzungstabelle von EBCDIC nach ASCII

(TRANSLATE = E/A)

Anhang

	.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	.A	.B	.C	.D	.E	.F	
0.	NUL 00	SOH 01	STX 02	ETX 03	EOT 37	ENQ 2D	ACK 2E	BEL 2F	BS 16	HT 05	LF 25	VT 0B	FF 0C	CR 0D	SO 0E	SI 0F	0.
1.	DLE 10	DC1 11	DC2 12	DC3 13	DC4 3C	NAK 3D	SYN 32	ETB 26	CAN 18	EM 19	SUB 3F	ESC 27	FS 1C	GS 1D	RS 1E	US 1F	1.
2.	SP 40	! 4F	" 7F	# 7B	\$ 5B	% 6C	& 50	' 7D	(4D) 5D	* 5C	+ 4E	, 6B	- 60	. 4B	/ 61	2.
3.	0 F0	1 F1	2 F2	3 F3	4 F4	5 F5	6 F6	7 F7	8 F8	9 F9	: 7A	; 5E	< 4C	= 7E	> 6E	? 6F	3.
4.	@ 7C	A C1	B C2	C C3	D C4	E C5	F C6	G C7	H C8	I C9	J D1	K D2	L D3	M D4	N D5	O D6	4.
5.	P D7	Q D8	R D9	S E2	T E3	U E4	V E5	W E6	X E7	Y E8	Z E9	Ž 4A	\ E0	! 5A	^ 5F	_ 6D	5.
6.	' 79	a 81	b 82	c 83	d 84	e 85	f 86	g 87	h 88	i 89	j 91	k 92	l 93	m 94	n 95	o 96	6.
7.	p 97	q 98	r 99	s A2	t A3	u A4	v A5	w A6	x A7	y A8	z A9	{ C0	f 6A	} D0	~ A1	DEL 07	7.
8.	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	8.
9.	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	9.
A.	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	A.
B.	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	B.
C.	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	C.
D.	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	D.
E.	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	E.
F.	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	F.
	.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	.A	.B	.C	.D	.E	.F	

bersetzungstabelle von ASCII nach EBCDIC

(TRANSLATE = A/E)

Erläuterung der Abkürzungen

ACK	=	acknowledge, positive Quittung
BEL	=	bell, Klingel
BS	=	backspace, Korrekturtaste
CAN	=	cancel, ungültig, Zeilenlöcher
CR	=	carriage return, Wagenrücklauf
DC1	=	device control 1, Ausgabe fortsetzen
DC2	=	device control 2
DC3	=	device control 3, Ausgabe anhalten
DC4	=	device control 4
DEL	=	delete, Löschenzeichen
DLE	=	data link escape, Austritt aus der Datenverbindung
EM	=	end of medium, Datenträgerende
ENQ	=	enquiry, Stationsaufruf
EOT	=	end of transmission, Übertragungsende
ESC	=	escape, Rücksprung
ETB	=	end of transmission block, Datenblockende
ETX	=	end of text, Textende
FF	=	form feed, Formularvorschub
FS	=	file separator, Dateitrennung
GS	=	group separator, Gruppentrennung
HT	=	horizontal tabulation, Tabulatorzeichen
LF	=	line feed, Zeilenvorschub
NAK	=	negative acknowledge, negative Quittung
NUL	=	null, keine Operation
RS	=	record separator, Gruppentrennung
SI	=	shift in, zur Umschalten Zeichensatz
SO	=	shift out, umschalten Zeichensatz
SOH	=	start of heading, Vorspannanfang
SP	=	space, Leerzeichen
STX	=	start of text, Textanfang
SUB	=	substitute character, Zeichen ersetzen
SYN	=	synchronous idle, Synchronisierung
US	=	unit separator, Einheitentrennung
VT	=	vertical tabulation